STREAMNOVA

GUIDA UTENTE

Impostazioni, riproduzione e integrazioni

Tutto quello che serve per configurare StreamNova sul televisore: dalla Home ai sottotitoli, dal player a TorBox, fino a SIMKL e alla nuova modalità Sync tra dispositivi della stessa rete.

Versione 1.0.9 · build 1011 | Novembre 2026 | Lingua: Italiano

SIMKL
Cronologia, watchlist e scrobbling sempre allineati.

SYNC
Configurazione e libreria copiate su un altro TV.

PLAYER
Seek preview e sottotitoli su misura.

Google TV · Android TV · Fire TV Stick

Contenuti della guida

1 Primi passi e navigazione col telecomando 3
2 Home e Piattaforme di streaming 4
3 Continua a guardare 5
4 Dettaglio, «Serie già vista» e menu episodio 6
5 Impostazioni di riproduzione 8
6 Il player: controlli, seek preview, sottotitoli e audio 9
7 Selezione flusso e cache 11
8 Motore di riproduzione: Web Streaming e Debrid TorBox 12
9 Addon Stremio e configurazione remota 13
10 Account SIMKL 14
11 Modalità Sync tra dispositivi 15
12 Generale: lingua, controllo genitori, aggiornamenti 17
13 Sottotitoli e OpenSubtitles 18
14 Impostazioni avanzate 19
15 Configurazione consigliata e checklist 20
16 Risoluzione dei problemi 20
A Appendice A — Domande frequenti 21
B Appendice B — Glossario 21

Novità delle versioni 1.0.6 – 1.0.9

1.0.6
BACK e Preferiti
BACK più naturale su righe e griglie, filtri Film / Serie TV nei Preferiti e blur anti-spoiler.

1.0.7
Blur su Android 9–11
La sfocatura anti-spoiler funziona anche sui TV con Android 9, 10 e 11.

1.0.8
Episodi
Menu dell'episodio con pressione prolungata e pillola unificata «Serie già vista».

1.0.9
SIMKL + Sync
Account SIMKL con scrobbling e sincronizzazione, più la modalità Sync tra dispositivi.

Player
Seek preview
Anteprima video e orario mentre si scorre la timeline, con conferma del salto.

Player
Sottotitoli su misura
Dimensione, sfondo, opacità, posizione e sincronizzazione fine (±250 ms).

Come leggere questa guida. Le voci dell'interfaccia sono scritte **così**; i valori **ON / OFF** indicano lo stato mostrato a destra di ogni riga. Il tasto **OK** è il tasto centrale del telecomando, **BACK** è il tasto indietro. Le schermate sono state catturate da StreamNova 1.0.9 su Android TV; su Fire TV l'aspetto può variare leggermente.

1 Primi passi e navigazione

StreamNova si usa interamente col telecomando. La barra laterale sinistra è il punto di partenza: da lì raggiungi Home, Film, Serie TV, Preferiti, Cerca, Addon e Impostazioni.

All'avvio la Home mostra un contenuto in evidenza e, scorrendo verso il basso, le righe **Continua a guardare**, **Piattaforme di Streaming** e i cataloghi. Il contorno azzurro indica sempre l'elemento selezionato: premi **OK** per aprirlo.

I tasti del telecomando

Tasto	Cosa fa
Su / Giù	Si sposta tra le righe e le voci di un elenco; nelle Impostazioni scorre le sezioni.
Sinistra / Destra	Scorre le card di una riga, cambia filtro o valore. Nel player, con i comandi nascosti, apre il **seek preview**.
OK	Apre il contenuto, attiva un interruttore, conferma una scelta. Tenuto premuto su un episodio apre il menu contestuale.
BACK	Torna indietro in modo intelligente (vedi sotto). Nel player chiude prima i pannelli aperti.
Play / Pausa	Avvia o mette in pausa la riproduzione, se il telecomando dispone del tasto.

BACK intelligente 1.0.6+

- **Su una riga della Home** (Continua a guardare, Piattaforme, cataloghi): un solo BACK riporta il focus alla **prima card** della riga.
- **In una griglia** di Film, Serie TV o di un provider: BACK riporta in cima alla scheda, con il filtro su **Tutti**.
- **Nelle Impostazioni**: BACK apre la barra laterale, così puoi cambiare sezione senza tornare alla Home.
- **Dalla Home**: il primo BACK mostra «Premi ancora indietro per uscire»; il secondo BACK chiude l'app.
- **Nel player**: chiude prima menu e pannelli (sottotitoli, audio, qualità); con tutto chiuso esce dalla riproduzione.




Fig. 1 — La barra laterale aperta: il contorno azzurro indica la sezione corrente.

Suggerimento. Se ti perdi in una griglia lunga, premi BACK: torni subito all'inizio della scheda senza dover risalire card per card.

2 Home e Piattaforme di streaming

La Home riunisce in un'unica schermata ciò che stavi guardando, le piattaforme disponibili e i cataloghi in evidenza.

Le sezioni della Home

Sezione	Contenuto
In evidenza	Carosello di titoli principali con locandina, anno, durata o stagioni, generi, voto e sinossi. I puntini sotto indicano la posizione nel carosello.
Continua a guardare	Film e serie iniziati, con avanzamento, episodio corrente e minuti rimanenti. È personalizzabile nella sezione 3.
Piattaforme di Streaming	Le piattaforme configurate (Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video e altre). Apri una card per sfogliarne il catalogo.
In evidenza: Film / Serie TV	Classifiche e selezioni tematiche: Popolari, Novità, Top 10, tendenze della settimana, consigliati.
Catalogo personale	Le righe aggiunte dagli addon Stremio installati, quando il motore Debrid è attivo.

Filtri e «Seleziona Provider»

Dentro una piattaforma o una sezione Film / Serie TV trovi i filtri **Tutti**, **Film**, **Serie TV**, **Top 10** e i generi (Azione, Fantascienza, Dramma, Commedia, Animazione e altri). Il collegamento **Seleziona Provider** apre la configurazione delle piattaforme mostrate nella Home.

Se un genere non è coperto dai cataloghi configurati, StreamNova può usare **TMDB come fallback**: l'opzione si trova in **Impostazioni → Ricerca e cataloghi**.




Fig. 2 — La riga «Continua a guardare»: la prima card è sfocata perché l'episodio non è ancora stato iniziato (blur anti-spoiler attivo).

Card e avanzamento. La barra azzurra sotto la card indica la percentuale vista; il badge in alto a destra mostra i minuti rimanenti. Quando una serie ha un episodio successivo, la card propone direttamente **S… E…** da riprendere.

3 Continua a guardare

La sezione **Impostazioni → Continua a guardare** controlla aspetto, comportamento e ordinamento dell'omonima riga della Home.

Voce	Predefinito	Cosa cambia
Mostra Continua a guardare	ON	Mostra o nasconde del tutto la riga nella Home.
Layout della riga	Scheda	**Scheda** (16:9 con testo), **Larga** (horizontal card) o **Locandina** (poster verticale).
Usa miniature episodi	OFF	Usa lo still dell'episodio invece dello sfondo del titolo.
Sfoca non visti	OFF	Sfoca le miniature del prossimo episodio non ancora iniziato, per evitare spoiler. Vale anche per gli episodi mai visti nella scheda della serie.
Prossimo episodio dall'ultimo raggiunto	OFF	Calcola il successivo dall'episodio più avanti nella visione. Disattivalo se fai rewatch e preferisci l'episodio guardato più di recente.
Mostra episodi non ancora trasmessi	ON	Include in anticipo i prossimi episodi prima della messa in onda.
Ordinamento	Predefinito	**Predefinito**, **Titolo (A–Z)** o **Voto TMDB**.



Fig. 3 — La sezione espandibile «Continua a guardare», con layout a Scheda selezionato.

Quale layout scegliere

- **Scheda**: mostra titolo, episodio, barra di avanzamento e minuti rimanenti. È il più leggibile e il predefinito.
- **Larga**: privilegia lo still e il testo laterale; adatta TV con schermi larghi e poche card per riga.
- **Locandina**: usa il poster verticale e riduce l'ingombro, lasciando più spazio alle righe dei cataloghi.

Le opzioni successive — miniature, sfocatura, episodio successivo, episodi non trasmessi e ordinamento — si trovano scorrendo la stessa sezione espandibile, subito sotto il selettore del layout.

> **Fine visione.** Quando un titolo è completato, esce automaticamente da «Continua a guardare» sia in StreamNova sia su SIMKL: non resta in elenco come «visto al 100%».

4 Dettaglio, «Serie già vista» e menu episodio

La scheda di un titolo raccoglie azioni, cast, stagioni ed episodi. Le serie TV hanno un comando in più per segnare l'intera serie come vista.

Le azioni della scheda

Tipo	Ordine dei comandi
Film	Riproduci / Riprendi → Cuore (Preferiti) → **Occhio** (segna visto) → Trailer → [Seleziona fonte, solo Debrid].
Serie TV	Riproduci / Riprendi S… E… → Cuore → **Serie già vista** → Trailer → [Seleziona fonte, solo Debrid].

La pillola «Serie già vista» 1.0.8

Nelle serie TV, subito a destra del cuore, trovi la pillola con l'icona dell'occhio. Un solo comando segna **tutta la serie** come vista: tutti gli episodi conosciuti risultano completati e la serie esce da «Continua a guardare». Quando è attiva, la pillola diventa **«Serie vista»** e un secondo OK propone **«Segna serie come da vedere»** per annullare.

> **Non è un toggle del singolo episodio.** Per segnare un solo episodio usa il menu contestuale (pagina 7); per una sola stagione usa «Stagione già vista» dallo stesso menu.

Cast, produzione e dettagli

Sotto le azioni scorri le card di **Creatore e Cast**. Più in basso le linguette **Episodi**, **Produzione** e **Dettagli** mostrano rispettivamente le stagioni, le case di produzione e le informazioni tecniche del titolo.




Fig. 4 — Scheda di una serie: «Riprendi», cuore, pillola «Serie già vista» e trailer.

Stagioni ed episodi

La riga **Selezione stagione** mostra tutte le stagioni con il numero di episodi. Sotto, ogni episodio riporta miniatura, numero, titolo, durata, data di uscita e sinossi. Gli episodi già visti hanno un indicatore; quelli mai iniziati possono essere sfocati se l'opzione **Sfoca non visti** è attiva.

> **Pressione prolungata.** Tieni premuto OK su un episodio per aprire il menu con «Segna episodio come visto», «Sfoglia di nuovo le fonti» e «Stagione già vista».

4.1 Menu dell'episodio 1.0.8

Tieni premuto **OK** su una riga episodio: si apre una finestra con le azioni rapide, senza avviare automaticamente la riproduzione.

Voce	Cosa fa
Segna episodio come visto oppure «Segna episodio da vedere»	Cambia lo stato del singolo episodio. La voce si adatta allo stato corrente; badge, avanzamento della serie e «Continua a guardare» si aggiornano subito.
Sfoglia di nuovo le fonti	Riapre la scelta delle sorgenti per **quell'episodio**, senza riprodurre nulla in automatico. Utile quando un flusso non va o vuoi cambiarne uno.
Stagione già vista	Segna tutti gli episodi della stagione corrente come visti, con un solo comando.
Annulla	Chiude il menu senza modifiche. Anche BACK chiude la finestra.



Fig. 5 — Il menu contestuale dell'episodio, aperto con pressione prolungata di OK.

Comportamento e coerenza

- Il menu è una **finestra separata**: mentre è aperto, il D-pad non può "fuggire" sulla scheda sottostante e il tasto che ha aperto il menu non viene letto come un clic sulla prima voce.
- Le marcature valgono per **tutte le viste**: scheda, riga «Continua a guardare», badge degli episodi e stato inviato a SIMKL.
- Se l'episodio era già visto, la prima voce diventa **«Segna episodio da vedere»**: la rimozione riporta la serie tra i titoli in corso, se era conclusa.
- Dopo un riavvio dell'app lo stato resta salvato: non è un'anteprima temporanea.

> **Episodi sfocati.** Se hai attivato «Sfoca non visti», le miniature degli episodi mai iniziati sono sfocate ma restano selezionabili: puoi aprire il menu e marcarle come viste anche senza riprodurle.

5 Impostazioni di riproduzione

Sono le preferenze che StreamNova applica all'avvio di ogni film o episodio. Si trovano in **Impostazioni → Riproduzione**.

Voce	Predefinito	Cosa fa
Avvio automatico (Autoplay)	OFF	Avvia da solo il contenuto selezionato, senza passare dalla schermata di scelta della fonte.
Risoluzione preferita	Auto	**Auto** lascia scegliere al player; puoi forzare **4K**, **1080p** o **720p**.
Lingua audio preferita	Italiano	Lingua privilegiata all'avvio, se presente nella sorgente. «Originale / Qualsiasi» non impone nulla.
Privilegia tracce italiane	ON	Mette in cima le sorgenti in italiano quando disponibili.
Riproduci automaticamente il prossimo episodio	ON	A fine episodio mostra il countdown e passa al successivo.
Riprendi automaticamente la riproduzione	ON	Riparte dal punto in cui avevi interrotto, quando il progresso è disponibile.
Mostra overlay di caricamento	ON	Schermata cinematografica con poster e logo durante l'avvio. OFF usa l'indicatore compatto.
Mostra stato di caricamento	ON	Mostra la fase reale: preparazione sorgente, connessione, caricamento, buffering.
Overlay in pausa	OFF	Dopo qualche secondo di pausa mostra poster, titolo e sinossi; sparisce alla ripresa.
Avvisi sui contenuti	OFF	Brevi avvisi su volgarità, violenza, paura e alcol/droghe all'avvio di film e serie.




Fig. 6 — «Riproduzione»: autoplay, risoluzione, lingua audio e priorità italiana.

Le opzioni su overlay di caricamento, stato di caricamento, overlay in pausa e avvisi sui contenuti si trovano nella stessa sezione, subito sotto la ripresa automatica.

> **Consiglio.** Lascia **Risoluzione Auto** e **Privilegia tracce italiane ON**: StreamNova sceglie la qualità migliore disponibile senza forzare flussi che il TV o la rete non reggono.

6 Il player: controlli e seek preview

Premi un tasto direzionale per mostrare i comandi. La barra scompare da sola dopo pochi secondi; mentre è visibile, il focus si sposta tra i pulsanti.

La barra dei comandi

Pulsanti	Funzione
Play / Pausa · **Episodio successivo**	Avvia o sospende; solo serie TV, salta al prossimo episodio se disponibile.
Adatta · **Qualità video**	Cambia l'adattamento dell'immagine; apre la scelta della risoluzione del flusso.
Velocità · **CC Sottotitoli**	0,75× · 1,0× · 1,25× · 1,5×; apre il pannello completo dei sottotitoli.
Audio · **Sorgente**	Sceglie la traccia audio; riapre la selezione manuale delle fonti.



Fig. 7 — I comandi del player con titolo, episodio, qualità (1080p) e sorgente (VixSrc).

Seek preview nuovo

Con i comandi nascosti, premi ◀ o ▶: sopra la timeline compare un'anteprima con il fotogramma del punto proposto, il tempo di destinazione (ad esempio **1:56 / 20:27**) e il salto richiesto (**+10s**). La riproduzione **non** salta subito: premi **OK** per confermare, **BACK** per annullare.

- Se il decoder raggiunge un fotogramma leggermente precedente al punto richiesto, l'anteprima lo segnala come approssimato (≈) invece di mostrare un orario falso.
- Se il fotogramma non è disponibile, restano l'orario e il segnaposto: lo scorrimento funziona comunque.



Fig. 8 — Seek preview: fotogramma, orario proposto e salto di 10 secondi.

6.1 Sottotitoli e audio nel player

Il pannello CC riunisce aspetto, sincronizzazione e tracce disponibili, incluse quelle scaricate da OpenSubtitles.

Pannello «Seleziona Sottotitoli»

Controllo	Cosa fa
Sottotitoli Forced	Attiva i sottotitoli forzati presenti nel video, di solito per i dialoghi in lingua straniera. ON/OFF.
Subtitle Appearance	Anteprima dal vivo di **Size**, **Background** e **Opacity**: le modifiche si applicano subito e restano salvate.
Sincronizzazione Offset	Sposta i sottotitoli di **−250 ms**, **0 ms** o **+250 ms**. «Ripristina (0 ms)» annulla l'offset.
Tracce Integrate	Elenca le tracce del flusso, ad esempio «Italiano», «Inglese — English [CC] (non udenti)»; **Nessuno** disattiva i sottotitoli.
OpenSubtitles	Se hai configurato la chiave API, il pannello mostra anche i risultati online e lo stato del download.




Fig. 9 — Pannello sottotitoli: Forced, aspetto, offset e tracce integrate.

Pannello audio

Il pulsante con l'altoparlante apre le tracce audio con codec e dettagli. La scelta vale **per la sessione corrente** e non modifica la preferenza globale «Lingua audio preferita».




Fig. 10 — Scelta della traccia audio: italiano o inglese, con codec AAC.

> **Ordine consigliato.** Imposta lingua e aspetto dalle Impostazioni (pagina 18); usa il pannello del player solo per correzioni al volo.

7 Selezione flusso e cache

StreamNova può riutilizzare l'ultimo flusso funzionante per lo stesso film o episodio, risparmiando la ricerca delle sorgenti.

Voce	Cosa fa
Riusa l'ultimo link	Riproduce automaticamente l'ultimo flusso funzionante per lo stesso contenuto, se la cache è ancora valida.
Durata cache ultimo link	Per quanto tempo conservare il riferimento: **6 ore**, **12 ore**, **1 giorno** (predefinito), **3 giorni** o **7 giorni**.

Dalla scheda del titolo, **Seleziona fonte** apre l'elenco manuale delle sorgenti con qualità, audio, sottotitoli e stato della cache. Il comando è disponibile solo nel motore **Debrid TorBox**; con il Web Streaming la fonte viene scelta automaticamente.

Nell'elenco delle fonti puoi riconoscere:

Cached — già disponibile sul servizio Debrid · **Non in cache** — deve essere preparato · **Stato non noto** — informazione assente · **Audio** — lingue della traccia · **Sottotitoli** — tracce incluse · **1080p / 4K** — risoluzione dichiarata




Fig. 11 — «Selezione Flusso» con riuso dell'ultimo link e durata della cache.

Un link memorizzato può non essere più disponibile. La cache riduce l'attesa, non garantisce che la sorgente risponda: se il flusso fallisce, StreamNova torna alla ricerca normale. Aumentare la durata è utile solo se usi spesso gli stessi titoli.

Quando cambiare. Se noti che un titolo parte spesso da una sorgente lenta, disattiva temporaneamente «Riusa l'ultimo link», scegli a mano una fonte migliore e poi riattivalo: la nuova scelta diventa quella memorizzata.

8 Web Streaming e Debrid TorBox

StreamNova ha due motori alternativi. Si sceglie in **Impostazioni → Motore di Riproduzione → Modalità di riproduzione**.

Modalità	Come funziona	Cosa serve
Web Streaming Gratuito (HTTP Scraper)	Riproduce direttamente i flussi degli scraper web gratuiti (VixSrc, AnimeSaturn, CB01 e altri).	Nessun account o chiave API. La sezione Addon è nascosta.
Debrid TorBox (1080p / 4K Ultra HD)	Usa esclusivamente gli addon Stremio e TorBox Instant per risolvere sorgenti in alta definizione.	Account TorBox, chiave API e almeno un addon Stremio.

Configurare TorBox

1. Apri **Modalità di riproduzione** e scegli **Debrid TorBox (1080p / 4K Ultra HD)**.
2. Seleziona **Chiave API TorBox** e incolla la chiave personale da **torbox.app → Account → API**.
3. Seleziona **Stato account** / **Verifica Account**: se la chiave è valida compare **Collegato** in verde.
4. Lascia **Usa TorBox Instant Debrid** su ON per privilegiare i file già disponibili.
5. Installa almeno un addon Stremio (sezione 9) e avvia un titolo.




Fig. 12 — La scelta fra Debrid TorBox e Web Streaming gratuito.

> **Le due modalità si escludono.** In Web Streaming gli addon non partecipano alla risoluzione e la voce «Addon» sparisce dalla barra laterale. In Debrid TorBox sono gli scraper web a restare spenti.

Quale scegliere

- **Web Streaming**: configurazione immediata, nessun costo, qualità variabile e disponibilità legata agli scraper.
- **Debrid TorBox**: sorgenti 1080p/4K più stabili e cache condivisa, ma richiede account, chiave e addon aggiornati.

9 Addon Stremio e configurazione remota

Gli addon compatibili con il protocollo Stremio aggiungono sorgenti in 1080p e 4K al motore Debrid. Si gestiscono da **Addon** nella barra laterale.

Installare un addon

1. Apri **Addon** e seleziona **Aggiungi Addon**.
2. Incolla l'URL del manifest, ad esempio **https://torrentio.strem.fun/manifest.json**, e conferma con **Installa**.
3. L'addon compare nell'elenco: puoi attivarlo o disattivarlo con l'interruttore **Attivo / Disattivo**.
4. Ripeti per altri addon; puoi rimuoverli in qualsiasi momento.

Configurazione remota con QR

Per non digitare URL col telecomando, la schermata Addon mostra un **QR Code** e l'indirizzo da aprire nel browser di smartphone o PC:

> **http://<IP-del-TV>:8080** — ad esempio **http://10.0.2.16:8080**. Il telefono deve essere sulla **stessa rete Wi-Fi** del televisore.

- Scansiona il QR con la fotocamera: si apre la pagina di configurazione remota.
- Da lì puoi incollare l'URL del manifest e installare l'addon senza usare il telecomando.
- L'elenco si aggiorna sul TV; la pagina funziona finché l'app è aperta e sulla rete.




Fig. 13 — «Addon Stremio» con configurazione remota: QR Code e indirizzo web locale.

> **La sezione Addon esiste solo in modalità Debrid TorBox.** Se non la vedi nella barra laterale, controlla il motore di riproduzione (sezione 8).

> **Sicurezza.** La pagina di configurazione è raggiungibile da qualunque dispositivo della stessa rete: usala su una rete domestica fidata e chiudi la pagina al termine.

10 Account SIMKL

SIMKL tiene allineati watchlist, cronologia e avanzamento tra StreamNova e gli altri servizi che usi. L'account è facoltativo: senza collegamento l'app funziona normalmente.

Cosa sincronizza

Dato	Effetto in StreamNova
Playback	I punti di pausa salvati diventano la riga **Continua a guardare**.
Watchlist / Plan to Watch	I titoli che vuoi guardare entrano nei **Preferiti**.
Libreria serie e anime	Badge «visto» nella scheda, prossimo episodio da guardare e stato delle stagioni.
Film completati	I titoli conclusi risultano visti e non restano in «Continua a guardare».
Scrobbling	Avvio, pausa e stop della riproduzione vengono inviati a SIMKL; se la rete manca, gli eventi restano in coda e vengono ritentati.

Collegare l'account

1. Apri **Impostazioni → Account SIMKL** e seleziona **Collega account SIMKL**.
2. Compare un **QR Code** con un codice: inquadralo con lo smartphone o apri il link indicato.
3. Autorizza StreamNova dal sito SIMKL. L'app attende la conferma e salva i token.
4. Quando la riga diventa **Account collegato** con il nome utente in verde, la sincronizzazione è attiva.

Dopo il collegamento

- **Sincronizza ora** avvia un allineamento manuale e mostra l'esito; la riga riporta anche l'ora dell'ultima sincronizzazione.
- L'allineamento automatico parte all'avvio e al ritorno in primo piano, ma solo se SIMKL segnala modifiche e sono passati almeno **5 minuti** dall'ultimo tentativo.
- **Sessione scaduta**: l'app lo segnala in arancione e chiede di ricollegare l'account. I token non vengono cancellati per un errore di rete.
- **Sola lettura**: se l'autorizzazione non include la scrittura, lo scrobbling non funziona; ricollega l'account per concedere l'accesso completo.




Fig. 14 — «Account SIMKL» e «Sincronizzazione» nelle Impostazioni (nome utente oscurato).

> **Scollegamento.** Selezionando «Account collegato» puoi scollegare l'account: StreamNova revoca il grant e rimuove i dati importati da SIMKL, ma **non cancella** i dati locali né quelli sul sito SIMKL.

11 Modalità Sync tra dispositivi 1.0.9

Sync replica la configurazione completa di StreamNova su un altro dispositivo della **stessa rete locale**: impostazioni, addon, account SIMKL, preferiti e progressi. Nessun cloud: i dati passano direttamente da un TV all'altro.

Cosa serve

- Due dispositivi con StreamNova **1.0.9 o successiva**, sulla stessa rete Wi-Fi o Ethernet.
- **Modalità Sync attiva su entrambi** e app aperta durante il trasferimento.
- Rete domestica senza isolamento client (alcuni router Wi-Fi ospiti bloccano la comunicazione tra dispositivi).

Procedura passo passo

1. Su entrambi i TV: **Impostazioni → Sincronizzazione** e attiva **Modalità Sync**.
2. Controlla che **Questo dispositivo** mostri un indirizzo **IP:8090** in verde.
3. Imposta un **Nome dispositivo** riconoscibile (es. «TV Soggiorno», «TV Camera»).
4. Su uno dei due premi **Cerca dispositivi**: l'altro appare nell'elenco. Se non appare, usa **Aggiungi per indirizzo IP**.
5. Seleziona il dispositivo di destinazione/origine.
6. Scegli la direzione: **Importa dal dispositivo** (copia sul TV corrente) oppure **Invia la tua configurazione**.
7. Seleziona le categorie da trasferire e premi **Avvia**.
8. Sull'altro TV compare **Richiesta di sincronizzazione**: controlla direzione e categorie e premi **Trasferisci**. La richiesta scade dopo **2 minuti**.




Fig. 15 — «Sincronizzazione» con Sync attiva, indirizzo locale, nome dispositivo e ricerca peer.

Le categorie trasferibili

Categoria	Contenuto
Impostazioni e chiavi API	Tutte le preferenze generali, di riproduzione e avanzate; chiavi TorBox e OpenSubtitles; PIN del controllo genitori (solo hash).
Addon Stremio	Elenco degli addon installati con URL e stato attivo/disattivo.
Account SIMKL	Credenziali dell'account SIMKL, solo se il dispositivo sorgente è collegato.
Preferiti e progressi	Preferiti, riga «Continua a guardare» e avanzamento dei singoli episodi.

11.1 Come vengono fusi i dati

La sincronizzazione non è una copia cieca: le impostazioni vengono applicate, mentre la libreria viene unita senza cancellare nulla.



Dato	Regola
Impostazioni	Vengono applicate quelle del dispositivo sorgente, categoria per categoria.
Addon	Gli addon mancanti vengono installati, quelli non presenti nella sorgente vengono rimossi.
Preferiti	Unione: un titolo è preferito se lo è su almeno uno dei due dispositivi.
Progressi	Per ogni titolo vince la visione **più recente** (lastWatchedAt); per gli episodi vince la riga aggiornata più di recente. I titoli presenti solo sul ricevente restano.
SIMKL	Le credenziali vengono importate solo se la sorgente è collegata; una sorgente scollegata non disconnette il ricevente.

Sicurezza e limiti

- Il trasferimento avviene **solo sulla rete locale**, sulla porta **8090**, con discovery automatica mDNS (**_streamnova._tcp**).
- Ogni trasferimento richiede **l'approvazione esplicita** sul dispositivo che possiede i dati: nessuno può copiare la configurazione a tua insaputa.
- Il PIN del controllo genitori viaggia come **hash**, mai in chiaro.
- Le chiavi API (TorBox, OpenSubtitles) fanno parte della categoria Impostazioni: attiva la Sync solo su reti fidate.
- Il ricevente rifiuta payload con schema più recente della propria build: aggiorna entrambi i dispositivi se la Sync non parte.

Se i dispositivi non si trovano

Controllo	Cosa fare
Stessa rete?	Wi-Fi e Ethernet devono appartenere alla stessa subnet; evita reti «ospiti» o VLAN separate.
Sync attiva su entrambi?	L'interruttore deve essere ON e l'indirizzo IP:8090 visibile in verde.
App aperta?	Tieni StreamNova aperta su entrambi i TV durante ricerca e trasferimento.
Isolamento client?	Disattiva l'isolamento AP sul router, se presente.
Discovery bloccata?	Usa **Aggiungi per indirizzo IP** e inserisci l'IP mostrato dall'altro dispositivo.

Prima volta. Prova la Sync con la sola categoria «Preferiti e progressi»: è la meno invasiva e ti permette di verificare che i due TV si vedano prima di trasferire impostazioni e chiavi API.

12 Generale: lingua, controllo genitori, aggiornamenti

Le impostazioni di base dell'app: lingua dell'interfaccia, protezione dei contenuti e aggiornamento del pacchetto.

Lingua dell'app

Puoi scegliere **Italiano**, **Inglese**, **Spagnolo**, **Francese** o **Tedesco**. La lingua cambia l'interfaccia di StreamNova; i titoli e le sinossi seguono la lingua dei metadati TMDB.

Controllo genitori

1. Seleziona **Controllo genitori** e crea un **PIN di 4 cifre**; confermalo.
2. Scegli la soglia di età: **14+**, **16+** o **18+**.
3. All'avvio di un contenuto oltre la soglia, StreamNova chiede il PIN.
4. Dalla stessa voce puoi **cambiare la soglia**, **modificare il PIN** o **disattivare** il controllo (con PIN).

> **PIN dimenticato.** Il PIN non è recuperabile dall'app: se lo perdi, l'unico modo per ripristinare l'accesso è cancellare i dati dell'app dal sistema, perdendo anche le preferenze locali. Conservalo in un posto sicuro.

Controlla aggiornamenti

La voce verifica le release pubblicate su GitHub e propone la versione più recente. StreamNova:

- sceglie l'APK compatibile con l'**architettura del dispositivo** (arm64, arm32, x86, x86_64);
- verifica **dimensione** e **SHA-256** del file prima di installarlo;
- mostra le novità della release e chiede conferma prima del download;
- se manca l'autorizzazione a installare app da quella sorgente, offre il pulsante **Consenti installazioni**.

Se la release non contiene un APK installabile su quel dispositivo, l'app lo dice esplicitamente e non avvia il download.

Versione dell'app

La riga **Versione dell'app** mostra la versione installata (in questa guida: **1.0.9**). La sezione **Informazioni** in fondo alle Impostazioni riporta versione, riconoscimenti TMDB ed ExoPlayer.




Fig. 16 — «Generale» con lingua, controllo genitori, aggiornamenti e versione.

13 Sottotitoli e OpenSubtitles

Le preferenze globali dei sottotitoli si trovano in **Impostazioni → Sottotitoli**; OpenSubtitles aggiunge la ricerca online.

Voce	Predefinito	Cosa fa
Abilita automaticamente i sottotitoli	OFF	Attiva i sottotitoli all'avvio, se disponibili.
Lingua preferita	Italiano (it)	Italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese oppure «Originale / Qualsiasi».
Dimensione sottotitoli	Media	Piccolissima, Piccola, Media, Grande, Molto grande.
Sfondo dei sottotitoli	Nero	Nessuno, Nero, Bianco, Blu.
Opacità sfondo	50%	100%, 75%, 50% o 25%. Il testo resta sempre opaco.
Posizione dei sottotitoli	Basso	Basso, Centro, Alto.
Sottotitoli Forced	ON	Privilegia i sottotitoli forzati presenti nel video, tipici dei dialoghi in lingua straniera.




Fig. 17 — Lingua, dimensione, sfondo, opacità e posizione dei sottotitoli.

OpenSubtitles

Inserisci la **chiave API personale** (da **opensubtitles.com**) e premi **Verifica connessione**. La chiave viene usata subito, senza riavviare l'app.

- **Senza chiave**: la ricerca ufficiale OpenSubtitles non è disponibile, ma i sottotitoli forniti dagli addon Stremio continuano a funzionare.
- **Chiave non valida**: l'app avvisa che la ricerca può fallire e invita a controllare la chiave.
- **Errore di rete o servizio**: il messaggio distingue connessione assente, chiave rifiutata ed errore HTTP.

Configurazione tipica. Italiano (it), sfondo Nero al 50%, dimensione Media, posizione Bassa, Forced ON. Sono gli stessi valori predefiniti: se non hai esigenze particolari, non devi cambiare nulla.

14 Impostazioni avanzate

Le opzioni di **Impostazioni → Avanzato** agiscono sul motore video e audio. I valori predefiniti vanno bene nella maggior parte dei casi: modifica una voce alla volta e verifica il risultato.

Voce	Valori	Cosa fa
Dimensione Target Buffer	Predefinito 175 MB Minimo 150 MB Bilanciato 300 MB Esteso 500 MB+ / 4K	Memoria destinata al buffering. Valori alti aiutano i flussi 4K ma consumano più memoria.
Buffer Iniziale (Avvio)	1,5 s · 2,5 s · 3,5 s	Attesa prima di partire: più alta = avvio più lento ma più stabile su reti lente.
Back Buffer	0 · 10 · 15 · 30 · 60 s	Conserva il video già visto per rendere istantanei i salti all'indietro.
Audio Passthrough / Bitstream	ON / OFF	Invia l'audio compatibile direttamente al sistema audio (soundbar, amplificatore).
Audio Tunneling	ON / OFF	Percorso audio dedicato su dispositivi compatibili; può ridurre la latenza.
Decoder Fallback (FFmpeg)	Disattivato Attivo Preferisci software	Decoder software alternativo per flussi non compatibili; può aumentare l'uso della CPU.
Auto Frame Rate Matching (AFR)	ON / OFF	Adatta la frequenza dello schermo a quella del contenuto, se il TV lo supporta.
Dolby Vision Fallback	ON / OFF	Gestione alternativa per la compatibilità Dolby Vision.
Statistiche Avanzate (Stats for Nerds)	ON / OFF	Mostra dati tecnici utili alla diagnosi: codec, risoluzione, buffer, frame persi.
Cancella Cache e Dati Temporanei	—	Elimina cache e dati temporanei; utile in caso di problemi persistenti.




Fig. 18 — Buffer, audio, decoder e AFR. In fondo alla sezione: Dolby Vision, statistiche e pulizia cache.

Se un flusso non parte. Prova prima un'altra fonte o una risoluzione inferiore: il decoder software è più compatibile ma pesante e su Fire TV Stick può causare scatti.

15 Configurazione consigliata

Una configurazione equilibrata per l'uso quotidiano, adatta sia a Google TV / Android TV sia a Fire TV Stick.

RIPRODUZIONE
Auto e italiano
Risoluzione Auto · lingua audio Italiano · privilegia tracce italiane ON · prossimo episodio ON · ripresa automatica ON.

FLUSSO
Riuso controllato
Riusa l'ultimo link ON · cache 1 giorno. Se un titolo parte lento, scegli a mano la fonte.

SOTTOTITOLI
Leggibili
Italiano (it) · Media · sfondo Nero · opacità 50% · posizione Bassa · Forced ON.

CONTINUA A GUARDARE
Senza spoiler
Layout Scheda · miniature episodi ON · sfoca non visti ON · prossimo episodio dall'ultimo raggiunto ON.

AVANZATE
Predefinite
Target buffer predefinito · buffer iniziale standard · back buffer 15 s · passthrough e tunneling OFF.

ACCOUNT
Facoltativi
SIMKL per cronologia e watchlist · OpenSubtitles per la ricerca ufficiale · Sync per replicare tutto su un altro TV.

Regola d'oro. Cambia **una sola impostazione alla volta** e prova lo stesso titolo: così capisci subito quale opzione ha migliorato (o peggiorato) la riproduzione.

16 Risoluzione dei problemi

Sintomo	Cosa controllare
Avvio lento o buffering	Rete instabile o sorgente lenta. Prova un'altra fonte o una qualità inferiore; aumenta il buffer iniziale solo se il problema è ricorrente.
Audio nella lingua sbagliata	Verifica «Lingua audio preferita» e «Privilegia tracce italiane». Nel player apri il pannello audio e scegli la traccia corretta.
Sottotitoli assenti	Controlla lingua, «Abilita automaticamente» e le tracce del pannello CC. Se usi OpenSubtitles, verifica la chiave API.
Flusso non riproducibile	Prova un'altra sorgente. Se persiste su tutti i titoli, cancella cache e dati temporanei; valuta il decoder fallback.
La serie è sparita da Continua a guardare	È stata completata (o segnata «Serie già vista»). Riapri la scheda e usa «Segna serie come da vedere».
Episodio sbagliato in Continua a guardare	Disattiva «Prossimo episodio dall'ultimo raggiunto» se stai facendo un rewatch: verrà usato l'episodio guardato più di recente.
SIMKL non sincronizza	Controlla di essere collegato, che la sessione non sia scaduta e che l'autorizzazione non sia di sola lettura. Premi «Sincronizza ora».
Sync non trova l'altro TV	Stessa rete, Sync ON su entrambi, app aperta, isolamento client disattivato. Usa «Aggiungi per indirizzo IP».
Sync rifiutata o scaduta	L'approvazione va data entro 2 minuti sul dispositivo che possiede i dati. Ripeti la procedura.
Aggiornamento non disponibile	La release potrebbe non contenere un APK per l'architettura del TV, oppure il file non supera la verifica di integrità. Riprova più tardi.
Addon non visibile	La sezione esiste solo con motore Debrid TorBox. Controlla «Modalità di riproduzione».

A Domande frequenti

Serve un account per usare StreamNova?

No. Con il motore **Web Streaming** l'app funziona senza account. TorBox serve solo per il motore Debrid; SIMKL e OpenSubtitles sono integrazioni facoltative.

Sync sostituisce il backup?

No: replica la configurazione tra due dispositivi accesi sulla stessa rete. Non è un backup cloud e non recupera dati se entrambi i TV vengono resettati.

La Sync cancella i dati del dispositivo che riceve?

Non cancella la libreria: preferiti e progressi vengono uniti. Le **impostazioni** della categoria selezionata vengono invece sostituite con quelle della sorgente, e gli addon non presenti nella sorgente vengono rimossi.

Perché «Serie già vista» non c'è sui film?

La pillola è pensata per le serie, dove serve segnare intere stagioni. Per un film usa il cuore (Preferiti) o «Segna come visto» nella scheda.

Perché un episodio è sfocato?

Hai attivato «Sfoca non visti in Continua a guardare». La sfocatura riguarda gli episodi mai iniziati e serve a evitare spoiler: non blocca la riproduzione.

Posso usare il telecomando del TV per i menu?

Sì. Tutte le finestre di StreamNova sono progettate per il D-pad: OK conferma, BACK chiude, le frecce spostano il focus. I dialoghi Sync e il menu episodio sono finestre separate, quindi il focus non esce mai dalla finestra.

Cosa succede se scollego SIMKL?

StreamNova revoca l'accesso e rimuove i dati importati da SIMKL, ma conserva le preferenze e i progressi creati localmente. Sul sito SIMKL non viene cancellato nulla.

Dove trovo la versione installata?

In **Impostazioni** → **Generale** → **Versione dell'app**, oppure in fondo alla sezione **Informazioni**. La versione di questa guida è **1.0.9** (build 1011).

B Glossario

Termine	Significato
Debrid	Servizio che mette in cache i file su server veloci e li rende disponibili come stream (qui: TorBox).
Addon Stremio	Estensione che aggiunge sorgenti o cataloghi tramite un manifest URL.
Scrobble	Invio automatico a un servizio (SIMKL) di avvio, pausa e completamento di ciò che guardi.
mDNS / NSD	Protocollo che permette ai dispositivi della stessa rete di trovarsi senza inserire IP.
ABI	Architettura del processore (arm64, arm32, x86, x86_64): determina l'APK compatibile.
AFR	Auto Frame Rate Matching: adatta la frequenza del TV al contenuto.
Passthrough	Invio dell'audio non decodificato a un ricevitore esterno.
Seek preview	Anteprima del fotogramma e dell'orario mentre si scorre la timeline.
Forced	Sottotitoli “obbligatori” per i dialoghi in lingua straniera presenti nel video.

Informazioni sul documento. Guida utente StreamNova 1.0.9 (build 1011), novembre 2026. Schermate acquisite dall'app su Android TV; alcune voci possono variare in base a versione, dispositivo e contenuto riprodotto. StreamNova non è affiliata ai provider, ai servizi di streaming o agli studi citati.