

Monotonie et limiteurs

UF « Modélisation et calcul scientifique » Formation ModIA « Modélisation et Intelligence Artificielle »

Nicolas Bertier (nicolas.bertier@onera.fr)

INSA, 4A





Version du document : 1.4 (dernière modification le 18/01/2023)

Sauf exceptions dûment mentionnées, le contenu de ce cours est sous licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International @①.

Pour accéder à une copie de cette licence, merci de vous rendre à l'adresse suivante : $\frac{\text{http:}}{\text{creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/}}$



Plan du cours

- Exemples de simulations numérique récentes en CFD
- Introduction aux méthodes de différences finies
- Le point sur l'intégration temporelle
- Analyse spectrale et équation équivalente
- Monotonie et limiteurs
- Introduction aux méthodes de volumes finis
- Vers la résolution des éguations de Navier-Stokes



Monotonie

Définition de la monotonie pour un schéma numérique

Un schéma est dit **monotone** lorsqu'il ne créé **pas de nouveaux extrema**, autre que ceux déjà présents dans la condition initiale.

Conséquence de la définition

Pour un schéma monotone, la solution évaluée à l'instant n+1 ne fait apparaître aucun nouvel extremum par rapport à la solution évaluée à l'instant n.

Notations associées au stencil (ou signature) du schéma

- S représente l'ensemble des variations par rapport à i des indices des points appartenant à la signature du schéma.
- S^* représente l'ensemble des variations par rapport à i des indices des points appartenant à la signature du schéma, à l'exception de l'élément "0".



Ecriture compacte d'un schéma discret

Pour un schéma explicite à un pas et une étape, on peut écrire :

$$u_i^{n+1} = b_0 u_i + \sum_{j \in \mathcal{S}^*} b_j u_{i+j}^n = \sum_{j \in \mathcal{S}} b_j u_{i+j}^n$$

Implication de la consistance sur les coefficients du schéma

- Par définition d'un schéma consistant, une dérivée spatiale discrète doit être nulle lorsque la solution est constante.
- Comme dans ce cas tous les $u_{i+j}, j \in \mathcal{S}$ sont égaux, cette propriété est assurée ssi $\sum_{j \in \mathcal{S}^{\star}} b_j = 0$ ou encore, en prenant également en compte le coefficient (unitaire) de la solution au point i dans la somme :

$$\sum_{j\in\mathcal{S}}b_j=1$$



Théorème

Pour que la condition de **monotonie** d'un schéma de stencil $\mathcal S$ soit satisfaite, tous les coefficients $b_j, j \in \mathcal S$ doivent être **positifs ou nuls**.

Corollaire

Un schéma à la fois consistant et monotone doit donc vérifier :

$$0 \le b_i \le 1, \forall j \in \mathcal{S}$$

- Cette condition traduit le fait que le nouvel état u_iⁿ⁺¹ est obtenu par une somme d'états obtenus à l'instant n pondérés par des coefficients positifs inférieurs à un.
- Si cette condition est vérifiée, il ne sera donc pas possible de faire apparaître à l'instant n + 1 des extremas qui n'auraient pas été présents à l'instant n et, par récurrence, dans la condition initiale.



Explicitation du lien entre coefficients b_i et monotonie

La fait qu'un schéma explicite à un pas et une étape soit monotone ssi $0 \le b_j \le 1, \forall j \in \mathcal{S}$ peut également s'illustrer en écrivant successivement :

$$\begin{array}{ll} \min(u_i^n) \leq & u_{i+j}^n & \leq \max(u_i^n) \\ b_j \min(u_i^n) \leq & b_j u_{i+j}^n & \leq b_j \max(u_i^n) \\ \sum_{j \in \mathcal{S}} b_j \min(u_i^n) & \leq \sum_{j \in \mathcal{S}} b_j u_{i+j}^n & \leq \sum_{j \in \mathcal{S}} b_j \max(u_i^n) \\ \min(u_i^n) \leq & u_i^{n+1} & \leq \max(u_i^n) \end{array}$$

Cette dernière inégalité traduit bien le fait que, si cette condition est vérifiée, le nouvel état u_i^{n+1} sera toujours compris dans l'intervalle des états de l'instant précédent, et, par récurrence, de la condition initiale.



Autre illustration du lien entre coefficients b_i et monotonie

Une autre manière d'illustrer le lien entre les conditions posées sur les coefficients b_i et la monotonie consiste à écrire successivement :

$$u_i^{n+1} = \sum_{j \in \mathcal{S}} b_j u_{i+j}^n$$

$$= b_0 u_i^n + \sum_{j \in \mathcal{S}^*} b_j u_{i+j}^n$$

$$= b_0 u_i^n + \sum_{j \in \mathcal{S}^*} b_j (u_{i+j}^n - u_i) + \sum_{j \in \mathcal{S}^*} b_j u_i^n$$

$$= \sum_{j \in \mathcal{S}^*} b_j (u_{i+j}^n - u_i^n) + u_i^n \underbrace{\left(b_0 + \sum_{j \in \mathcal{S}^*} b_j\right)}_{1}$$



Autre illustration du lien entre coefficients b_i et monotonie

On vient de montrer qu'un schéma explicite à un pas et une étape consistant peut s'écrire :

$$u_i^{n+1} = u_i^n + \sum_{j \in \mathcal{S}^*} b_j (u_{i+j}^n - u_i^n)$$

Par conséquent :

- Si u_iⁿ est un minimum local, alors (u_{i+j}ⁿ u_iⁿ) ≥ 0. Dans le cas où b_j ≤ 1, ∀j ∈ S, alors on a nécessairement u_iⁿ⁺¹ ≥ u_iⁿ : ce minimum local ne peut pas décroître à l'itération n + 1.
- Si u_i^n est un maximum local, alors $(u_{i+j}^n u_i^n) \le 0$. Dans le cas où $b_j \le 1, \forall j \in \mathcal{S}$, alors on a nécessairement $u_i^{n+1} \le u_i^n$: ce maximum local ne peut croître à l'itération n+1.

On montre encore une fois que vérifier la condition $0 \le b_j \le 1, \forall j \in \mathcal{S}$ implique que le schéma soit **monotone**.



Etude de la monotonie sur deux schémas types

Schéma FOU-EE

Pour rappel, le schéma FOU-EE peut s'écrire :

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \mathcal{C}(u_i^n - u_{i-1}^n)$$

Première manière d'étudier la monotonie :

$$u_i^{n+1} = (1 - \mathcal{C})u_i^n + \mathcal{C}u_{i-1}^n$$

On montre donc que lorsque ce schéma est stable ($\mathfrak{C} \leq 1$), alors celui-ci est également **monotone**.

• Seconde manière d'étudier la monotonie :

$$u_i^{n+1} = u_i^n + \mathcal{C}\left(u_{i-1}^n - u_i^n\right)$$

On voit également que si le schéma est stable, alors il sera monotone.



Etude de la monotonie sur deux schémas d'ordre deux

Rappel du schéma de BW

On rappelle que le schéma de BW peut s'écrire :

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{\mathcal{C}}{2} \left(3u_i^n - 4u_{i-1}^n + u_{i-2}^n \right) + \frac{\mathcal{C}^2}{2} \left(u_i^n - 2u_{i-1}^n + u_{i-2}^n \right)$$

Etude de la monotonie du schéma de BW

Ce schéma peut se reformuler en :

$$u_i^{n+1} = \left(\frac{C^2}{2} - \frac{3C}{2} + 1\right)u_i + \left(2C - C^2\right)u_{i-1} + \frac{1}{2}\left(C^2 - C\right)u_{i-2}$$


Tous les coefficients devant les états discrets u_i , $i \in \mathcal{S}$ n'étant pas forcément compris entre 0 et 1, ce schéma n'est **pas monotone**.

Détermination du caractère monotone d'un schéma à partir de l'analyse de ses coefficients

— Schéma discret




Evolution du terme $\left(\frac{\mathcal{C}^2}{2} - \frac{3\mathcal{C}}{2} + 1\right)$ en fonction de \mathcal{C}



⇒ Ce coefficient répond au critère de monotonie sur la plage de stabilité du schéma




Evolution du terme $(2\mathcal{C} - \mathcal{C}^2)$ en fonction de \mathcal{C}



⇒ Ce coefficient répond au critère de monotonie sur la plage de stabilité du schéma



Evolution du terme $\frac{1}{2}(\mathbb{C}^2 - \mathbb{C})$ en fonction de \mathbb{C}



- ⇒ Ce coefficient ne répond pas au critère de monotonie sur la plage de stabilité du schéma
- ⇒ On vérifie ainsi que le schéma de BW n'est pas monotone



Etude de la monotonie sur deux schémas d'ordre deux

Rappel du schéma de LW

On rappelle que le schéma de LW peut s'écrire :

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{\mathcal{C}}{2} \left(u_{i+1}^n - u_{i-1}^n \right) + \frac{\mathcal{C}^2}{2} \left(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n \right)$$

Etude de la monotonie du schéma de LW

Ce schéma peut se reformuler en :

$$u_i^{n+1} = \frac{1}{2} (\mathcal{C}^2 - \mathcal{C}) u_{i+1} + (1 - \mathcal{C}^2) u_i + (\frac{\mathcal{C}^2}{2} + \frac{\mathcal{C}}{2}) u_{i-1}$$

Tous les coefficients devant les états discrets u_i , $i \in \mathcal{S}$ n'étant pas forcément compris entre 0 et 1, ce schéma n'est **pas monotone**.



Théorème Godunov sur la monotonie

Théorème de Godunov

Tous les schémas **monotones linéaires** pour l'équation d'advection ont nécessairement une précision en espace d'**ordre un**.

Implications du théorème de Godunov

- Tous les schémas linéaires d'ordre deux en espace que l'on peut construire par DF pour l'équation d'advection seront non-monotone.
- Cela ne signifie pas pour autant que tous les schéma d'ordre un en espace sont monotone (mais on a montré au moins que le schéma décentré FOU l'était).
- Le théorème de Godunov suggère que des schémas non-linéaires pourraient potentiellement être à la fois d'ordre supérieur à un en espace et monotones.



Etude de la monotonie du schéma semi-discret

Ecriture générique du schéma semi-discret

Dans le cas d'un schéma dont la discrétisation spatiale et l'intégration temporelle peuvent être étudiées de manière séparée, on peut écrire :

$$\frac{du_i}{dt} = \sum_{j \in \mathcal{S}} \beta_j u_{i+j}$$

Conditions sur β

- La dérivée spatiale discrète doit être nulle pour une solution constante en espace (tous les $u_{i+j}, j \in \mathcal{S}$ sont alors égaux) $\Rightarrow \sum_i \beta_j = 0$
- On peut montrer que pour qu'un schéma soit **monotone**, il doit vérifier $\forall j \in \mathcal{S}^{\star}, \beta_j \geq 0$ (cette propriété ne concerne par conséquent pas β_0 , qui ne peut être que négatif ou nul).



Réécriture du schéma semi-discret

On peut écrire successivement :

$$\frac{du_i}{dt} = \beta_0 u_i + \sum_{j \in \mathcal{S}^*} \beta_j u_{i+j}$$

$$= \beta_0 u_i + \sum_{j \in \mathcal{S}^*} \beta_j (u_{i+j} - u_i) + \sum_{j \in \mathcal{S}^*} \beta_j u_i$$

$$= \sum_{j \in \mathcal{S}^*} \beta_j (u_{i+j} - u_i) + u_i \underbrace{\left(\beta_0 + \sum_{j \in \mathcal{S}^*} \beta_j\right)}_{0}$$

Soit:

$$\frac{du_i}{dt} = \sum_{i \in S^*} \beta_j (u_{i+j} - u_i)$$

Comment rendre un schéma monotone

Reformulation du schéma semi-discret SOC

On rappelle que le schéma semi-discret SOC peut s'écrire :

$$\frac{du_i}{dt} = -\frac{a}{2\Delta x} \left(u_{i+1} - u_{i-1} \right)$$

Ce qui peut se réécrire sous la forme :

$$\frac{du_i}{dt} = \frac{a}{2\Delta x} \left[\left(u_{i-1} - u_i \right) - \left(u_{i+1} - u_i \right) \right]$$

Le coefficient du second terme étant **négatif**, le schéma n'est donc **pas monotone**.

Comment rendre un schéma monotone?

Exemple : le schéma semi-discret SOC

Afin de comprendre comment agir sur ce schéma afin de le rendre monotone, on peut le réécrire :

$$\frac{du_{i}}{dt} = \frac{a}{2\Delta x} \left[1 - \frac{u_{i+1} - u_{i}}{u_{i-1} - u_{i}} \right] (u_{i-1} - u_{i})$$

Condition de monotonie pour le schéma

Pour que ce schéma soit monotone, il faudrait toujours vérifier que :

$$\frac{u_{i+1}-u_i}{u_{i-1}-u_i}\leq 1$$

Méthodologie :

- Multiplication de ce terme par une fonction non-linéaire de rapports de pentes entre gradients successifs, notée Ψ
- Si Ψ est bien choisi, le schéma **peut devenir monotone**.

Limitations pour le schéma de BW

Reformulation du schéma de BW

On rappelle que le schéma de BW peut s'écrire :

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{\mathcal{C}}{2} \left(3u_i^n - 4u_{i-1}^n + u_{i-2}^n \right) + \frac{\mathcal{C}^2}{2} \left(u_i^n - 2u_{i-1}^n + u_{i-2}^n \right)$$

Réécriture de ce schéma comme la somme du schéma FOU (monotone) et de gradients pouvant conduire à un comportement non-monotone :

$$u_i^{n+1} = \underbrace{u_i^n - \mathcal{C}\left(u_i^n - u_{i-1}^n\right)}_{\text{FOU (monotone)}}$$

$$-\frac{\mathcal{C}}{2}\left(1 - \mathcal{C}\right)\left(u_i^n - u_{i-1}^n\right) + \frac{\mathcal{C}}{2}\left(1 - \mathcal{C}\right)\left(u_{i-1}^n - u_{i-2}^n\right)$$
Partie non monotone

Il reste à déterminer les limitations nécessaires pour rendre l'ensemble du schéma monotone!

Limitations pour le schéma de BW

Conditions à appliquer aux limiteurs

Chaque gradient au point courant de la partie non-monotone est pondéré par une fonction de limitation Ψ dépendant du rapport entre :

- le gradient considéré (évalué en i)
- ce même gradient évalué en un point adjacent

On effectue donc les corrections suivantes :

$$u_i - u_{i-1} \Rightarrow \Psi(r_i) (u_i - u_{i-1}) \text{ avec } r_i = \frac{u_{i+1} - u_i}{u_i - u_{i-1}}$$
 $u_{i-1} - u_{i-2} \Rightarrow \Psi(r_{i-1}) (u_{i-1} - u_{i-2}) \text{ avec } r_{i-1} = \frac{u_i - u_{i-1}}{u_{i-1} - u_{i-2}}$

Limitations pour le schéma de BW

Ecriture du schéma de BW limité

Le schéma de BW limité s'écrit alors :

$$u_{i}^{n+1} = \underbrace{u_{i}^{n} - \mathcal{C}\left(u_{i}^{n} - u_{i-1}^{n}\right)}_{\text{FOU (monotone)}}$$

$$-\frac{\mathcal{C}}{2}\left(1 - \mathcal{C}\right)\Psi(r_{i})\left(u_{i}^{n} - u_{i-1}^{n}\right) + \frac{\mathcal{C}}{2}\left(1 - \mathcal{C}\right)\Psi(r_{i-1})\left(u_{i-1}^{n} - u_{i-2}^{n}\right)$$

Partie non monotone

Il reste maintenant à déterminer les expressions possibles pour le limiteur Ψ permettant d'assurer la monotonie de ce schéma.

Comment construire Ψ pour assurer la monotonie de BW?

Le schéma de BM limité peut se réécrire sous la forme :

$$u_i^{n+1} = u_i^n + \mathfrak{C}\left\{1 + \frac{1}{2}\left(1 - \mathfrak{C}\right)\left[\Psi(r_i) - \frac{\Psi(r_{i-1})}{r_{i-1}}\right]\right\}\left(u_{i-1}^n - u_i^n\right)$$

Pour être monotone, ce schéma doit être tel que :

$$\mathfrak{C}\left\{1+\frac{1}{2}\left(1-\mathfrak{C}\right)\left[\varPsi(r_{i})-\frac{\varPsi(r_{i-1})}{r_{i-1}}\right]\right\}\geq0$$

Ce qui implique la contrainte suivante pour le limiteur Ψ :

$$\frac{1}{2}\left(1-\mathcal{C}\right)\left[\varPsi(r_i)-\frac{\varPsi(r_{i-1})}{r_{i-1}}\right]\geq -1\Rightarrow \varPsi(r_i)-\frac{\varPsi(r_{i-1})}{r_{i-1}}\geq -\frac{2}{1-\mathcal{C}}$$

Soit finalement :

$$\frac{\varPsi(r_{i-1})}{r_{i-1}} - \varPsi(r_i) \leq \frac{2}{1-\mathfrak{C}}$$

Limitations pour le schéma de LW

Reformulation du schéma de LW

On rappelle que le schéma de LW peut s'écrire :

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{\mathcal{C}}{2} \left(u_{i+1}^n - u_{i-1}^n \right) + \frac{\mathcal{C}^2}{2} \left(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n \right)$$

Réécriture de ce schéma comme la somme d'une contribution monotone et de gradients pouvant conduire à un comportement non-monotone :

$$u_{i}^{n+1} = \underbrace{u_{i}^{n} - \mathcal{C}\left(u_{i}^{n} - u_{i-1}^{n}\right)}_{\text{FOU (monotone)}}$$

$$-\frac{\mathcal{C}}{2}\left(1 - \mathcal{C}\right)\left(u_{i+1}^{n} - u_{i}^{n}\right) + \frac{\mathcal{C}}{2}\left(1 - \mathcal{C}\right)\left(u_{i}^{n} - u_{i-1}^{n}\right)$$

Partie non monotone

Limitations pour le schéma de LW

Ecriture du schéma de LW limité

Le schéma de LW limité s'écrit alors :

$$u_{i}^{n+1} = \underbrace{u_{i}^{n} - \mathcal{C}\left(u_{i}^{n} - u_{i-1}^{n}\right)}_{\text{FOU (monotone)}}$$

$$-\frac{\mathcal{C}}{2}\left(1 - \mathcal{C}\right)\Psi(R_{i})\left(u_{i+1}^{n} - u_{i}^{n}\right) + \frac{\mathcal{C}}{2}\left(1 - \mathcal{C}\right)\Psi(R_{i-1})\left(u_{i}^{n} - u_{i-1}^{n}\right)$$

Partie non monotone

avec:

$$R_i = \frac{u_i - u_{i-1}}{u_{i+1} - u_i} = \frac{1}{r_i} \text{ et } R_{i-1} = \frac{u_{i-1} - u_{i-2}}{u_i - u_{i-1}} = \frac{1}{r_{i-1}}$$



Comment construire Ψ pour assurer la monotonie de LW?

Le schéma de LW limité peut se réécrire sous la forme :

$$u_i^{n+1} = u_i^n + \mathcal{C}\left\{1 + \frac{1}{2}\left(1 - \mathcal{C}\right)\left[\frac{\Psi(R_i)}{R_i} - \Psi(R_{i-1})\right]\right\}\left(u_{i-1}^n - u_i^n\right)$$

Pour être monotone, ce schéma doit être tel que :

$$\mathcal{C}\left\{1+\frac{1}{2}\left(1-\mathcal{C}\right)\left[\frac{\varPsi(R_{i})}{R_{i}}-\varPsi(R_{i-1})\right]\right\}\geq0$$

Ce qui implique la contrainte suivante pour le limiteur Ψ :

$$\frac{1}{2}\left(1-\mathcal{C}\right)\left\lceil\frac{\varPsi(R_i)}{R_i}-\varPsi(R_{i-1})\right\rceil\geq -1\Rightarrow \frac{\varPsi(R_i)}{R_i}-\varPsi(R_{i-1})\geq -\frac{2}{1-\mathcal{C}}$$

Soit finalement :

$$\frac{\varPsi(R_i)}{R_i} - \varPsi(R_{i-1}) \leq \frac{2}{1-\mathfrak{C}}$$



Propriétés générales des fonctions de limitations

Principales propriétés

On pourra montrer (cf. cours VF) que, de manière générale, les fonctions de limitation non-linéaires ("limiteurs") doivent vérifier les inégalités :

$$0 \le \Psi(r) \le \min\left(\frac{2r}{\mathcal{C}}, \frac{2}{1-\mathcal{C}}\right)$$

Remarques:

- Pour $\Psi(r) = 1$, le schéma est non limité (et donc non monotone)
- Pour $\Psi(r)=0$, le schéma se réduit au schéma FOU (monotone mais d'ordre un)



Fonctions de limitations classiques

Min-Mod

Limite inférieure du domaine TVD :

$$\Psi(r) = \begin{cases} \min(r,1) & \text{si } r \ge 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Ce limiteur est très dissipatif.

Superbee

Limiteur, excellent pour les discontinuités mais très compressif (à tendance à "raidifier" fortement les solutions) :

$$\Psi(r) = \max\left[0, \min(2r, 1), \min(r, 2)\right]$$



Fonctions de limitations classiques

Van-Leer

Limiteur qui a été extrêmement utilisé, bon compromis, défini comme :

$$\varPsi(r) = \frac{r + |r|}{1 + r}$$

Van-Albada

Comportement plus régulier que le limiteur de Van-Leer :

$$\Psi(r) = \frac{r^2 + r}{r^2 + 1}$$



Evolution de limiteurs classiques en fonction de r






Schéma LW sans limiteur (rappel)






Schéma LW avec limiteur de Van-Leer






Schéma BW sans limiteur (rappel)






Schéma BW avec limiteur de Van-Leer






Schéma LW avec limiteur Min-mod






Schéma LW avec limiteur Superbee

