HPE Configuration Collector (HCC)

HCC позволяет собирать информацию о конфигурации оборудования напрямую из iLO, используя при этом базовые запросы, аналогичные запросам пользователя к менеджменту в браузере.

Принцип работы

HCC взаимодействует с iLO напрямую, что позволяет собирать всю информацию, которую пользователь может там увидеть.

Первым делом скрипт отправляет POST-запрос на логин и получет session-token, который используется в дальнейшем взаимодействии.

Далее скрипт GET-запросами обходит каждый endpoint (по одному на позицию собираемой информации) и получает от сервера json-объекты,

содержащие необходимую информацию о конфигурации. Json-объекты собираются в общий Json-файл, который сохраняется в папку /output

с серийным номером сервера в качестве имени. После этого скрипт закрывает соединение и переходит к следующему серверу в списке.

При написании скрипта запросы собирались в браузере и обрабатывались через Postman. Коллекция Postman доступна для ознакомления в папке /Examples.

Собираемая информация:

- · System Summary
- CPU
- RAM
- Storage
- NIC
- PCI
- PSU

Поддерживаемое оборудование

- Серверы НРЕ под управлением iLO4
- Серверы НРЕ под управлением iLO5
- Блейд-корзины с7000 (в разработке)

Установка

Для выполненения скрипта требуется Python3 и ряд дополнительных библиотек:

- progress==1.6
- Requests==2.31.0
- urllib3==2.0.2

Установить библиотеки по отдельности можно командой:

```
pip install ИмяБиблиотеки
```

Либо все библиотеки разом, используя requirements.txt (находится в корне репозитория):

```
pip install -r /path/to/requirements.txt
```

Input-файл

На вход скрипт может принимать .csv файл следующего формата:

```
ip;login;password
172.24.1.1;testlogin;testpass
172.24.1.2;logintest;passtest
.....
```

Пример файла также можно посмотреть в папке /Examples.

Запуск

Скрипт принимает на вход следующие аргументы:

Параметр	Описание
-f	Путь к файлу input.csv
-d	Кастомный разделитель для input.csv . По-умолчанию - ;
-r	Диапазон ip-адресов для сбора со стандартными логинам-паролями без input.csv
-1	Стандартный логин
-p	Стандартный пароль
-dm	Debug mode

Параметры -f и -d не могут использоваться совместно с параметрами -r, -l, -p.

Примеры

Запуск с файлом, содержащим ір-адреса іLO, логины и пароли:

```
python start.py -f C:\Users\micke\Desktop\UltimateHPEParser\input.csv
```

Запуск с файлом, содержащим ір-адреса іLO, логины и пароли + кастомный разделитель:

```
python start.py -f C:\Users\micke\Desktop\UltimateHPEParser\input.csv -d .
```

Запуск с ір-диапазоном на последнем октете и одинаковыми логинами-паролями:

```
python start.py -r 172.24.0.1-50 -l testlogin -p testpass
```

Запуск с ір-диапазоном в нотации CIDR и одинаковыми логинами-паролями:

python start.py -r 172.24.0.0/28 -l testlogin -p testpass

Output-файлы

После работы скрипта сгенерируется папка /output , содержащая информацию о конфигурации оборудования в формате .json .

Также появится файл logs.log . Необходимо скопировать этот файл в папку /output и заархивировать любым доступным архиватором.

Примеры этих файлов можно найти в папке /Examples.