### Bloque 2: Gestión de discos.

Sistemas Operativos: Centos 7/8 y Windows 2019

Práctica 2: Gestión del almacenamiento en disco y solución de problemas de inicio


Práctica 3: Backup de un servidor

#### 2. Particionamiento MBR

- En los discos antiguos (BIOS), la información de las particiones se encuentra en el primer sector de la primera pista de la primera cabeza. Este sector se llama Master Boot Record (MBR).
- En la tabla de particiones, una de ellas está marcada como botable. El bootloader lee el primer sector de esa partición (el *boot sector* de la partición).
- El particionamiento original de un PC permitía 4 particiones. Los discos MBR actuales permiten hasta 4 particiones primarias, y una de esas particiones puede actuar como un contenedor (partición extendida) que incluye varias unidades lógicas.

```
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1
               1 3258 26169853+ 83 Linux
/dev/sda2
            3259 6516
                      26169885 83 Linux
/dev/sda3
            6517
                  9774 26169885 83 Linux
/dev/sda4
           9775 22800 104631345 5 Extended
/dev/sda5
           9775 13032 26169853+ 83 Linux
/dev/sda6
           13033 16290 26169853+ 83 Linux
/dev/sda7
           16291 19584 26459023+ 83 Linux
/dev/sda8
           19585 22800 25832488+ 83 Linux
```


#### 2. Particionamiento MBR



- Las particiones extendidas permiten extender el número de particiones a 15
- Una partición primaria subdividida es una partición extendida. Las subparticiones son particiones lógicas.
- El disco y cada partición primaria (incluyendo la extendida) tienen un sector de arranque
- Cada partición tiene un tipo, que identifica el sistema operativo que usa la partición, o para qué la usa

#### 2. Particionamiento GUID


#### **GUID Partition Table Scheme**



- Los discos actuales tienen un particionamiento GUID
- Almacenan información en GPT header, pero mantienen MBR por compatibilidad
- La cabecera y la tabla de particiones están repetidas al comienzo y al final del disco

#### 2. Particionamiento GUID

#### **GUID Partition Table Scheme**



- Pueden crearse hasta 128 particiones (en W64)
- La cabecera contiene el GUID del disco, su tamaño y localización, y la localización de la tabla GPT secundaria. Contiene un CRC
- La entrada de cada partición contiene el GUID del tipo de partición, el GUID de la partición, LBA (Logical Block Address) de comienzo y fin

## 2.L Dispositivos de almacenamiento

- Linux reconoce dos clases de dispositivos:
  - Dispositivos de bloque de acceso aleatorio (como los discos)
  - Dispositivos de carácter (como las cintas o los puertos serie)
- Cada periférico se representa dentro del sistema de archivos mediante un fichero de dispositivo (device file). Cuando se lee o se escribe en un fichero de dispositivo, los datos se intercambian con el periférico correspondiente. Los ficheros existen en el directorio /dev aunque el hardware correspondiente no esté instalado
- Todos los ficheros de dispositivo están en el directorio /dev. Haciendo ls -l, el primer carácter en la primera columna es
  - "-" para ficheros ordinarios
  - "d" para directorios
  - "c" para dispositivos de carácter
  - "b" para dispositivos de bloque (los discos y las particiones)

```
[root@centos7as ~]# ls -l /dev/sd*
brw-rw----. 1 root disk 8, 0 Sep 22 18:46 /dev/sda
brw-rw----. 1 root disk 8, 1 Sep 22 18:46 /dev/sda1
brw-rw----. 1 root disk 8, 2 Sep 22 18:46 /dev/sda2
brw-rw----. 1 root disk 8, 3 Sep 22 18:46 /dev/sda3
brw-rw----. 1 root disk 8, 16 Sep 22 18:44 /dev/sdb
[root@centos7as ~]#_
```

## 2.L Dispositivos de almacenamiento

- La geometría de un disco viene dada por el número de superficies (o cabezas), cilindros y sectores. Los discos muy antiguos numeraban los sectores con cabeza/sector/pista. Los discos mecánicos actuales (SATA, SAS, etc.) numeran los sectores secuencialmente. Los discos de estado sólido no tienen esta estructura pero se organizan de la misma forma que los discos mecánicos.
- Los antiguos discos IDE se asociaban a los dispositivos /dev/hda, /dev/hdb y siguientes.
   Los discos SCSI, SAS y los SATA, a los /dev/sda, /dev/sdb, etc.
- Cada partición tiene un dispositivo propio. Por ejemplo, /dev/hda1 es la primera partición del disco /dev/hda
- Para mostrar información de los dispositivos de almacenamiento presentes en el sistema se emplea la orden lsblk

## 2.L Dispositivos de almacenamiento

• Para listar los identificadores (UUID) de los discos se emplea la orden **blkid**. Esta orden muestra también el tipo de sistema de archivos y la etiqueta del volumen

```
Iroot@centos7as ~]# blkid
/dev/sda1: SEC_TYPE="msdos" UUID="FC86-3698" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI System Partition" PARTUUID="9eec3faa-080e-449e-9492-f4a7
3886f08c"
/dev/sda2: UUID="367b0d1e-26d5-4435-9425-67a889e6eb58" TYPE="xfs" PARTUUID="3f0340a9-126e-47e1-bca6-e929223a80b4"
/dev/sda3: UUID="PQLmQK-rzFH-P4Fa-IsJo-guBS-4xFN-eXHCCe" TYPE="LUM2_member" PARTUUID="efee8691-f2fe-4b73-9cac-2de163adfac3"
/dev/sdb1: UUID="aaf42e80-f256-491e-b8da-5e9483ef7460" TYPE="ext4" PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="395444b9-de71-4f08-8d4
2-cb82a4c0ce8a"
/dev/mapper/centos-root: UUID="01dcf037-cf94-40f5-a7f7-397db1afb844" TYPE="xfs"
/dev/mapper/centos-swap: UUID="de66ed58-1eb6-4e07-bc55-ae3efaceb308" TYPE="swap"
```

Para mostrar el espacio libre en un disco se emplea la orden df.

```
root@centos?as ~1# df
Filesystem
                       1K-blocks
                                     Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root
                         6281216 1337632
                                            4943584 22% /
                           753284
levtmpfs
                                        И
                                             753284
                                                      0% /dev
                           765260
                                             765260 0% /dev/shm
a lqm:
mpfs
                           76526A
                                     8760
                                             756500
                                                     2% /run
                           765260
                                             765260
                                                      0% /sys/fs/cgroup
mpfs
dev/sda2
                                  158196
                          1038336
                                             880140 16% /boot
dev/sda1
                          204580
                                   11356
                                             193224
                                                      6% /boot/ef i
                           153052
                                             153052
mpfs
                                                      0% /run/user/0
```

## 2.L Gestión de particiones

 La tabla de particiones puede manipularse con diferentes comandos, como parted o gdisk

```
[root@centos7as ~]# parted /dev/sda
GNU Parted 3.1
Using /dev/sda
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sda: 8590MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
                                File system Name
Number Start
                End
                        Size
                                                                   Flags
        1049kB 211MB
                        210MB
                                             EFI System Partition
                                fat16
                                                                   boot
        211MB
               1285MB 1074MB
                                xfs
        1285MB 8589MB 7304MB
                                                                   lvm
(parted)
```

## 2.L Gestión de particiones

 La tabla de particiones puede manipularse con diferentes comandos, como parted o gdisk

```
[root@centos7as ~]# gdisk /dev/sda
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.10
Partition table scan:
 MBR: protective
 BSD: not present
 APM: not present
 GPT: present
Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Command (? for help): p
Disk /dev/sda: 16777216 sectors, 8.0 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): 207755B6-0500-4E61-BDB3-E06A3AD76125
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 16777182
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 4029 sectors (2.0 MiB)
Number Start (sector)
                         End (sector) Size
                                                  Code Name
                                                        EFI System Partition
               2048
                             411647 200.0 MiB
  1
                                                  EF00
  2
             411648
                            2508799
                                      1024.0 MiB 0700
  3
            2508800
                           16775167 6.8 GiB
                                                  8E00
Command (? for help):
```

# 2.L Sistemas de archivos (filesystems)

- El sistema de archivos por defecto en una instalación de Red Hat Linux es **ext3**, **ext4** o **xfs**. El sistema por defecto en Centos 8 es xfs.
- ext3 y ext4 son versiones mejoradas de ext2, que incluyen journaling:
  - Cuando hay una caida de tensión o el sistema cae, un sistema ext2 debe ser chequeado por e2fsck. Este chequeo es lento en discos grandes. Un sistema ext3 o ext4 sólo se chequea en casos especiales. En general, la recuperación del journal lleva un segundo.
  - La integridad de los datos es mayor
  - La velocidad puede ser mejor, porque optimiza el movimiento de las cabezas de los discos
- xfs tiene propiedades similares a ext4 y (dependiendo del benchmark) es más rápido.

#### 2.L Creación de un sistema de archivos

 Para crear un sistema de archivos en la partición ("dar formato" a la partición) se emplea la orden mkfs

```
[root@centos7as ~]# mkfs -t ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
32768 inodes, 131072 blocks
6553 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=134217728
4 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
3192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
       32768, 98304
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

### 2.L Floppies, CDROM, DVD, USB

- Los floppies son tecnología obsoleta. El periférico era /dev/fd0
- Los CD/DVD de datos suelen contener un filesystem ISO 9660 con extensiones Rock Ridge. Un CD suele ser un periférico IDE o SATA, p.e. /dev/hdb o /dev/sdb. Un CD SCSI se llamaría /dev/scd0 o /dev/sr0
- Los equipos actuales pueden iniciarse desde un lápiz USB. Desde Linux suele verse como un SCSI, p.e. /dev/sdb. Los lápices USB pueden usarse sin particionar o con particiones.


### 2.L. Espacio de swap

- El espacio de swap (memoria de paginación) puede estar en una partición dedicada (la solución recomendada), en un archivo, o repartido entre ambos. La partición puede ser básica o LVM (se verá más adelante)
- Las recomendaciones para el tamaño del espacio de swap en RHEL8 son las siguientes:

RAM del servidor	Swap recomendado	Swap si se permite la hibernación
<b> </b>	2 veces la cantidad RAM	3 veces la RAM
> 2 GB – 8 GB	Igual que la RAM	2 veces la RAM
> 8 GB – 64 GB	Al menos 4 GB	1.5 veces la RAM
> 64 GB	Al menos 4 GB	No se recomienda hibernar


### 2.W Dispositivos de almacenamiento

 En Windows Admin Center los discos se administran desde la opción "Storage". Las particiones se crean con la opción de menú "Create volume"



#### 2.W Particiones

• Las particiones se muestran en "Volumes". Para crear un sistema de archivos, se usa la opción "Format".



# 2.W Dispositivos de almacenamiento y particiones

 Desde powershell, las órdenes Get-Disk y Get-Volume listan los discos disponibles y las particiones

	Style
WDC WD WD-WCC070235418 Healthy Online 1	.82 TB MBR
WDC WD WD-WCAT00143065 Healthy Online 465	.76 GB MBR

<pre>[w2019as]: PS C:\Users\Administrator\Documents&gt; Get-Volume</pre>							
DriveLetter	FriendlyName	FileSystemType	DriveType	HealthStatus	OperationalSta tus		
D E C	Reservado para el sistema datos	NTFS NTFS Unknown NTFS NTFS	Fixed Fixed CD-ROM Fixed Fixed	Healthy Healthy Healthy Healthy Healthy	OK OK Unknown OK OK		

### 2.W Dispositivos de almacenamiento y particiones

 Desde powershell, la orden New-Partition crea una nueva partición (nota: en la captura de pantalla de esta transparencia, la orden ha dado un error porque no hay espacio disponible)

```
[w2019as]: PS C:\Users\Administrator\Documents> Get-Disk
Number Friendly Serial Number
                                                                       OperationalStatus
                                                  HealthStatus
                                                                                              Total Size Partition
      Name
                                                                                                          Style
      WDC WD...
                     WD-WCC070235418
                                                  Healthy
                                                                       Online
                                                                                                 1.82 TB MBR
                                                  Healthy
      WDC WD...
                     WD-WCAT00143065
                                                                       Online
                                                                                               465.76 GB MBR
[w2019as]: PS C:\Users\Administrator\Documents> New-Partition -DiskNumber 1 -Size 5GB -AssignDriveLetter
```