
INTRODUCCIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE SI

La <u>configuración (diseño)</u> de un SI es un prob. de optimización Es necesario "buscar" la configuración óptima






FASE 1 DEL PROCESO DE CONFIGURACIÓN Establecer Objetivos y Restricciones

Restricciones: Coste máximo
Utilización racional y equilibrada de recursos

SIN un presupuesto máximo se pueden cambiar los objetivos Maximizar la relación Prestaciones / Coste Minimizar la relación Coste / Prestaciones

FASE 2 DEL PROCESO DE CONFIGURACIÓN Predicción del comportamiento del SI

Es necesario disponer de modelos que permitan predecir (aunque de forma aproximada) el impacto de las cambios de componentes y/o la arquitectura del sistema en las métricas de comportamiento



Hay que disponer de un "<u>modelo de costes</u>" (incluye el mantenimiento) En su versión más simple es una lista de precios aproximados

FASE 3 DEL PROCESO DE CONFIGURACIÓN Método de selección de una nueva configuración

Hay que usar un método para ir seleccionando nuevos valores de los parámetros de configuración hasta cumplir los objetivos

Un proceso de configuración con múltiples objetivos es COMPLEJO Conviene dividir el proceso en 2 fases separadas ...

PASO 1 de configuración

Dimensionar la capacidad que debe tener el sistema PARA soportar a los usuarios requeridos con la calidad de servicio requerida

PASO 2 de configuración

Añadir la redundancia precisa PARA dar el servicio con la fiabilidad y disponibilidad requeridas

Generalmente, al añadir redundancia al SI se modifica la capacidad de servicio del sistema y por tanto sus métricas de comportamiento PERO en una configuración aproximada pueden ignorarse los cambios



CONFIGURACIÓN: DIMENSIONADO Dimensionado de la capacidad de servicio de SI

Hay que usar un método para ir seleccionando nuevos valores de los parámetros de configuración hasta cumplir los objetivos

Realizar un experimento de medición + modelado con una configuración BASE del sistema = un PC

Reconfiguración NECESARIA SI

$$\begin{cases} R > Rmax \longrightarrow (R / Rmax) \times 100 \\ y/o \\ X < Xmin \longrightarrow (Xmin / X) \times 100 \end{cases}$$
 Indican la magnitud de la Reconfiguración del sistema base


Para realizar la reconfiguración hay que responder a estas preguntas:

- 1) ¿Sobre qué componentes hay que actuar?
- 2) ¿Cómo hay que actuar?
- 3) ¿Con qué magnitud hay que actuar?

CONFIGURACIÓN: DIMENSIONADO Selección del componente en que hay que actuar

Observar cómo contribuye cada componente del sistema (o modelo) a los valores obtenidos de las métricas de prestaciones del sistema (al tiempo de respuesta y la productividad observadas)

Rsis	Xsis
R_T red = W_T red + S_T red	Ured
R_T cpu = W_T cpu + S_T cpu	Ucpu
R_T dis = W_T dis + S_T dis	Udis



$$Xsis = (1/Di) \times Ui$$

Ui es la proporción de la máxima cadencia de peticiones que puede proporcionar el componente que es usada para obtener una productividad del sistema Xsis

- PARA reducir Rsis actuar sobre el componente(s) que es responsable de un % elevado del tiempo de respuesta
- PARA aumentar Xsis actuar sobre el componente(s)
 que presenta una U = 1 pues está limitando la productividad

CONFIGURACIÓN: DIMENSIONADO Decisión de la forma de actuar

Técnicamente hay 2 opciones ———— Mejorar el componente Replicar el componente

Para reducir R

Depende de la descomposición del tiempo agregado de respuesta del componente

Si el % del tiempo de espera W es elevado, indica que el componente está saturado Ambas opciones son validas: mejorar el componente o replicarlo

Si el % del tiempo de espera W es reducido, indica que el componente NO está saturado Tan solo un componente más potente puede reducir el T de respuesta (≈ T de servicio)

Para aumentar X

Ambas opciones son válidas, pues cualquiera de ellas aumenta la productividad

Restricciones tecnológicas

Réplica CPU: Sencillo si el software servidor es multihilo y el S.O. dispone de SMP

Réplica Disco: Muy complicado sin técnicas de stripping o RAID

Réplica Red: Se dispone de tarjetas con 1-4 canales ethernet en paralelo

Cuando ya se están usando los mejores componentes la única opción es la replicación



CONFIGURACIÓN: DIMENSIONADO Estimación de la magnitud de la actuación

Los componentes presentan unas opciones de configuración discretas

Ej CPU: PIII 750Mhz 128Kbc / PIII 750Mhz 256Kbc / ... / PIV 1.1Ghz 204Kbc / ...

Ej Disco: IDE 7500 rpm ... / SCSI 9000rpm / ... / SCSI 15000rpm / ...

El proceso de dimensionado parte de la configuración base medida y modelada Para terminar en una configuración "óptima" usando varias configuraciones intermedias

Resumir el proceso en forma tabular

Config.	Sistema básico	CPU	Disco	Red	Prestaciones / Costes
BASE	Placa MonoP B €	1 P-III 500 128c C €	1 IDE ATA-100 D €	1 Eth100 R €	Rb Xb Ucb Udb Urb T €
Conf 1	•••				
C Opt					

Hay 2 posibilidades para estimar la potencia del nuevo componente(s)

Seleccionar sucesivamente el siguiente en potencia al último utilizado hasta cumplir requisitos Estimar el incremento de potencia necesaria en el componente para cumplir los requisitos

CONFIGURACIÓN: DIMENSIONADO Integración de un nuevo componente en el modelo

Para integrar en el modelo un componente nuevo en vez del componente base hay que estimar su tiempo de servicio a partir del tiempo del componente base

Generalmente, la potencia o capacidad de un componente se expresa mediante un índice de productividad máxima IP

Ej: CPU en MIPS (SpecCPUint) o MFLOPS (SpecCPUfp) o una combinación de ambos

Ej: Discos en Mbytes/seg

Ej: Red en Mbps (ancho de banda)

Se precisan los valores del mismo índice o benchmark de productividad (IP) para el componente base (IPb) y para el componente nuevo (IPn)

Relación entre las potencias de los componentes
$$\longrightarrow$$

$$\left\{ \frac{IPn}{IPb} = \frac{\mu n}{\mu b} = \frac{1/Sn}{1/Sb} \right\}$$

Tiempo de servicio del componente nuevo
$$\longrightarrow$$
 Sn = $\frac{IPb}{IPn}$ Sb

Ejemplo

Elección de un nuevo procesador

El tiempo de servicio determinado para el procesamiento de una tarea en el procesador base es de 0,2 seg.

El nuevo procesador ha de tener una capacidad de procesamiento de al menos 14,2 tareas/seg.

¿Qué procesador es necesario?

¿Cómo se refleja en el modelo?

Si se tiene en cuenta el coste y la posibilidad de utilizar sistemas biprocesadores, ¿Cambia la situación?

$$\frac{IPn}{IPb} = \frac{\mu n}{\mu b} = \frac{1 / Sn}{1 / Sb}$$

Modelo	Índice	Coste
Base	4	100 €
A1	6	120 €
B2	8	140 €
C3	10	300 €
D4	12	600 €
E5	14	1500 €

CONFIGURACIÓN: DIMENSIONADO Integración de un nuevo componente en el modelo Particularización para servidores múltiples (CPU)

Actualmente los procesadores están integrados por varios cores, son intrínsecamente servidores múltiples

Por otra parte, su índice de prestaciones viene expresado de forma global, es decir, para todo el procesador, NO por núcleo

En este caso las fórmulas anteriores cambian:

$$\frac{\text{Relación entre las potencias de los componentes}}{\text{IPb}} = \frac{\mu n}{\mu b} = \frac{\text{Nn / Sn}}{\text{Nb / Sb}}$$

Nb = número de núcleos o cores del procesador base

Nn = número de núcleos o cores del procesador nuevo a incorporar

Tiempo de servicio del componente nuevo
$$\longrightarrow$$
 Sn = $\frac{\text{Nn} \times \text{IPb}}{\text{Nb} \times \text{IPn}}$ Sb

CONFIGURACIÓN: DIMENSIONADO Estimación de potencia necesaria en un componente

PARA REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA

Sistemas Abiertos

1) Repartir la reducción total de tiempo necesaria entre los componentes

Objetivo Rmax = 2 segundos Decisiones ...

Reducción en Red NINGUNA

Reducción en CPU y Disco POR IGUAL

4.5 seg deben reducirse a 1.5 seg / Factor = 0.33 / CPU = 1.16 = 0.33x3.5 y DISCO = 0.33 = 0.33x1.0

2) Estimar el nuevo μ o s para los componentes

Se puede usar la formula de la cola M/M/1 para estimar el valor de $\mu n = \lambda + 1/R$ Otros tipos de colas presentan una formulación demasiado compleja para ser práctica

Observar que la fórmula supone un flujo de tareas λ fijo No es cierto es sistemas cerrados y puede ser aproximado en sistemas abiertos

3) Seleccionar el nuevo componente a usar

Seleccionar el componente "más barato" que supere el valor IPn calculado Si el IPn obtenido es muy alto se pueden usar dos componentes en paralelo

$$IPn = \frac{\mu n}{\mu b} IPb \quad \text{Tras seleccionar el nuevo componente obtener} \quad Sn = \frac{IPb}{IPn} Sb$$
 su tiempo de servicio para integrarlo en el modelo



CONFIGURACIÓN: DIMENSIONADO Estimación de potencia necesaria en un componente

PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD en Sistemas ABIERTOS (NO interactivos)

1) Estimar el nuevo μ o s para los componentes

Sistemas Abiertos

Con la configuración base ... Se obtiene una productividad X del sistema con una utilización Ui de cada componente Con la configuración nueva ... Se desea una productividad λ del sistema con una utilización Ui < 0.9 en los componentes

$$\lambda \cdot Di = Ui < 0.9$$

Entonces todos los componentes deben verificar la siguiente ecuación:

$$\mu$$
i >= Vi λ / 0.9

2) Evaluar si el tiempo de respuesta es aceptable

Se puede usar la formula de la cola M/M/1 para estimar el valor de Ri =
$$\frac{1/\mu i}{1-\lambda/\mu i}$$
 Y la ley general del tiempo de respuesta para estimar el valor de Rsis

3) Seleccionar el nuevo componente a usar

Proceder como se ha visto anteriormente

CONFIGURACIÓN: DIMENSIONADO Estimación de potencia necesaria en un componente

PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD en Sistemas CERRADOS (interactivos)

- 1) Estimar el nuevo μ o s para los componentes
 - En los sistemas interactivos NO hay un objetivo concreto de productividad
 - El objetivo es soportar N usuarios con un R <= Rmax

Usar la ley del tiempo de respuesta interactivo para estimar la productividad a superar para soportar N usuarios con R <= Rmax

$$R = (N / X) - Z \le Rmax$$

Todos los componentes deben superar esta productividad

$$X \ge N / (Rmax + Z)$$

A partir de aquí proceder como en los sistemas abiertos: $\mu i >= Vi X / 0.9$

2) Evaluar si el tiempo de respuesta es aceptable

En principio NO sería necesario por basarnos en la ley del tpo de respuesta interactivo

3) Seleccionar el nuevo componente a usar

Proceder como se ha visto anteriormente



CONFIGURACIÓN: COSTES Integración de los costes en la configuración

Se pueden presentar dos situaciones:

HAY un presupuesto concreto que no se debe superar NO HAY un presupuesto concreto

Situación: CON PRESUPUESTO

Hay 2 formas típicas de proceder

- Realizar todo el proceso de diseño (la sucesión de configuraciones) y sólo AL FINAL comprobar si se supera el presupuesto
- 2) En cada paso de configuración analizar el coste de la mejora

Inconveniente: Requiere más esfuerzo de evaluación


<u>Ventajas</u>: Evita realizar un proceso largo de configuración que puede ser inútil por falta de presupuesto

Permite ir observando (dibujando) el coste de las prestaciones que se van alcanzando durante el proceso de configuración

Importante ver los saltos y estabilizaciones de las curvas (Al cambiar de tecnología o al escalar una misma tecnología)



CONFIGURACIÓN: COSTES Integración de los costes en la configuración



Situación: SIN PRESUPUESTO

Ir incrementando progresivamente la capacidad del sistema MIENTRAS QUE el incremento mantenga la relación prestaciones/coste y HASTA QUE se obtenga la X deseada o se soporten los N usuarios

