



Direccionamiento IP Subredes

Isabel Rodríguez Orviz





Índice

Introducción

Subnetting básico

VLSN

CIDR

- Introducción
- Subnetting básico
- VLSM
- CIDR





Índice

Introducción


Subnetting básico

VLSM

CIDR

Introducción

- Asignación de clases completas a organizaciones puede suponer un desperdicio de direcciones IP
- Facilitar la gestión de una red
 Aumenta el número de equipos
 Queremos realizar una organización más eficiente







Índice

Introducción


Subnetting básico

VLSM

CIDE

Creación de Subredes

Al Hacer subredes consiste en dividir una red en redes más pequeñas que se ajusten mejor al número de equipos que se van a direccionar.







Índice

Introducción

Subnetting básico

VLSM

CIDE

Subnetting básico

Máscaras de subred

Tienen la misma longitud que las direcciones IP (32 bits)

Se utilizan para determinar los bits que identifican a la red y los bits que identifican al host:

- bits con valor 1: representan las posiciones de los bits que identifican a la red (y subred)
- bits con valor 0 : representan las posiciones de los bits que identifican al host

Máscaras por defecto	
Clase A	Formato dirección IP : N.H.H.H
	Máscara de subred: 255.0.0.0
Clase B	Formato dirección IP : N.N.H.H
	Máscara de subred: 255.255.0.0
Clase C	Formato dirección IP : N.N.N.H
	Máscara de subred: 255.255.255.0





Índice

Introducción

Subnetting básico

VLSM

CIDR

↓ ¿Cómo se crean subredes?

• Utilizando las máscaras de subred se podrá "tomar prestados" bits de la parte de host para que identifiquen a la subred:

Se utilizarán más bits para la identificación de la red (y subred)

Se conseguirá un mayor número de redes

Se tendrá un menor número de host por red





AND

Índice

Introducción

Subnetting básico

VLSM

CIDE

Sin subredes

Dirección IP Clase B

Máscara subred por defecto 172.10.25.3

255.255.0.0

11111111 11111111 00000000 0000000

Dirección de red (sin subredes)

172.10.0.0

Con subredes

Dirección IP Clase B

Máscara subred 172.10.25.3

255.255.255.0

11111111 11111111 11111111 0000000

Dirección de red (con subredes)

172.10.25.0

7

AND





Índice

Introducción

Subnetting básico

VLSN

CIDR

Ejemplo 1

♦ Se dispone de una red de *clase C* que por razones de gestión y ubicación se pretende dividir en *3 subredes*. Determinar cuál ha de ser la máscara de subred a emplear en esta nueva configuración.

Máscara

Se dispone de 8 bits para crear las subredes (los correspondientes a los bits de host) → se calcula el número de bits que en realidad se necesita:

```
Nº subredes máximo= 2 n - 2 n=número bits empleados
```

Hay que crear 3 subredes:

```
n= 2 bits No máx subredes= 2^2 - 2 = 2 subredes \times n= 3 bits No máx subredes= 2^3 - 2 = 6 subredes \checkmark
```

Se calcula la nueva máscara:

```
1111111 . 11111111 . 11111111 . 11100000 Binario 255 . 255 . 224 Decimal 8
```





Índice

Introducción

Subnetting básico

VLSN

CIDR

♣ Ejemplo 2


♦ Se dispone de la siguiente red de clase B: 172.16.0.0 con máscara 255.255.192.0. Determinar la dirección de cada una de las subredes y el rango de direcciones IP que es posible asignar en cada una de ellas.

172.16.0.0 **→** Red de clase B

Máscara por defecto: 255.255.0.0

Máscara real: 255.255.192.0 → HAY SUBREDES

Se mira cuantos bits se han tomado para hacer subredes:







Índice

Introducción

Subnetting básico

VLSM

CIDE

Ejemplo 2

Para determinar la dirección de las subredes sólo hay que utilizar esos dos bits para identificarlas:

2 bits - identificadores posibles:

```
00 × → identifica a la red
01 √
10 √
11 × → broadcast
```

Por lo tanto, las direcciones serán:

```
1ª subred: identificador subred → 01  
10101100.00010000. \ 010000000 . \ 000000000 \Rightarrow 172.16.64.0  
2ª subred: identificador subred → 10  
10101100.00010000. \ 100000000 . \ 000000000 \Rightarrow 172.16.128.0
```

El rango válido de direcciones para la primera subred será desde:

```
10101100.00010000. 01000000 . 00000001 → 172.16.64.1 hasta 10101100.00010000. 01111111 . 11111110 → 172.16.127.254
```

El rango válido de direcciones para la segunda subred será desde:

```
10101100.00010000. 100000000 . 00000001 → 172.16.128.1 hasta 10101100.00010000. 10111111 . 11111110 → 172.16.191.254 10
```





Índice

Introducción

Subnetting básico

VLSM

CIDR

- VLSM (Variable Length Subnet Masking)
 - Problema de asignación de clases completas:

Desperdicio de direcciones innecesarias Capacidad insuficiente

VLSM pretende conseguir una asignación más escalable y que desperdicie el menor número de direcciones IP posibles.

Cambios respecto el subnetting clásico

No se eliminan los identificadores todo 0s y todo 1s al crear las subredes (aunque la norma se mantiene a hora de asignar direcciones IP a los hosts)

En una misma red podrá haber diferentes máscaras

Con VLSM se va a hacer subnetting sobre las subredes





ndice

Introducción

Subnetting básico

VLSM


CIDR

Ejemplo

♦ Supongamos una red de clase C 192.168.10.0 en la que se ha realizado una división en 3 subredes. Inicialmente la red tiene la distribución de la figura.

Asignar la dirección de red y la máscara de subred a cada una de las subredes que se debe emplear utilizando el subnetting básico y después VLSM.

Laboratorio A



2 equipos





Índice

Introducción

Subnetting básico

VLSM

CIDR

♦ SUBNETTING BÁSICO

Máscara

Hay que crear 3 subredes:

n= 2 bits No máx subredes= $2^2 - 2 = 2$ subredes \times n= 3 bits No máx subredes= $2^3 - 2 = 6$ subredes \checkmark

Se calcula la nueva máscara:

11111111 . 11111111 . 11111111 . 11100000 Binario 255 . 255 . 255 . 224 Decimal

Quedan 5 bits para identificar a los hosts:

n= **5 bits** No máx hosts= **2** ⁵ – **2 = 30 hosts**

Valor suficiente para identificar los 28 y 25 hosts de los Laboratorios A y B





Índice

Introducción

Subnetting básico

VLSM

CIDR

♦ SUBNETTING BÁSICO

Por lo tanto, las direcciones serán:

```
1ª subred. Laboratorio A: identificador subred → 001 192.168.10. 00100000 → 192.168.10.32 /27 2ª subred. Laboratorio B: identificador subred → 010 192.168.10. 01000000 → 192.168.10.64 /27 3ª subred. Conexión Routers: identificador subred → 011 192.168.10. 01100000 → 192.168.10.96 /27
```

Todas las subredes con máscara 255.255.255.224 y con la posibilidad de direccionar 30 equipos.

→

- Desperdicio de direcciones en la subred "Conexión Routers"
- Direcciones 192.168.10.1 192.168.10.30 No se utilizan!!!





Índice

Introducción

Subnetting básico

VLSM

CIDR

VLSM

Primer paso: Determinar el número de host que se direccionarán en las redes más grandes:

Laboratorio A \rightarrow 28 equipos Laboratorio B \rightarrow 25 equipos

Para ser capaces de direccionar dichos equipos se deben tener como mínimo 5 bits en el hostid

n= 5 bits No máx hosts= 2 5 - 2 = 30 hosts

Por tanto la máscara para esa red deberá ser /27.

Teniendo en cuenta que la máscara inicial (por defecto) es /24, la máscara que necesitan las redes más grandes /27 nos da 3 bits para crear subredes → 8 subredes con 30 hosts cada una:

n= 3 bits No máx subredes= 2 3 = 8 subredes

OJO !! EN VLSM SE PUEDEN UTILIZAR LOS IDs TODO 0s y TODO 1s PARA LAS SUBREDES

Por lo tanto utilizaremos dos de esas subredes para los laboratorios A y B:

 1^a subred. Laboratorio A: identificador subred ightarrow 000 OJO!! AHORA VALE EL ID TODO 0s

192.168.10. **000**000000 **→ 192.168.10.0 /27**

 2^a subred. Laboratorio B: identificador subred ightarrow 001

192.168.10. 001000000 **→ 192.168.10.32** /27





Índice

Introducción

Subnetting básico

VLSM

CIDR

♦ VLSM

Segundo paso: Mirar que número de direcciones IP son necesarias para el resto de las subredes. En este caso sólo queda la subred:

Conexión Routers → 2 equipos

Por lo que utilizaremos una de las 4 subredes que quedan:

 3^a subred. Identificador subred \rightarrow 010 192.168.10. 01000000 \Rightarrow 192.168.10.64 /27

Pero la dividimos en subredes más pequeñas de acuerdo al número de direcciones IP que necesitamos. En este caso 2 direcciones IP:

Por tanto la máscara para esa red deberá ser /30.

Se hace entonces subnetting de 192.168.10.64/27 para hacer subredes de 2 equipos cada una y por tanto de máscara /30:





Índice

Introducción

Subnetting básico


VLSM

CIDR

Luego para la Conexión de Routers cogeríamos:

192.168.10.64 /30

Quedando así libres el resto de direcciones para otras posibles redes.







Índice

Introducción

Subnetting básico

VLSM

CIDR

CIDR (Classless InterDomain Routing)

♦ CIDR es un concepto similar a VLSM.

CIDR se basa en el direccionamiento público para gestionar de manera adecuada el número reducido de direcciones públicas disponibles.

CIDR elimina la idea de redes de clases para introducir el concepto de espacios de direcciones limitados por máscaras de subred.

Con este concepto, los operadores de telecomunicaciones únicamente te asignarán el rango de direcciones que realmente necesitas. No dispones de la clase completa, sólo de una fracción de la misma.