# Tema 3 – Nivel de Enlace

Redes de Computadores

Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información



# ÍNDICE

- 1. Introducción
- 2. Delimitación de tramas
- 3. Control de flujo
- 4. Control de errores
- 5. Técnicas ARQ
- 6. Redes de área local
- 7. Control de acceso al medio
- 8. El modelo de referencia IEEE 802



# 1.- INTRODUCCIÓN

- Funciones de la capa de enlace
  - Realizar un transporte de datos libre de errores salto a salto entre dos nodos unidos por un enlace
  - Proporcionar una interfaz bien definida a la capa de red
  - Delimitación de las tramas
  - Detectar y corregir los errores de transmisión



# Introducción

- Funciones de la capa de enlace
  - Controlar el flujo para no saturar a los receptores
  - Controlar el acceso al medio cuando este sea compartido – Decidir cuando se puede transmitir información o está ocupado
  - Gestionar el envío de las tramas de forma directa por el enlace – Direcciones MAC



# 2.- DELIMITACIÓN DE TRAMAS

- La unidad básica de transmisión a nivel de enlace son las tramas
  - No coinciden necesariamente con el tamaño de los paquetes de nivel superior
- Es necesario acotar de alguna forma, el inicio y final de la trama
- Técnicas más habituales de delimitación
  - Relleno de bytes o inserción de caracteres
  - Inserción de bits
  - Violaciones de código




#### Inserción de caracteres

- Se emplean uno o más caracteres para indicar el comienzo o el fin de la trama
- Suelen ser caracteres ASCII
- Si alguno de los caracteres aparece en la propia trama, se inserta un caracter de escape, para indicar que no es el final de la trama
- En el caso de que apareciera un caracter de escape, se añadiría otro previamente



#### Inserción de caracteres





#### Relleno de bits

- Se utiliza una secuencia de bits para marcar el inicio o fin de la trama
- Ejemplo HDLC (High-level Data Link Control)
  - Tramas delimitadas por 01111110
  - Si aparecen cinco 1s consecutivos en la trama, se añade un 0 a continuación
  - El receptor elimina los 0s en el destino



### Violaciones de código

- Es un método que funciona de forma conjunta con la capa física
- Se aprovechan elementos no utilizados de la capa física como señales de limitación de trama
  - Voltajes diferentes a los utilizados para enviar la señal
  - Variaciones sin asignar en la codificación



### 3.- CONTROL DE FLUJO


- Evitar que el emisor sature al receptor
  - Si la velocidad de envío es demasiado elevada, el receptor puede empezar a descartar tramas
    - Se puede solicitar el emisor que no envíe más tramas
    - Indicar que envíe más despacio
    - Preguntar por la cantidad de memoria libre al receptor
  - Esta tarea puede llevarse a cabo también en capas superiores, como TCP en el nivel de transporte



# Control de flujo

#### Parada y espera

- Protocolo sencillo válido en un medio sin errores
- Cuando el emisor
  manda una trama, ha de
  esperar al asentimiento
  para transmitir la
  siguiente
- Uso del canal muy bajo





# Control de flujo

#### Ventana deslizante

- Mismo funcionamiento que en el caso de TCP en el nivel de transporte
- Las tramas se etiquetan con un número de secuencia
- Es la base del funcionamiento de las técnicas ARQ,
  que se estudiarán más adelante
- Permite una utilización mucho más elevada del canal



### 4.- CONTROL DE ERRORES

- Transmitir por un medio ruidoso degrada las tramas
  - Se pueden producir dos situaciones
    - Corrupción de bits: La trama llega, pero algunos bits no son correctos
    - Pérdida de tramas: No llega nada de la trama
  - Es necesario controlar los posibles errores y corregirlos cuando sea posible
  - Dependiendo del medio de transmisión utilizado, puede ser más interesante detectar y retransmitir, que corregir



### Control de errores

#### Numeración de tramas

- El transmisor etiqueta cada trama con un número de secuencia
- El receptor comprueba los números de trama recibidos
- Permite detectar tramas perdidas

#### Códigos de redundancia

- Se añaden una serie de bits obtenidos a partir de una operación sobre los datos
- Permite detectar tramas corruptas e incluso corregir bits erróneos



### Control de errores

### Bit de paridad

- Se añade un 1 si el número de 1s en el mensaje es par
- Se añade un 0 si el número de 1s en el mensaje es impar
- Trama: 011010 -> 011010**0**
- Si cambia un solo bit, el destino puede darse cuenta de que ha ocurrido un error
- Distancia de Hamming: Número de bits diferentes en dos palabras



## Control de errores

### Algoritmos de detección

- Suma de verificación: La suma de diferentes partes de la trama permite tener un campo que ayuda a corregir
- Códigos de redundancia cíclica (CRC): Se calcula un polinomio que se divide por diferentes partes de la trama

### Algoritmos de corrección

- Códigos de Hamming
- Códigos de Reed-Solomon




# 5.- TÉCNICAS ARQ

- Solicitud de repetición automática (Automatic Repeat reQuest)
  - Conjunto de técnicas para la transmisión de datos a través de un enlace que combinan distintos mecanismos de control de flujo y control de errores
  - Técnicas más comunes
    - ARQ de parada y espera
    - ARQ de ventana deslizante con rechazo simple
    - ARQ de ventana deslizante con rechazo selectivo




### ARQ de parada y espera

- Basado en la técnica de parada
  y espera estudiada previamente
- Se utilizan temporizadores para el reenvío de las tramas no asentidas
- Eliminación de duplicados





- ARQ con ventana deslizante y rechazo simple
  - Basado en control de flujo mediante ventana deslizante
  - Receptor solicita retransmisión de trama dañada o perdida
  - Emisor repite trama solicitada y las que había enviado tras ella
  - Eliminación de duplicados
  - Las tramas fuera de orden se descartan
  - Se puede solicitar el reenvío de confirmaciones






- Limitaciones en el tamaño de la ventana con ARQ con rechazo simple:
  - Si se utilizan k bits para el número de secuencia, el tamaño máximo de la ventana es 2<sup>k</sup>-1
  - ¿Por qué?
    - Supongamos que se utilizan números de secuencia de 3 bits (0-7) y tamaño de ventana 8
    - El emisor envía la trama 0 y recibe de vuelta un RR1
    - A continuación el emisor envía las tramas 1,2,3,4,5,6,7,0 y recibe de vuelta un RR1
    - ¿Qué significa?
      - A.- Las 8 tramas se han recibido correctamente y RR1 es un asentimiento acumulativo para todo el bloque de tramas
      - B.- Las 8 tramas se han deteriorado y se está repitiendo el RR1 anterior



- ARQ con ventana deslizante y rechazo selectivo
  - Basado en control de flujo mediante ventana deslizante
  - Receptor solicita retransmisión de trama dañada o perdida
  - Emisor repite sólo la trama solicitada
  - Las tramas fuera de orden pueden almacenarse
  - Se puede solicitar el reenvío de confirmaciones
  - Eliminación de duplicados





- Limitaciones en el tamaño de la ventana con ARQ rechazo selectivo:
  - Si se utilizan k bits para el número de secuencia, el tamaño máximo de la ventana es 2<sup>k-1</sup>
  - − ¿Por qué?
    - Supongamos que se utilizan números de secuencia de 3 bits (0-7) y tamaño de ventana 7
    - El emisor envía las tramas 0 a 6
    - El receptor recibe correctamente las 7 tramas y envía un RR7
    - RR7 se pierde
    - El temporizador del emisor expira y retransmite todas las tramas
    - El receptor esperaba las tramas 7, 0, 1, 2, 3, 4 y 5
    - El receptor supone que la trama 7 se ha perdido y acepta las tramas 0 a 5 como tramas nuevas




# 6.- REDES DE ÁREA LOCAL

#### Características

- Local Area Network (LAN)
- Medio de transmisión compartido por múltiples estaciones
- Cubren distancias relativamente reducidas
- Suelen tener unas tasas de transmisión bastante elevadas
- Tienen un bajo coste
- Usos principales
  - Redes de trabajo
  - Redes de respaldo y almacenamiento
  - Redes troncales



### Topologías




### Topologías – Bus

- Varios equipos conectados directamente a un mismo medio de transmisión lineal (Bus)
- Las tramas transmitidas se propagan por todo el medio
- Todos los equipos comprueban la dirección para saber si la trama va dirigida a ellos
- La señal es absorbida por los extremos del bus



Topologías – Bus





- Topologías Problemas buses
  - Es complicado encontrar la potencia de señal adecuada
    - Suficientemente alta para no ser sensible al ruido
    - No excesiva para evitar saturar el bus
  - La longitud de los buses es limitada Se pueden extender mediante el uso de repetidores




### Topologías – Anillo

- Formada por un conjunto de repetidores unidireccionales unidos por enlaces punto a punto
- Todos los equipos comprueban el campo de dirección de la trama y lo copian si va dirigido a ellos
- La estación de origen, retira la trama cuando le vuelve



## Topologías – Anillo





### Topologías – Problemas anillo

- Sincronización entre estaciones: Si ocurre un pequeño desfase, no se sabe cómo o cuando seguir retransmitiendo
- El fallo de un único repetidor o enlace inutiliza la red
- Añadir una nueva estación al anillo implica parar el sistema




### Topologías – Estrella

- Cada estación está conectada a un nodo central
- El nodo central puede:
  - Difundir: Se retransmite la trama por todos los enlaces de salida
  - Conmutar: La trama solo se retransmite por el enlace adecuado
- Muy sensible ante fallos en el nodo central



Topologías – Estrella varios niveles





- Topologías Hubs y Switches
  - Hub (concentrador)
    - Retransmite la señal a todas las salidas
  - Switch (conmutador)
    - Retransmite la señal solo por la salida adecuada
    - Utiliza una tabla de direccionamiento para conocer las MACs de los dispositivos
    - Conmutador lento: Comprueba el CRC de la trama
    - Conmutador rápido: Retransmite la trama en cuanto identifica la dirección de salida



#### 7.- CONTROL DE ACCESO AL MEDIO

### Utilización del medio compartido

- Las estaciones transmiten de forma independiente
- Se utiliza un mismo medio de transmisión
- Cuando dos estaciones transmiten a la vez, se produce una colisión – Es necesario retransmitir
- La gestión se realiza en una subcapa conocida como MAC (Media Access Control)
- Se busca optimizar el uso del canal sin saturarlo



# Control de acceso al medio

#### Clasificación técnicas MAC

- Centralizadas Una sola estación gestiona el acceso
  - Lógica de acceso sencilla
  - No es necesario coordinarse entre estaciones
- Descentralizadas Varias estaciones gestionan el acceso
  - Más robustas ante fallos
  - No se produce cuello de botella en la gestión



## Control de acceso al medio


#### Clasificación técnicas MAC

- Síncronas
  - Se pre-asigna una capacidad para cada conexión
  - No adecuado para LANs Cantidad muy variable de elementos conectados y tráfico a ráfagas
  - Se utilizan técnicas de multiplexación
  - Casos de uso: Emisión radio, televisión, etc.
- Asíncronas o dinámicas
  - Se consigue en cada trama, la capacidad necesaria para ella



#### Modelado del tráfico

- Tráfico fuente (I) Tráfico que las máquinas intentan transmitir
- Tráfico cursado (S) Tráfico que la red consigue entregar
- Tráfico en la red (G) Tráfico que circula por la red





#### Modelado del tráfico

- En todos los casos
  - S = G · Probabilidad éxito
- Si no se producen colisiones
  - S = G = I
- Si se producen colisiones
  - S < G
  - | < G
  - Si la red no está saturada

$$-I=S$$

• Si la red está saturada

$$-S$$

#### Tipos de técnicas asíncronas

- Contienda
  - Las estaciones compiten por transmitir
  - Gestión distribuida
  - Bueno si la carga es baja y el tráfico a ráfagas
- Rotación
  - Las estaciones transmiten de acuerdo a una serie de turnos
  - Puede ser centralizada o distribuida
  - Adecuado si hay muchas estaciones y mucha carga
- Reserva
  - Las estaciones reservan parte de la capacidad del canal
  - Puede ser centralizada o distribuida
  - Bueno si hay pocas estaciones y mucha carga



#### Técnicas de contienda


- Cuando se tienen datos, las estaciones intentan transmitir
- Se tiene que escuchar el medio de transmisión
- Es posible que se produzcan colisiones
- En caso de colisión es necesario:
  - Detectar la colisión
  - Decidir cuándo retransmitir



#### Técnicas de contienda - ALOHA

- Protocolo muy sencillo que transmite cuando se tienen datos
- Si hay colisión, se espera un tiempo aleatorio y se vuelve a retransmitir
- Rendimiento con fuentes infinitas y llegadas exponenciales


• 
$$S = G \cdot e^{-2G}$$





#### Técnicas de contienda - ALOHA

- Para transmitir una trama con éxito, no se puede solapar nada con ninguna otra trama
- Si hay alguna otra trama en el canal, ambas se perderán, aunque coincidan mínimamente
- Con tramas de tamaño constante t, una trama es vulnerable durante 2t






#### Técnicas de contienda – ALOHA ranurado

- El tiempo se divide en ranuras de tamaño t
- Las estaciones solo pueden comenzar a transmitir una trama al comienzo de la ranura
- La probabilidad de colisión es menor Sólo si hay otra transmisión en la misma ranura
- Rendimiento:
  - $S = G \cdot e^{-G}$

- Técnicas de contienda ALOHA vs ALOHA ranurado
  - Máximos:
    - ALOHA: G = 0.5 -> S ~ 0,184
    - ALOHA ranurado: G = 1 -> S ~ 0,368





#### Técnicas de contienda – CSMA

- Acceso múltiple por detección de portadora (Carrier Sense Multiple Access)
- Las estaciones están escuchando el medio de transmisión
- Esperan a que el canal esté libre para empezar a transmitir
- Motivos para las colisiones:
  - Dos estaciones empiezan a transmitir a la vez al acabar otra
  - Debido al retardo de propagación



#### Técnicas de contienda – CSMA persistente-1

- Funcionamiento
  - Las estaciones escuchan el medio
  - Si está ocupado, esperan hasta que quede libre
  - Si está vacío, transmiten
  - Si hay colisión
    - Se espera un tiempo aleatorio
    - Se vuelve al primer paso

#### Problema

 Se suelen producir colisiones al final de los envíos de tramas



#### Técnicas de contienda – CSMA no persistente


- Funcionamiento
  - Las estaciones escuchan el medio
  - Si está ocupado
    - Se espera un tiempo aleatorio
    - Se vuelve al primer paso
  - Si está vacío, transmiten
  - Si hay colisión
    - Se espera un tiempo aleatorio
    - Se vuelve al primer paso
- Problema
  - Medio desaprovechado justo tras el fin de una transmisión



- Técnicas de contienda CSMA persistente-p
  - Funcionamiento
    - Las estaciones escuchan el medio
    - Si está ocupado, esperan hasta que quede libre
    - Si está vacío
      - Transmiten con probabilidad p
      - Se vuelve al primer paso con probabilidad (1-p)
    - Si hay colisión
      - Se espera un tiempo aleatorio
      - Se vuelve al primer paso
  - Se busca un equilibrio entre reducir el número de colisiones y el tiempo de desocupación



Técnicas de contienda – rendimiento





- Técnicas de contienda CSMA/CD
  - Problema común en técnicas CSMA
    - El medio permanece inutilizable durante el tiempo que dos tramas colisionan
  - Técnica CSMA con detección de colisión (CD Collision Detection)
    - Las estaciones escuchan mientras transmiten
    - Si detectan colisión:
      - Transmiten una pequeña señal de interferencia
      - Abortan el envío



#### Técnicas de contienda – MACA

- Las técnicas CSMA no son adecuadas para redes inalámbricas – Es difícil detectar las colisiones, puede haber estaciones "ocultas", etc
- Acceso múltiple con evitación de la colisión (Multiple Access with Collision Avoidance)
  - No se escucha el medio para detectar colisiones
  - Evita colisiones entre estaciones que no se ven


#### Problemas


- Las colisiones no son detectadas por la capa MAC
- Se reenvían cuando lo detectan las capas superiores –
  Mucho tiempo después de la colisión



#### Técnicas de contienda – MACA

- Funcionamiento
  - Se utilizan RTS (Request to send) y CTS (Clear to send) para bloquear el medio
  - Si se produce colisión durante el envío, se espera durante un tiempo aleatorio antes del reintento







#### Técnicas de rotación

- Las máquinas transmiten en orden No se producen colisiones
- Técnicas basadas en sondeo (centralizadas)
  - Una estación controladora da el turno al resto de estaciones
  - Las estaciones informan a la controladora al acabar
- Técnicas basadas en el paso de testigo (distribuidas)
  - Existe una trama que hace de testigo
  - La estación que tiene el testigo puede transmitir
  - El testigo se pasa al acabar de transmitir o pasar un tiempo determinado




#### Técnicas de rotación – Token ring

- Utiliza una topología en anillo
- Se basa en el uso de un testigo para efectuar la transmisión
- Una estación espera a tener el testigo para enviar sus tramas
- Cuando la trama pasa por la estación de destino, esta la copia y la mantiene en el anillo
- Una vez que las tramas vuelven a la estación de origen, esta libera el testigo y lo pone de nuevo en el anillo



Técnicas de rotación – Token ring






- Técnicas de reserva
  - El tiempo se divide en diferentes instantes:
    - Periodos de contención
      - Las estaciones indican que quieren transmitir
    - Periodos de transmisión
      - Las estaciones transmiten los datos en los instantes que han reservado previamente
  - No se producen colisiones, ya que nos garantizamos que no se transmita a la vez



- Técnicas de reserva Mapa de bits
  - El periodo de contención se divide en ranuras de reserva
    - Cuando tiene datos para transmitir, rellena su ranura con un 1
  - En el periodo de transmisión
    - Se espera tanto tiempo como tramas fueron reservadas
    - Las tramas se transmiten en orden






# 8.- ESTÁNDARES IEEE 802

- Se encargan de definir algunos de los estándares más utilizados hoy en día
  - 802.3 Ethernet
  - 802.11 WiFi
  - 802.15 WPAN (Bluetooth, Zigbee)
  - 802.16 WiMax
- Se utiliza sobre todo en los niveles más bajos del modelo OSI



Modelo de referencia





#### Subcapa de control de enlace lógico

- Tiene que comunicarse con la capa de red y la capa MAC
- Se encarga de la gestión de flujo, unificar diferentes especificaciones de la capa MAC, agrupación de los bits, etc.
- Ofrece tres tipos de servicios
  - No orientado a conexión sin confirmación
  - Orientado a conexión con confirmación
  - No orientado a conexión con confirmación
- En IEEE 802.2 se implementa el protocolo Logic Link Control (LLC), utilizado en los estándares IEEE 802



- Subcapa de control de acceso al medio
  - Gestiona el acceso al medio compartido
    - Dicha gestión cambia en función del estándar 802.x utilizado
  - Direcciona las MACs de origen y destino en el propio medio compartido
  - Detecta errores de entramado o interferencias en los bits



802.3 Ethernet – Formato de trama

Bytes	8	6	6	2	0-1500	0-46	4
[1]	Preámbulo	S Dirección de destino	Dirección de origen	Longitud	Datos	Relleno	Suma de verificación

- Preámbulo: Siete veces seguidas la cadena 10101010
  - Permite la sincronización entre emisor y receptor
- Start of Frame o comienzo de trama
  - La última secuencia del preámbulo 10101011, para indicar que se inicia la trama
  - Direcciones de origen y destino: Direcciones MAC de las máquinas que emiten y reciben



#### 802.3 Ethernet – Formato de trama

- Longitud: Tamaño del campo de datos LLC
- Datos: Información recibida de la capa LLC
- Relleno: Bytes añadidos por si la trama no tiene el tamaño mínimo para evitar colisiones
- Suma de verificación: Se utiliza para calcular el CRC y comprobar que no ha ocurrido ningún error en la transmisión
  - Se utilizan todos los campos excepto el preámbulo y la propia suma de verificación




#### 802.3 Ethernet – Intervalo de contención

- Tiempo mínimo necesario para que una estación que empieza a transmitir, se de cuenta de una colisión mientras está transmitiendo
  - 2 veces el tiempo de propagación del canal

tiempo τ

(c)





- 802.3 Ethernet CSMA/CD con retroceso exponencial binario
  - Sirve para determinar el tiempo de espera después de una colisión
  - Tras k colisiones, con  $k \le 10$ 
    - Se espera  $n \cdot t_{prop}$  con n elegido entre 0 y  $2^k$ -1
  - Tras k colisiones, con  $10 < k \le 16$ 
    - Se espera  $n \cdot t_{prop}$  con n elegido entre 0 y 1023
  - Si hay más de 16 colisiones, se desiste




#### 802.3 Ethernet – Direcciones MAC

- Cada tarjeta tiene asociada una dirección MAC
- Está compuesta por 48 bits representados en hexadecimal en grupos de 8
- Los tres primeros octetos identifican al fabricante
- Cada tarjeta tiene una dirección de red única
- Ejemplo
  - 1a:2b:3c:4d:5e:60 1A2B.3C4D.5E.60
  - FF:FF:FF:FF:FF FFFF.FFFF.FFFF



#### 802.3 Ethernet conmutada

- Originalmente se colocaban repetidores y concentradores para aumentar el tamaño de la red, conocidos como hubs
- Aunque cada máquina estuviera conectada a un cable diferente, el hub repetiría la señal por todos los cables, por lo que realmente las estaciones estarían compartiendo el medio
- Aparece una solución conmutada, los switchs, que repiten solo la trama por la salida correspondiente





#### 802.3 Ethernet conmutada - Switchs


- Son una solución más compleja y cara, aunque con el paso del tiempo se ha abaratado y hoy en día es la opción más utilizada
- Los switchs permiten separar dominios de colisión, mejorando el rendimiento de la red
- Poseen tablas en las que relacionan interfaces de salida con direcciones MAC
- En el caso de enviarse una dirección de difusión, la retransmitiría por todas las salidas



#### 802.3 Ethernet - ARP

- Protocolo de Resolución de Direcciones (Address Resolution Protocol)
- Se encarga de obtener las direcciones MAC de las máquinas, a partir de una dirección IP
- Es un protocolo que se implementa en equipos que también poseen nivel de red – Almacenan unas tablas que relacionan MACs con IP
- Su variante inversa es RARP (Reverse ARP), que asigna direcciones IP a partir de las MAC – Hoy en día en desuso, principalmente sustituido por DHCP





Ingeniería

Telemática

 802.3 Ethernet - ARP Host B recibe la trama de solicitud ARP de A - Dirección IP de A Dirección física de A Recibe una trama de Dirección IP a solicitud ARP resolver Si Mi dir. M No Crea entrada en la tabla Descarta la solicitud ARP == **ARP** dir. IP solieitud

Dirección física de B



Envía trama de respuesta ARP al host que lanzó la

solicitud

#### 802.3 Ethernet - Actualizaciones

- Fast Ethernet 802.3u
  - Aumenta la velocidad hasta 100 Mbps
  - Incluye autonegociación para facilitarla retrocompatibilidad
- Gigabit Ethernet 802.3ab
  - Alcanza 1Gbps
  - Extensión de portadora y ráfagas de trama para ampliar el rango de alcance de la red
- X Gigabit Ethernet y Terabit Ethernet
  - Mejoras sucesivas que amplían la velocidad y el alcance de las redes de tipo Ethernet




#### 802.11 WiFi

- Define un estándar de comunicaciones inalámbrico de corto alcance
- Es necesario utilizar bandas del espectro electromagnético que estén libres
- Requiere de diferentes técnicas de acceso al medio que *Ethernet* u otros estándares cableados
- Al igual que otros estándares 802, divide el nivel de enlace en dos subcapas, buscando aislar al nivel de red



#### • 802.11 WiFi

- Puede utilizarse para conectarse a la red de Internet, o para crear una red local
  - Elemento clave: Punto de acceso o Access Point (AP)





#### 802.11 WiFi – Servicios

- Asociación: Permite a una estación, conectarse a un AP u otra estación
- Disociación: Permite que una estación notifique su intención de abandonar una celda
- Reasociación: Cambiar de un AP a otro sin necesidad de desasociarse
- Autenticación: Identificar a una estación para saber si puede o no conectarse a la red
  - WEP (Wired Equivalent Privacy)
  - WPA (WiFi Protected Access)



#### 802.11 WiFi – Capa física

- Utiliza los espectros de 2.4Ghz y 5Ghz
- Ha evolucionado utilizando canales con anchos de banda desde 20 hasta 160 Mhz
- Multiple Input Multiple Output (MIMO)
- Multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM - Orthogonal frequencydivision multiplexing)
- Mejoras en la eficiencia y el alcance, usado también en redes de telefonía móvil




#### 802.11 WiFi – Capa acceso al medio

- No se puede escuchar y transmitir a la vez
  - Señal de llegada mucho más débil que transmitida
- CSMA/CA CSMA con evitación de colisiones (Collision Avoidance)
  - Cuando se tiene una trama para transmitir, se escucha el medio y si se está libre, transmite
  - Si está ocupado, se espera a que se acabe y se espera un tiempo aleatorio para transmitir
  - Si durante la espera aleatoria, alguien transmite, el tiempo de espera se "pausa"




- 802.11 WiFi Capa acceso al medio
  - Se utilizan confirmaciones de recepción





#### 802.11 WiFi – Capa acceso al medio


- CSMA/CA se complementa con NAV (Network Allocation Vector)
- Permite evitar el problema de las estaciones ocultas







802.11 WiFi – Formato de trama



- Versión: Actualmente 00, pero podría cambiar en el futuro
- Tipo: Gestión (00), control (01) o datos (10)



#### 802.11 WiFi – Formato de trama

- Subtipo: RTS (1011), CTS (1100), ACK (1101), etc.
- Para/De DS: Definen si el envío es entre estaciones de una misma red, entre estación y AP o entre APs
- Más fragmentos: Indica si la trama se ha partido para enviarse por el medio
- Reintentar: Especifica si la trama es un reenvío
- Admón. Energía: Utilizado por el emisor para indicar que va a entrar en modo de ahorro de energía
- Protegida: Especifica si la trama fue cifrada



#### 802.11 WiFi – Formato de trama

- Orden: Indica al receptor que la capa superior espera que la secuencia llegue en riguroso orden
- Duración: Tiempo de espera de las demás estaciones antes de comprobar el canal (NAV)
- Direcciones: Origen y destino en la red local. La tercera dirección es el destino fuera de la red local
- Secuencia: Numera las tramas para detectar duplicados
- Datos: Información pasada por la capa superior
- Suma de verificación: Comprobación que la trama llegó correctamente



### Referencias

- [1] Redes de ordenadores, 5ª Ed., Andrew S.
  Tanenbaum, Prentice Hall
- [2] Comunicaciones y redes de computadores, 6<sup>a</sup>
  Ed., William Stallings, Prentice Hall

