

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ	«Информатика и системы управления»
ИЛФЕПDЛ "Г	Грограммное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе N 1, часть 2 по курсу «Операционные системы» на тему: «Прерывание таймера в Windows и Unix»

Студент _	ИУ7-53Б (Группа)	(Подпись, дата)	<u>Г. А. Миронов</u> (И. О. Фамилия)
Преподава	атель	(Подпись, дата)	<u> Н. Ю. Рязанова</u> (и. о. Фамилия)

СОДЕРЖАНИЕ

1	Фун	нкции	обработчика прерываний от системного таймера	3
	1.1	Некот	горые теоретические сведения	3
	1.2	UNIX	-системы	3
		1.2.1	По тику	3
		1.2.2	По главному тику	3
		1.2.3	По кванту	4
	1.3	Windo	ows-системы	4
		1.3.1	По тику	4
		1.3.2	По главному тику	4
		1.3.3	По кванту	5
2	Пер	есчет	динамических приоритетов	6
	2.1	Некот	горые теоретические сведения	6
	2.2	UNIX	-системы	6
		2.2.1	Приоритеты процессов	6
	2.3	Windo	ows-системы	9
		2.3.1	Приоритеты процессов	10
		2.3.2	MMCSS	12
Ві	ывод			14

Функции обработчика прерываний от системного таймера

1.1 Некоторые теоретические сведения

Тик – период времени между двумя последующими прерываниями таймера.

Основной тик — период времени, равный N тикам таймера (число N зависит от конкретной системы).

Квант — период времени, отведенный планировщиком процессу для выполнения.

1.2 UNIX-системы

1.2.1 По тику

- инкремент счетчика тиков аппаратного таймера по необходимости;
- инкремент часов и других таймеров системы;
- декремент счетчика времени, значение которого показывает оставшееся время до запуска обработчика отложенных вызовов, и выставление флага для обработчика отложенных вызовов при достижении счетчиком нулевого значения;
- обновление статистики использования процессора текущим процессом;
 - инкремент поля **p_cpu** дескриптора текущего процесса (до максимального значения 127);
- декремент кванта текущего процесса.

1.2.2 По главному тику

• пробуждение в нужные моменты системных процессов, таких как swapper и pagedaemon. Пробуждение означает регистрацию отложенного вызова процедуры wakeup, которая перемещает дескрипторы процессов из списка "спящих" в очередь готовых к выполнению;

- декремент счётчика времени, который отвечает за время, оставшееся до посылки одного из сигналов (так называемых *будильников*):
 - SIGALRM сигнал будильника реального времени, отправляемый по истечении заданного промежутка действительного времени;
 - SIGPROF сигнал будильника профиля процессора, измеряющего время работы процессора;
 - SIGVTALRM сиггад будильника виртуального времени, измеряющего только время работы процесса в режиме задачи.

1.2.3 По кванту

• при превышении текущим процессом выделенного ему кванта, отправка сигнал SIGXCPU — превышение лимита процессорного времени этому процессу.

1.3 Windows-системы

1.3.1 По тику

- инкремент счетчик системного времени;
- декремент счетчика времени отложенных задач;
- декремент остатка кванта текущего процесса;
 - декрементирование происходит на величину, равную количеству тактов процессора, произошедших за тик;
 - при достижении количеством затраченных тактов процессора квантовой цели, запускается обработка истечения кванта;
- в случае, если активен механизм профилирования ядра, инициализация отложенного вызова обработчика ловушки профилирования ядра. путём постановки объекта в очередь **DPC**.

1.3.2 По главному тику

• инициализация диспетчера настройки баланса путем сбрасывания объекта "событие", на котором он ожидает;

диспетчер настройки баланса – это системный поток, создаваемый ядром, используемый для инициализации различных событий, связанных с планированием и управлением памятью.

1.3.3 По кванту

ullet инициализация диспетчеризации потоков – постановка соответствующего объекта в очередь \mathbf{DPC} .

2 Пересчет динамических приоритетов

2.1 Некоторые теоретические сведения

Динамические приоритеты – это приоритеты пользовательских процессов.

2.2 UNIX-системы

В современных системах UNIX ядро является вытесняющим – процесс в режиме ядра может быть вытеснен более приоритетным процессом, находящимся в режиме ядра. Данная функциональность необходима, чтобы система могла обслуживать процессы реального времени, к примеру: видео и аудио.

Очередь готовых к выполнению процессов формируется согласно приоритетам процессов и принципу вытесняющего циклического планирования. В первую очередь выполняются процессы, имеющие больший приоритет. Процессы с одинаковыми приоритетами выполняются циклически друг за другом, в течение кванта времени. В случае, если процесс с более высоким приоритетом поступает в очередь готовых к выполнению процессов, планировщик вытесняет текущий процесс и предоставляет ресурс более приоритетному процессу.

2.2.1 Приоритеты процессов

Приоритет процесса в UNIX задается числом в диапазоне от 0 до 127, причем, чем меньше число, тем выше приоритет процесса.

Приоритеты от 0 до 49 заврезервированы ядром операционной системы, в связи с чем прикладные процессы могут обладать приоритетом от 0 до 127.

Структура ргос содержит следующие поля, относящиеся к приоритетам:

- p_pri текущий приоритет планирования;
- p_usrpri приоритет процесса в режиме задачи;
- p_cpu результат последнего измерения степени загруженности процесcopa (процессом);
- p_nice фактор «любезности», устанавливаемый пользователем.

Планировщик использует p_pri для принятия решения о том, какой процесс направить на выполнение. У процесса, находящегося в режиме задачи, значения p_pri и p_usrpri равны. Текущее значение приоритета p_pri может быть повышено планировщиком для выполнения процесса в режиме ядра, а p_usrpri будет использоваться для хранения приоритета, который будет назначен при возврате в режим задачи. В отличие от приоритетов ядра, являющихся фиксированными величинами, приоритеты прикладных задач могут изменяться во времени в зависимости от следующих факторов:

- фактор любезности это целое число в диапазоне от 0 до 39 (по умолчанию 20). Приоритет процесса тем выше, чем меньше значение фактора любезности процесса. Фактор любезности процесса может быть изменен с помощью системного вызова nice, однако только суперпользователь (root) может определять увеличение приоритета. Фоновым процессам задаются более высокие значения фактора любезности;
- фактор утилизации фактор, который определяется степенью последней загруженности СРИ процессом (последняя измеренная величина использования процессора).

Ядро системы связывает приоритет сна с событием или ожидаемым ресурсом, из-за которого процесс может блокироваться. В тот момент, когда процесс просыпается, после того, как был блокирован в системном вызове, ядро устанавливает в поле **p_pri** приоритет сна — это значение приоритета в диапазоне от 0 до 49, зависящее от события или ресурса, по которому произошла блокировка. В таблице 2.1 приведены значения приоритетов сна для систем **4.3BSD**.

Таблица 2.1 – Таблица приоритетов в системе **4.3BSD**

Приоритет	Значение	Описание
PSWP	0	Свопинг
PSWP + 1	1	Страничный демон
PSWP + 1/2/4	1/2/4	Другие действия по обработке памяти
PINOD	10	Ожидание освобождения inode
PRIBIO	20	Ожидание дискового ввода-вывода
PRIBIO + 1	21	Ожидание освобождения буфера
PZERO	25	Базовый приоритет
TTIPRI	28	Ожидание ввода с терминала
TTPOPRI	29	Ожидание вывода с терминала
PWAIT	30	Ожидание завершения процесса потомка
PLOCK	35	Консультативное ожидание блокированного ресурса
PSLEP	40	Ожидание сигнала

При создании процесса поле **p_cpu** инициализируется нулём. На каждом тике обработчик таймера увеличивает это поле для текущего процесса на единицу, до максимального значения, равного 127. Более того, каждую секунду обработчик прерывания инициализирует отложенный вызов процедуры **schedcpy()**, которая уменьшает значение **p_cpu** каждого процесса исходя из фактора "полураспада" . В системе **4.3BSD** фактор полураспада рассчитывается по формуле (2.1):

$$decay = \frac{2 \times load_average}{2 \times load_average + 1}$$
 (2.1)

где load_average – среднее количество процессов, находящихся в состоянии готовности к выполнению (за последнюю секунду).

Приоритеты для режима задачи всех процессов в процедуре schedcpy() пересчитываются по формуле (2.2):

$$p_usrpri = PUSER + \frac{p_cpy}{4} + 2 * p_nice \tag{2.2}$$

где PUSER – базовый приоритет в режиме задачи, равный 50.

Если процесс в последний раз использовал большое количество процессорного времени, его **p_cpu** будет увеличен. Это приведёт к росту значения **p_usrpri**, и, следовательно, к понижению приоритета.

Чем дольше процесс простаивает в очереди на исполнение, тем больше фактор полураспада уменьшает его **p_cpu**, что приводит к повышению его приоритета. Такая схема предотвращает бесконечное откладывание низкоприоритетных процессов по вине операционной системы. Ее применения предпочтительно процессам, осуществляющим много операций ввода-вывода, в противоположность процессам, производящим много вычислений.

2.3 Windows-системы

В системах Windows реализовано вытесняющее планирование на основе уровней приоритета, при которой выполняется готовый поток с наивысшим приоритетом.

Если поток с более высоким приоритетом готов к выполнению, текущий поток вытесняется планировщиком, даже если квант текущего не истек.

Диспетчер настройки баланса сканирует очередь готовых потоков один раз в секунду в поиске тех из них, которые находятся в состоянии ожидания (т.е. не были запущены) около 4 секунд. Если такой поток будет найден, диспетчер настройки баланса повышает его приоритет до 15 единиц и устанавливает квантовую цель эквивалентной тактовой частоте процессора при подсчете 3 квантовых единиц. Как только квант истекает, приоритет потока тут же снижается до обычного базового приоритета. Если поток не был завершен и есть готовый к запуску поток с более высоким уровнем приоритета, поток с пониженным приоритетом возвращается в очередь готовых потоков, где он опять становится подходящим для еще одного повышения приоритета, если будет оставаться в очереди следующие 4 секунды.

Чтобы минимизировать расход процессорного времени, диспетчер настройки баланса сканирует лишь 16 готовых потоков. Кроме того, диспетчер повышает приоритет не более чем у 10 потоков за один проход: обнаружив 10 потоков, приоритет которых следует повысить, он прекращает сканирование. При следующем проходе сканирование возобновляется с того места, где оно было прервано в прошлый раз. Наличие 10 потоков, приоритет которых следует повысить, говорит о необычно высокой загруженности системы

B Windows за планирование отвечает совокупность процедур ядра, называемая диспетчером ядра. диспетчеризация может быть вызвана, если:

- поток готов к выполнению;
- истек квант текущего потока;
- поток завершается или переходит в состояние ожидания;

- изменился приоритет потока;
- изменилась привязка потока к процессу.

2.3.1 Приоритеты процессов

В системе предусмотрено 32 уровня приоритетов:

- уровни реального времени от 16 до 31;
- динамические уровни от 1 до 15;
- системный уровень 0 (зарезервирован для потока обнуления страниц).

Уровни приоритета потоков назначаются исходя из двух разных позиций: Windows API и ядра операционной системы. Windows API систематизирует процессы по классу приоритета, который им присваивается при создании:

- реального времени real-time (4);
- высокий high (3);
- выше обычного above normal (7);
- обычный normal (2);
- ниже обычного below normal (5);
- простоя idle (1).

Затем назначается относительный приоритет отдельных потоков внутри этих процессов:

- критичный по времени time-critical (15);
- наивысший highest (2);
- выше обычного above-normal (1);
- обычный normal (0);
- ниже обычного below-normal (-1);

- самый низший lowest (-2);
- простоя idle (-15).

Относительный приоритет – это приращение к базовому приоритету процесса. Процесс обладает только базовым приоритетом, тогда как поток имеет базовый, который наследуется от приоритета процесса, и текущий приоритет.

В таблице 2.2 приведено соответствие между приоритетами Windows API и ядра системы приоритета.

Таблица 2.2 – Cooтветствие между приоритетами Windows API и ядра ОС

Класс приоритета/	realtime	high	above	normal	below	idle
Отн. приоритет					normal	
time critical	31	15	15	15	15	15
highest	26	15	12	10	8	6
above normal	25	14	11	9	7	5
normal	24	13	10	8	6	4
below normal	23	12	9	7	5	3
lowest	22	11	8	6	4	2
idle	16	1	1	1	1	1

Текущий приоритет потока в динамическом диапазоне (от 1 до 15) может быть изменён планировщиком в следующих случаях:

- повышение приоритета после завершения операций ввода-вывода;
- повышение приоритета вследствие ввода из пользовательского интерфейса;
- повышение приоритета владельца блокировки;
- повышение приоритета вследствие ожидания объекта ядра;
- повышение приоритета вследствие длительного ожидания ресурса исполняющей системы;
- повышение приоритета в случае, когда готовый к выполнению поток не был запущен в течение длительного времени;
- повышение приоритета проигрывания мультимедиа службой планировщика MMCSS.

Текущий приоритет потока в динамическом диапазоне может быть понижен до базового путем вычитания всех его повышений. В таблице 2.3 приведены рекомендуемые значения повышения приоритета для устройств ввода—вывода.

Таблица 2.3 – Рекомендуемые значения повышения приоритета

Устройство	Приращение
Диск, CD-ROM, параллельный порт, видео	1
Сеть, почтовый ящик, именованный канал, последовательный порт	2
Клавиатура, мышь	6
Звуковая плата	8

Приоритет потока повышается относительно базового приоритета. На рисунке 2.1 показано, что после повышения приоритета поток выполняется с повышенным приоритетом в течение одного кванта времени, а затем приоритет понижается на 1 уровень с каждым последующим квантом. Цикл продолжается до тех пор, пока приоритет не понизится до базового.




Рисунок 2.1 – Динамическое изменение приоритета

2.3.2 MMCSS

Потоки, на которых выполняются различные мультимедийные приложения, должны выполняться с минимальными задержками. В Windows эта задача решается путем повышения приоритетов таких потоков драйвером MMCSS — MultiMedia Class Scheduler Service.

Приложения, которые реализуют воспроизведение мультимедиа, указывают драйверу MMCSS задачу из списка:

- аудио;
- захват;
- распределение;
- игры;
- воспроизведение;
- аудио профессионального качества;
- задачи администратора многоэкранного режима.

Одно из наиболее важных свойств для планирования потоков – категория планирования (Sheduling Category) – первичный фактор определяющий приоритет потоков, зарегистрированных в MMCSS. Различные категории планирования представленны в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Категории планирования

Категория	Приоритет	Описание
High	23-26	Потоки профессионального аудио (Pro Audio),
(Высокая)		запущенные с приоритетом выше, чем у других потоков
		на системе, за исключением критических системных
		потоков
Medium	16-22	Потоки, являющиеся частью приложений первого плана,
(Средняя)		например Windows Media Player
Low	8–15	Все остальные потоки, не являющиеся частью
(Низкая)		предыдущих категорий
Exhausted	1-7	Потоки, исчерпавшие свою долю времени центрального
(Исчерпав-		процессора, выполнение которых продолжиться, только
ших потоков)		если не будут готовы к выполнению другие потоки с
		более высоким уровнем приоритета

Функции MMCSS временно повышают приоритет потоков, зарегистрированных с MMCSS до уровня, соответствующего их категориям планирования. Затем их приоритет понижается до уровня, соответствующего категории Exhausted с целью предоставления возможности получения ресурса другими потоками.

Вывод

Функции обработчика прерывания от системного таймера в системах Unix и Windows решают схожие задачи:

- декремент счетчиков времени:
 - часов
 - таймеров
 - счетчиков времени отложенных действий
 - будильников реального времени;
- декремент кванта текущего процесса в UNIX и декремент текущего потока в Windows;
- инициализация отложенных действий, относящихся к работе планировщика, например, пересчёт приоритетов.

Данная схожесть обусловлена тем, что и UNIX и Windows являются системами разделения времени с динамическим расчетом приоритетов и вытеснением. Тем не менее, данные системы различаются своим подходом к планированию и пересчету приоритетов как процессов, так и потоков.