

ADDETC – Área Departamental de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores

LEIM -Licenciatura Engenharia informática e multimédia

Redes de Internet

Trabalho prático 1

Turma:

LEIM-51D

Trabalho realizado por:

Miguel Távora N°45102

Carina Fernandes N°45118

Pedro Henriques N°45415

Docente:

Vítor Almeida

Data: 19/11/2020

Índice

| 1. INTRODUÇÃO | 1 |
|--------------------|----|
| 2. DESENVOLVIMENTO | 2 |
| TAREFA 1 | |
| TAREFA 2 | |
| TAREFA 3 | |
| TAREFA 4 | 22 |
| TAREFA 5 | 24 |
| TAREFA 6 | 35 |
| TAREFA 7 | |
| 3. CONCLUSÕES | |

Índice ilustrações

| Figura 1 - Configuração do comando no router | 2 |
|--|--------|
| Figura 2 - VLAN por omissão | 2 |
| Figura 3 - Root bridge | 3 |
| Figura 4 - Configuração de PVST | 3 |
| Figura 5 - Porta do Switch_DC | 5 |
| Figura 6 - Configuração de pvst | 5 |
| Figura 7 - Topologia com a segunda ligação ativa | 6 |
| Figura 8 - Configuração alterado | 6 |
| Figura 9 - Configuração por omissão | 6 |
| Figura 10 - Implementação das VLANs | 7 |
| Figura 11 - Configuração da interface mode access | 8 |
| Figura 12 – Configuração interface modo trunk | |
| Figura 13 - Configuração interface modo trunk switch DC | 9 |
| Figura 14 - Atribuição do endereço IP ao pc 7 | 9 |
| Figura 15 - ping entre PC5 e PC8, ping entre PC8 e PC6 | 10 |
| Figura 16 - ping entre PC8 e PC5, ping entre PC8 e PC6 | 11 |
| Figura 17 - Configuração da VLAN 130 com o edereço IP | 12 |
| Figura 18 - Configuração VLAN secretariado | 13 |
| Figura 19 - Configuração do gateway do PC7 de acordo com o endereço IP da sub-interface do | router |
| | |
| Figura 20 - Configuração da ligação para não deixar passar a contabilidade | 14 |
| Figura 21 - Configuração da VLAN 135 com o endereço IP | |
| Figura 22 - Atribuição do nome ao router | |
| Figura 23 - Configuração da mensagem inicial | |
| Figura 24 - Comando write para escrever os comandos | |
| Figura 25 - ping entre pc6 - pc5, server2 | |
| Figura 26 - ping pc6 - pc9, 8 | |
| Figura 27 - ping pc7 - pc9, pc8 | |
| Figura 28 - ping pc7 - server 2, pc6 | |
| Figura 29 - ping pc5 - server2 | |
| Figura 30 - Atribuição das VLANs | |
| Figura 31 - Resultados com o comando show vlan brief | |
| Figura 32 - Configurações das interfaces no modo access para as VLANs | |
| Figura 33 - ping pc1 - pc2, server | |
| Figura 34 - Configuração da sub-interface router A para fora da empresa | |
| Figura 35 - Configuração da sub-interface router B para fora da empresa | |
| Figura 36 - Configuração sub-interfaces dentro empresa B | |
| Figura 37 - Configuração do router 1 da VLAN 90 | |
| Figura 38 - Configuração das VLANs no router 3 da VLAN 90, 95 | |
| Figura 39 - ping do router 1 para o router A | |
| Figura 40 - ping do router 3 para o router B | |
| Figura 41 - Configuração do per VLAN Spanning-tree | 30 |
| Figura 42 - Configuração da spanning-tree do Swdistribution-1 para eleição do root primary e | |
| secundary | |
| Figura 43 - Configuração spanning-tree do Swdistribution-2 do root primary e secundary | |
| Figura 44 - Portas bloqueadas no swacceso-A | |
| Figura 45 - Portas bloqueadas no swacesso-B | |
| Figura 46 - Configuração da rota estática do routerA até router1 | |
| Figura 47 - ping server2 - router1 | 36 |

| Figura 48 - ping pc1 - router3 | 37 |
|---|----|
| Figura 49 - Configuração da rede no router1 | 38 |
| Figura 50 - Configuração do Swcore | 39 |
| Figura 51 - Configuração dos endereço IP do router1 | 40 |
| Figura 52 - Configurações do protocolo RIP no router1 | 41 |
| Figura 53 - Configuração da interface loopback0 no router 2 | 42 |
| Figura 54 - Configuração do RIP no router2 | 43 |
| Figura 55 - ping server2 para o 8.8.8.8 | 44 |
| Figura 56 - ping pc1 para o 8.8.8.8 | 44 |
| Figura 57 - ping server2 para o pc1 | |

1. Introdução

O primeiro trabalho prático de Redes de Internet tem como objetivo principal aprofundar o conhecimento dos alunos perante as tecnologias de redes de VLANs, protocolo STP, protocolo RSTP, encaminhamento estático e o protocolo RIP.

O funcionamento do trabalho é feito de tal maneira que existem duas empresas distintas, a empresa A e a empresa B. A conexão entre as duas empresas é assegurada através de uma topologia intermédia, fornecida por um ISP e um router de cada empresa.

Dentro de cada empresa existe uma topologia interna para garantir a conectividade entre todos os PCs da mesma empresa, que tem de ser alterada. Para que toda a topologia fique funcional é necessário configurar switches e também routers. Quando concluídas as configurações deve ser possível comunicar a partir da empresa A até á empresa B e vice-versa além de permitir a conexão para a internet.

2. Desenvolvimento

Tarefa 1

a) O comando é utilizado quando não se precisa de um servidor DNS para o router atribuir endereços IP. O comando "no ip domain-lookup" serve para desativar o processo de transação do DNS e assumir apenas aqueles endereços introduzidos pelo administrador.

Figura 1 - Configuração do comando no router

b) Por omissão qualquer *switch* vem com uma VLAN por omissão que é a VLAN 1.

Figura 2 - VLAN por omissão

- c) Quando uma trama é recebida com o mesmo ID da VLAN por omissão, a trama é descartada, isto porque a VLAN 1 não possui tag.
- d) Ao reduzir o tempo do "Max Age", acontece que os endereços aprendidos na FDB (forwarding database) duram metade do tempo, finalizando esse tempo a entrada é descartada. A redução do "Forwarding Delay" provoca que para a formação de topologia a transição para o estado forwarding seja reduzida para metade do tempo.

A root bridges é o Sw1 piso 2 porque diz na topologia.




Figura 3 - Root bridge

f) Correndo o comando "show spanning-tree sum" o modo é o PVST, que segundo o website da Cisco consiste em Per VLAN Spanning-tree. Desta forma existe uma Spanning Tree, por VLAN dentro dos switches.

```
Switch#show spanning-tree sum
Switch is in pvst mode
```

Figura 4 - Configuração de PVST

g) Como foi dito anteriormente existe uma Spanning-tree por VLAN, como só existe ainda a VLAN por omissão só existe uma Spanning-tree.

h)

| Port | PC | RPC | RP | Segmento | DPC | DP | Alt | Back | Comments |
|-------------------|----|-----------------|----|---------------------------------------|------|----|-----|------|----------|
| Sw1_piso1//Fa0/2 | 19 | 19+4=23 | - | Sw1_piso1//Fa0/2 - Sw2_piso1//Fa0/2 | 19 | - | - | Х | |
| Sw1_piso1//Fa0/3 | 19 | 19 | X | Sw1_piso1//Fa0/3 - Sw_DC//Gi0/6 | - | - | - | - | |
| Sw1_piso1//Fa0/10 | 19 | - | - | Sw1_piso1//Fa0/10 - PC5 | - | Х | - | - | PC5 |
| Sw1_piso1//Fa0/20 | 19 | 19+19+19+4 = 61 | - | Sw1_piso1//Fa0/20 - Sw2_piso2//Fa0/20 | 19 | х | - | - | |
| Sw1_piso1//Fa0/23 | 19 | 19+4+19 = 42 | - | Sw1_piso1//Fa0/23 - Sw1_piso2//Fa0/23 | 19 | х | - | - | |
| Sw1_piso1//Gi0/1 | 4 | 4+4+19 = 27 | - | Sw1_piso1//Gi0/1 - Sw2_piso1//Gi0/1 | 19 | х | - | - | |
| Sw1_piso2//Fa0/2 | 19 | 19+19+4 = 42 | - | Sw1_piso2//Fa0/2 - Sw2_piso2//Gi0/2 | 19+4 | х | - | - | |
| Sw1_piso2//Fa0/10 | 19 | - | - | Sw1_piso2//Fa0/10 - PC7 | - | х | - | - | PC7 |
| Sw1_piso2//Gi0/1 | 4 | 4+19 = 23 | Х | Sw2_piso1//Gi0/1 - Sw1_piso1//Gi0/1 | - | - | - | - | |
| Sw1_piso2//Fa0/23 | 19 | 19+19 = 38 | - | Sw1_piso2//Fa0/23 - Sw1_piso1//Fa0/23 | 19+4 | - | - | x | |
| Sw2_piso1//Fa0/2 | 19 | 19+19 = 38 | - | Sw2_piso1//Fa0/2 - Sw1_piso1//Fa0/2 | 4 | Х | - | - | |
| Sw2_piso1//Fa0/10 | 19 | - | - | Sw2_piso1//Fa0/10 - PC6 | - | х | - | - | PC6 |
| Sw2_piso1//Fa0/24 | 19 | 19+19+4 = 42 | - | Sw2_piso1//Fa0/24 - Sw2_piso2//Fa0/24 | 4 | х | - | - | |
| Sw2_piso1//Gi0/1 | 4 | 4 | X | Sw2_piso1//Gi0/1 - Sw_DC//Gi0/2 | - | - | - | - | |
| Sw2_piso2//Fa0/10 | 19 | - | - | Sw2_piso2//Fa0/10 - PC8 | - | х | - | - | PC8 |
| Sw2_piso2//Fa0/11 | 19 | - | - | Sw2_piso2//Fa0/11 - PC9 | - | х | - | - | PC9 |
| Sw2_piso2//Fa0/20 | 19 | 19+4 = 23 | х | Sw2_piso2//Fa0/20 - Sw1_piso1//Fa0/20 | - | - | - | - | |
| Sw2_piso2//Fa0/24 | 19 | 19+4 = 23 | - | Sw2_piso2//Fa0/24 - Sw2_piso1//Fa0/24 | 19+4 | - | - | x | |
| Sw2_piso2//Gi0/2 | 4 | 19+4+19 = 42 | - | Sw2_piso2//Gi0/2 - Sw1_piso2//Fa0/2 | 19+4 | - | х | - | |
| Sw_DC//Gi0/2 | 4 | - | - | Sw_DC//Gi0/2 - Sw2_piso1//Gi0/1 | 0 | Х | - | - | |
| Sw_DC//Gi0/6 | 4 | - | - | Sw_DC//Gi0/6 - Sw1_piso1//Fa0/3 | 0 | Х | - | - | |
| Sw_DC//Gi0/4 | 4 | - | - | Sw_DC//Gi0/4 - Hub0//F0/1 | 0 | - | х | - | |
| Sw_DC//Gi0/3 | 4 | - | - | Sw_DC//Gi0/3 - Hub0//F0/1 | 0 | Х | - | - | |
| Hub0//F0/1 | 19 | 19 | х | Hub0//F0/1 - Sw_DC//Gi0/3 | - | - | - | - | |
| Hub0//F0/1 | 19 | 19 | - | Hub0//F0/1 - Sw_DC//Gi0/4 | 19 | х | - | - | |
| Hub0//F0/2 | 19 | - | - | Hub0//F0/2 - Server2 | - | Х | - | - | Server2 |

Sim, os resultados correspondem á topologia obtida no simulador.

i) $PCA - Sw2_Piso2 - Sw1_Piso2 - Sw1_Piso1 - Sw_DC - Router A$ O custo da ligação é 19+100+19+19+4=161

```
Router>
j) Sim,
                                                                              possui uma
            Router>enable
            Router#config terminal
                                                                              alternate
   porta
           Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   Gi0/4
                                                                              para o hub.
           Router(config) #no ip domain-lookup
                      Switch#show spanning-tree
                      VLAN0001
                        Spanning tree enabled protocol ieee
                                   Priority 24577
                                               0002.4AE4.E093
                                   Address
                                   This bridge is the root
```

Figura 5 - Porta do Switch_DC

- k) Isto deve-se ao facto de que uma porta para ser *designated* é o caminho do root até um segmento. Como o caminho para um segmento a partir do root é sempre zero todas as suas partam ficam *designated ports*.
- Para configurar o switch para Rapid Per VLAN Spanning-Tree é necessário utilizar o comando *spanning-tree mode rapid-pvst* obtendo assim a imagem que se segue. Para configurar todos para o protocolo é necessário configurar todos os equipamentos.

```
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol rstp
```

Figura 6 - Configuração de pvst

- m) Continua a existir somente um STP, pois continua a existir somente uma VLAN que é a 1.
- n) Mudando as interfaces de FastEthernet das switches para Giga como o custo é menor passam a ser designated e a outra ligação fica bloqueada. De modo a que ambas as ligações ficassem operacionais seria necessário alterar os ramos mais abaixo na árvore de modo a remover os ciclos que surgissem, nomeadamente terminar a ligação entre o Sw2-Piso2 e o Sw1-Piso2.




Figura 7 - Topologia com a segunda ligação ativa

 o) Por omissão este envia para o caminho com menor custo, mas criando um caminho com menor custo este passa a utilizar o caminho com menor custo criada a partir das interfaces Giga.




Figura 9 - Configuração por omissão




Figura 8 - Configuração alterado

p) A afirmação é incorreta, apesar do Hub não incrementar o custo de um caminho, este provoca um atraso relativamente parecido ao switch. Ao adicionar um switch fica um caminho mais confiável já que este incrementa o custo e permite criar uma topologia que se aproxima mais da situação real.

Tarefa 2

a) Para segmentar a rede em VLANs, é necessário defini-las em todos os switches participantes na topologia. Os comandos utilizados (em modo configuração) para realizar essa operação foram nomeadamente: *vlan N*, onde N representa o número da VLAN pretendida e o *name X*, onde X representa o nome da VLAN. Como se segue no exemplo:

```
S1(config) #vlan 10
S1(config-vlan) #name Faculty/Staff
S1(config-vlan) #vlan 20
S1(config-vlan) #name Students
```

Figura 10 - Implementação das VLANs

b) Para realizar a topologia pretendida foi utilizada a técnica de ligações entre switches ser sempre *trunk* e entre *switch* e pc ser modo access com a VLAN pretendida. Estas configurações foram realizadas para todas as interfaces no estado *forwarding*. Para desligar o DTP foi utilizado o comando *switchport nonegotiate*, prevenindo que portas em modo *trunk* fossem propagadas para as restantes portas.




Figura 11 - Configuração da interface mode access




Figura 12 – Configuração interface modo trunk




Figura 13 - Configuração interface modo trunk switch DC

c) Para configurar o endereço IP dos pcs foi utilizada a tabela e a configuração foi feita acedendo ao pc, do pc acedendo ao Desktop e de seguida selecionar o IP Configuration. Os IPs seguem a tabela do enunciado e calculo respetivo. Um exemplo de IP atribuído a uma máquina foi:




Figura 14 - Atribuição do endereço IP ao pc 7

d), e) Os resultados obtidos ao executar o comando ping entre os pcs foram os seguintes:




Figura 15 - ping entre PC5 e PC8, ping entre PC8 e PC6




Figura 16 - ping entre PC8 e PC5, ping entre PC8 e PC6

Tarefa 3

a) Para iniciar a comunicação entre as diferentes VLANs distintas foi utilizado um router, neste caso o routerA. Através de configurações de subinterfaces no router e da configuração do *default gateway* foi possível comunicar entre todas as VLANs.

Para prevenir que a VLAN da Contabilidade comunicasse com as restantes VLANs removeu-se a possibilidade da VLAN, neste caso 110, enviar pacotes do SW_DC para o router através da ligação trunk.

Para a possibilidade do pc6 conseguir configurar os equipamentos, mas não comunicar com os restantes equipamentos configurou-se a VLAN da gestão (135) com o endereço IP da rede.




Figura 17 - Configuração da VLAN 130 com o edereço IP




Figura 18 - Configuração VLAN secretariado




Figura 19 - Configuração do gateway do PC7 de acordo com o endereço IP da sub-interface do router




Figura 20 - Configuração da ligação para não deixar passar a contabilidade




Figura 21 - Configuração da VLAN 135 com o endereço IP

b) Para a atribuição do nome aos equipamentos na CLI foi utilizado o comando *hostname* X, onde X representa o nome pretendido.

```
Router>
Router>enable
Router#config terminal
Enter configuration commands, one p
Router(config)#hostname RouterA
RouterA(config)#exit
```

Figura 22 - Atribuição do nome ao router

c) Para configurar a mensagem inicial foi utilizado o comando banner login ^C.

```
RouterA>enable
RouterA#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with C
RouterA(config)#banner login ^C
Enter TEXT message. End with the character '^'.
banner login ^
```

Figura 23 - Configuração da mensagem inicial

d) Para salvar as configurações foi feito o comando write.




Figura 24 - Comando write para escrever os comandos

e) Os resultados obtidos foram os que se seguem:




Figura 25 - ping entre pc6 - pc5, server2




Figura 26 - ping pc6 - pc9, 8




Figura 27 - ping pc7 - pc9, pc8




Figura 28 - ping pc7 - server 2, pc6




Figura 29 - ping pc5 - server2

Tarefa 4

Neste ponto é necessário a configuração da rede da empresa B. Onde a empresa utiliza endereços IP /24, mas utiliza endereços /27 para efeitos de racionamento de endereçamento.

```
Switch(config-vlan) #vlan 20
Switch(config-vlan) #name Servidores
Switch(config-vlan) #vlan 40
Switch(config-vlan) #name Engenharia
```

Figura 30 - Atribuição das VLANs

```
        20
        Servidores
        active

        40
        Engenharia
        active

        1002
        fddi-default
        active

        1003
        token-ring-default
        active

        1004
        fddinet-default
        active

        1005
        trnet-default
        active
```

Figura 31 - Resultados com o comando show vlan brief

```
Switch(config-if) #switchport mode access
Switch(config-if) #switch
Switch(config-if) #switchport acce
Switch(config-if) #switchport access vlan 40
Switch(config-if) #no shu
Switch(config-if) #no shutdown
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#interface fa0/12
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switc
Switch(config-if) #switchport mode acc
Switch(config-if) #switchport mode access
Switch(config-if)#swit
Switch(config-if) #switchport acce
Switch(config-if) #switchport access vlan 40
Switch(config-if) #no s
Switch(config-if) #no sh
Switch(config-if) #no shutdown
```

Figura 32 - Configurações das interfaces no modo access para as VLANs





Figura 33 - ping pc1 - pc2, server

Pelas configurações das VLANs é possível comunicar entre o pc1 e o pc2 e não é possível comunicar com o server1 por pertencer a diferentes VLANs.

Tarefa 5

a) Pretende-se que seja feita ligações ponto a ponto entre router 1 e 3 para comunicar com o router A e B. Dessa forma foi necessário configurar subinterfaces para fora das redes internas da empresa A e B. Para haver comunicação com o router 1 e 3 foi necessário também configurar subinterfaces para estes receberem os pacotes.






Figura 35 - Configuração da sub-interface router B para fora da empresa

O endereço IP atribuído ao router B foi posteriormente alterado por conveniência, assim em vez de 10.20.10.5 o endereço utilizado foi 10.20.10.6 com a mesma máscara.




Figura 36 - Configuração sub-interfaces dentro empresa B

b) Para poder existir comunicação entre o routerA e o router1 e o routerB e o router3, foi necessário configurar o router1 e o router3 com os seus respetivos endereços IP, obtendo:




Figura 37 - Configuração do router 1 da VLAN 90

Apesar de o endereço ser 10.20.10.1 este foi posteriormente alterado para 10.20.10.2 com a mesma máscara.




Figura 38 - Configuração das VLANs no router 3 da VLAN 90, 95

Apesar de na imagem também estar atribuída um endereço da VLAN 90 no router 3 este foi posteriormente removida.

Para verificar se existe de facto conectividade entre os routers 1 e 3 e os routers A e B, respetivamente, foi feito o ping entre estes equipamentos, obtendo:




Figura 39 - ping do router 1 para o router A




Figura 40 - ping do router 3 para o router B

c) Neste ponto é necessário configurar os switches que interligam os routers das empresas aos routers 1 e 3.

i) Inicialmente foi necessário configurar o Spanning-tree em todos os switches participantes dentro da topologia.




Figura 41 - Configuração do per VLAN Spanning-tree

ii) De seguida foi necessário fazer a eleição do root primary e secundary das VLANs 90 e 95 ao qual corresponde o Swdistribution-1




Figura 42 -Configuração da spanning-tree do Swdistribution-1 para eleição do root primary e secundary

iii) Da mesma forma que o anterior, mas desta vez para o Swdistribution-2.




Figura 43 - Configuração spanning-tree do Swdistribution-2 do root primary e secundary

iv) Para fazer a prune, não foram desativas nenhuma VLAN em nenhum torço pois poderia vir a ser necessário essa ligação no caso de falhas.

v) Como se pode verificar na figura 44 existem 3 Spanning-trees. Uma da VLAN por omissão, outra da VLAN 90 e da 95.




Figura 44 - Portas bloqueadas no swacceso-A




Figura 45 - Portas bloqueadas no swacesso-B

Tarefa 6

a) Para configurar as rotas estáticas foi necessário meter em ambos os routers, onde o *next-hop* é o endereço da porta do router para onde se quer enviar. Foram testadas diversas alternativas em vez do endereço 0.0.0.0, contudo nenhuma com sucesso. O objetivo desta metodologia é forçar o router a enviar os pacotes sempre para uma determinada rota para um determinado endereço IP.




Figura 46 - Configuração da rota estática do routerA até router1

b) Sim, os pcs conseguem pingar o seu router do ISP, porque já existe uma rota estática que permite que o router envie pacotes para fora e, desta forma é possível "pingar" com o primeiro.

c) Os pings resultantes foram os que se seguem:




Figura 47 - ping server2 - router1




Figura 48 - ping pc1 - router3

Tarefa 7

b) Para configurar as interfaces foi feito o que se segue:




Figura 49 - Configuração da rede no router1

c) Sim é necessário configurar tudo para funcionar na VLAN1 para que haja comunicação entre todos os routers.




Figura 50 - Configuração do Swcore

- d) Configuração do RIP no core:
- ii) Primeiramente foi necessário configurar os endereços IP dos routers vizinhos (virados para a rede do router 2), neste caso o que corre o protocolo RIP.




Figura 51 - Configuração dos endereços IP do router1

iii) Para configurar as rotas estáticas serem propagadas foi necessário utilizar o comando *redestribute static*.




Figura 52 - Configurações do protocolo RIP no router1

iv) O router R2 não propaga automaticamente a rota por omissão através do RIP. No entanto, é necessário que estas sejam anunciadas, porque sem o anúncio das redes que existem o RIP não obtém e não transmite essa informação.




Figura 53 - Configuração da interface loopback0 no router 2

vi) Sim é necessário anunciar a rede 8.8.8.8 porque a rota não é estática e os outros participantes na topologia não sabem da existência dessa rede.




Figura 54 - Configuração do RIP no router2

vii)

```
Server2
                             Desktop
 Physical
           Config
                   Services
                                       Programming
                                                    Attributes
  Command Prompt
       Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
  C:\>ping 8.8.8.8
  Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
  Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=253
  Ping statistics for 8.8.8.8:
      Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms
```

Figura 55 - ping server2 para o 8.8.8.8

```
PC1
  Physical
           Config
                   Desktop
                            Programming
                                         Attributes
  Command Prompt
       Minimum = Oms, Maximum = 11ms, Average = 2ms
  C:\>ping 8.8.8.8
  Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
  Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=253
  Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=10ms TTL=253
  Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=11ms TTL=253
  Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=253
  Ping statistics for 8.8.8.8:
       Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 5ms
```

Figura 56 - ping pc1 para o 8.8.8.8




Figura 57 - ping server2 para o pc1

3. Conclusões

Em suma, no presente trabalho o grupo teve oportunidade de aplicar o conhecimento aprendido durante as aulas teóricas. Nomeadamente o conhecimento referente às VLANs, ao Spanning-tree rotas estáticas e também ao RIP.

As VLANs foram utilizadas nomeadamente para fazer a separação de redes dentro do mesmo switch sem a necessidade da utilização de outro switch. As VLANs foram utilizadas nomeadamente para separar redes internas de cada empresa e também fora das empresas para um router específico.

O spanning-tree é utilizado sempre que uma topologia possui switches e possa existir loops dentro da topologia. Por omissão este já vem incorporado dentro dos switches o que o grupo fez foi pequenas alterações a topologia do Spanning-tree e alteração para Rapid Spanning-tree.

As rotas estáticas permitem o encaminhamento de um pacote para um determinado endereço sem a utilização de um protocolo de encaminhamento.

Em relação ao protoloco RIP foi utilizado para a comunicação entre 3 routers no topo da topologia. Onde o objetivo é a propagação de rotas dos routers para os diferentes routers, essa propagação é feita através do anúncio das redes que estão conectadas.

Os resultados obtidos foram os esperados onde a topologia da empresa A e B comunica com a internet simulada pelo endereço IP 8.8.8.8 e também existe comunicação entre a empresa A e a empresa B. Desta forma a topologia ficou a comunicar como era suposto.