

Università degli Studi Roma Tre Dipartimento di Informatica e Automazione Computer Networks Research Group

#### netkit lab


#### Routing estático

Version	2.2
Author(s)	G. Di Battista, M. Patrignani, M. Pizzonia, M. Rimondini, traducción J.M. San José
E-mail	contact@netkit.org
Web	http://www.netkit.org/
Description	Un ejemplo de configuración de rutas estáticas


#### copyright notice

- All the pages/slides in this presentation, including but not limited to, images, photos, animations, videos, sounds, music, and text (hereby referred to as "material") are protected by copyright.
- This material, with the exception of some multimedia elements licensed by other organizations, is property of the authors and/or organizations appearing in the first slide.
- This material, or its parts, can be reproduced and used for didactical purposes within universities and schools, provided that this happens for non-profit purposes.
- Information contained in this material cannot be used within network design projects or other products of any kind.
- Any other use is prohibited, unless explicitly authorized by the authors on the basis of an explicit agreement.
- The authors assume no responsibility about this material and provide this material "as is", with no implicit or explicit warranty about the correctness and completeness of its contents, which may be subject to changes.
- This copyright notice must always be redistributed together with the material or its portions

### Paso 1 Topología de red de alto nivel



## Paso 1 Detalles de configuración de la topología de red



#### Paso 2 – El laboratorio

- Jerarquía de directorios del laboratorio
  - lab.conf
  - pc1/
  - pc1.startup
  - pc2/
  - pc2.startup
  - r1/
  - r1.startup
  - r2/
  - r2.startup

#### Paso 2 – el laboratorio

# r1[0]="A" r1[1]="B" r2[0]="C" r2[1]="B" pc1[0]="A" pc2[0]="C"

#### pc1.startup

Ifconfig eth0 195.11.14.5 netmask 255.255.255.0 broadcast 195.11.14.255 up

#route add default gw 195.11.14.1 dev eth0

Las entradas en la tabla de rutas se añadirán manualmente

pc2.startup

Ifconfig eth0 200.1.1.7 netmask 255.255.255.0 broadcast 200.1.1.255 up #route add default gw 200.1.1.1 dev eth0

#### Paso 2 – el laboratorio

#### r1.startup


Ifconfig eth0 195.11.14.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 195.11.14.255 up Ifconfig eth1 100.0.0.9 netmask 255.255.255.252 broadcast 100.0.011 up #route add -net 200.1.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 100.0.0.10 dev eth1


#### r2.startup

Ifconfig eth0 200.1.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 200.1.1.255 up Ifconfig eth1 100.0.0.10 netmask 255.255.255.252 broadcast 100.0.0.11 up #route add -net 195.11.14.0 netmask 255.255.255.0 gw 100.0.0.9 dev eth1

Las entradas en la tabla de rutas se añadirán manualmente

### Paso 3 – Comprobando la conectividad






#### Paso 3 - Comprobando la

conectividad




Interfaces en diferentes dominios no pueden ser alcanzados

Puedes decirme porque?



#### Paso 3 - Revisando tablas de

 Ambos router y pcs no saben como alcanzar las redes que no están directamente conectadas a ellos.



- Las redes directamente conectadas se insertan automáticamente en la tabla de rutas cuando la correspondiente interfaz se levanta
- Este es el comportamiento normal en todos los dispositivos © Computer Ne Portés relictuso los routereckel-mounido estato) ] last upo

last update:


#### Paso 4 – Rutas por defecto en

 Para corregir el problema podríamos especificar la ruta por defecto en los pcs: "a través de este gateway (dirección IP) se puede alcanzar todas las redes".


pc1							_ <b>A</b> X
195.11.14.0 *	ble Gateway	5.11.14.1 Genmask 255.255.255.0 0.0.0.0	Flags U UG	Metric 0 0	0	Use 0 0	Iface eth0 eth0

						_ <b>A</b> X
	00.1.1.1					
Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
*	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0
200.1.1.1	0.0.0.0	UG	0	0	0	eth0
	ng table Gateway *	Gateway Genmask * 255.255.255.0	ng table Gateway Genmask Flags * 255.255.255.0 U	ng table Gateway Genmask Flags Metric * 255.255.255.0 U 0	ng table Gateway Genmask Flags Metric Ref * 255.255.255.0 U 0 0	ng table Gateway Genmask Flags Metric Ref Use * 255.255.255.0 U 0 0 0

### Paso 4 – rutas por defecto en pcs: prueba




### Paso 4 – rutas por defecto en pcs: prueba



#### Paso 4 – revisemos la red

- ¿Alcanzan los paquetes de Echo Request a r2?
- Probémoslo:
  - Mientras se hace ping desde el pc1 100.0.0.10 capturemos en el interfaz eth1 de r2




#### Paso 4 – la tabla de rutas de




- La dirección de pc1 es 195.11.14.5
- r2 no sabe como alcanzar esa dirección
- Los Echo Request llegan a r2 pero r2 no sabe como enviar los Echo Replies
- Alguien debería decir a r2 como alcanzar pc1
- Podemos insertar una ruta estática en la tabla de rutas de r2

### Paso 5 – configurando una ruta estática




### Paso 5 – configurando una ruta estática

Una configuración similar se puede hacer en r1



### Paso 5 – probando las rutas estáticas

Los pcs pueden alcanzarse el uno al otro



#### ▼ pc2 pc2:~# ping 195.11.14.5

pc2:~# ping 195.11.14.5
PING 195.11.14.5 (195.11.14.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 195.11.14.5: icmp\_seq=1 ttl=62 time=0.954 ms
64 bytes from 195.11.14.5: icmp\_seq=2 ttl=62 time=0.947 ms
64 bytes from 195.11.14.5: icmp\_seq=3 ttl=62 time=1.27 ms
--- 195.11.14.5 ping statistics --3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2049ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.947/1.057/1.271/0.153 ms
pc2:~#

Comr pc2:~#

Δhril 2007

#### Ejercicios propuestos

 La ruta por defecto pueden ser configuradas estáticamente usando

route add default gw 195.11.14.1 dev eth0

¿Puede dar un comando para configurar una ruta estática que es equivalente a la ruta por defecto?

route add -net netmask gw dev

#### Ejercicios propuestos

- No todas las tablas de rutas contienen rutas por defecto
- La red de este laboratorio es bastante simple y los router r1 y r2 pueden ser configurados para usar sólo rutas por defecto
  - Inténtese esta configuración y pruébese
  - ¿Hay diferencias de funcionamiento entre ambas configuraciones?
  - Ejecuta: ping 20.1.1.1 y lee el tráfico entre r1 y r2