Programación a Nivel-Máquina I: Conceptos Básicos y Aritmética

Estructura de Computadores Semana 3

Bibliografía:

[BRY16] Cap.3 Computer Systems: A Programmer's Perspective 3rd ed. Bryant, O'Hallaron. Pearson, 2016

Signatura ESIIT/C.1 BRY com

Transparencias del libro CS:APP, Cap.3

Introduction to Computer Systems: a Programmer's Perspective

Autores: Randal E. Bryant y David R. O'Hallaron

http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/15213-f15/www/schedule.html

Guía de trabajo autónomo (4h/s)

- **Lectura:** del Cap.3 CS:APP (Bryant/O'Hallaron)
 - Historical perspective, Program Encodings

Data Formats, Accessing Info.

Arithmetic and Logical Operations

- **Ejercicios:** del Cap.3 CS:APP (Bryant/O'Hallaron)
 - Probl. 3.1 3.5 § 3.4, pp.218, 221, 222, 223, 225
 - Probl. 3.6 3.12 § 3.5, pp.228, 229, 230, 231, 232, 233, 236

Bibliografía:

[BRY16] Cap.3

Computer Systems: A Programmer's Perspective 3rd ed. Bryant, O'Hallaron. Pearson, 2016

Signatura ESIIT/C.1 BRY com

Programación Máquina I: Conceptos Básicos

- Historia de los procesadores y arquitecturas de Intel
- Lenguaje C, ensamblador, código máquina
- Conceptos básicos asm: Registros, operandos, move
- Operaciones aritméticas y lógicas

Procesadores Intel x86

Dominan el mercado portátil/sobremesa/servidor

Diseño evolutivo

- Compatible ascendentemente hasta el 8086, introducido en 1978
- Va añadiendo características conforme pasa el tiempo

Computador con repertorio instrucciones complejo (CISC)

- Muchas instrucciones diferentes, con muchos formatos distintos
 - Pero sólo un pequeño subconjunto aparece en programas Linux
- Difícil igualar prestaciones Computadores Repertorio Instr. Reducido (RISC)
- Sin embargo, ¡Intel ha conseguido justo eso!
 - En lo que a velocidad se refiere. No tanto en (bajo) consumo.

Evolución Intel x86: Hitos significativos

Nombre Fecha Transistores MHz

■ 8086 1978 29K 5-10

Primer procesador Intel 16-bit. Base para el IBM PC & MS-DOS

Espacio direccionamiento 1MB

■ 386 1985 275K 16-33

Primer procesador Intel 32-bit de la familia (x86 luego llamada) IA32

Añadió "direccionamiento plano"[†], capaz de arrancar Unix

■ Pentium 4E 2004 125M 2800-3800

■ 1^{er} proc. Intel 64-bit de la familia (x86, llamada x86-64, EM64t) Intel 64

■ Core 2 2006 291M 1060-3500

Primer procesador Intel multi-core


■ Core i7 2008 731M 1700-3900

Cuatro cores, hyperthreading (2 vías)

Procesadores Intel x86: Visión general

■ Evolución de las máquinas

386	1985	0.3M
Pentium	1993	3.1M
Pentium/MMX	1997	4.5M
PentiumPro	1995	6.5M
Pentium III	1999	8.2M
Pentium 4	2001	42M
Core 2 Duo	2006	291N
Core i7	2008	731N
Core i7 Skylake	2015	1.9B



Microfotografía de un dado Core i7

■ Características añadidas

- Instrucciones de soporte para operación multimedia (ops. en paralelo)
- Instrucciones para posibilitar operaciones condicionales más eficientes
- Transición de 32 bits a 64 bits
- Más núcleos (cores)

Lo último[†] en 2017

Core i7 Skylake 2017 (SkyLake 6xxx, KabyLake 7xxx, CoffeeLake 8xxx)

■ Modelo móvil: Core i7

- **2.6-2.9 GHz**
- 45 W

■ Sobremesa: Core i7

- Gráficos integrados
- 2.8-4.0 GHz
- **35-91 W**

■ Modelo servidor: Xeon

- Gráficos integrados
- Habilitado para multi-zócalo‡
- 2-3.7 GHz
- **25-80 W**




Figure 1: Architecture components layout for an Intel® Core™ i7 processor 6700K for desktop systems. This SoC contains 4 CPU cores, outlined in blue dashed boxes. Outlined in the red dashed box, is an Intel® HD Graphics 530. It is a one-slice instantiation of Intel processor graphics gen9 architecture.

^{† &}quot;state of the art"
‡ "multi-socket" 7

Clones x86: Advanced Micro Devices (AMD)

Históricamente

- AMD ha ido siguiendo a Intel en todo
- CPUs un poco más lentas, mucho más baratas

Y entonces

- Reclutaron los mejores diseñadores de circuitos de Digital Equipment Corp.
 y otras compañías con tendencia descendente
- Construyeron el Opteron: duro competidor para el Pentium 4
- Desarrollaron x86-64, su propia extensión a 64 bits

■ En años recientes

- Intel ha empezado a organizarse para ser más efectiva
 - Lidera el mundo de tecnologías de semiconductores
- AMD se ha quedado rezagada
 - Recurre a fabricante de semiconductores externalizado

La historia de los 64-bit de Intel

- 2001: Intel intenta un cambio radical de IA32 a IA64
 - Arquitectura totalmente diferente (Itanium)
 - Ejecuta código IA32 sólo como herencia†
 - Prestaciones decepcionantes
- 2003: AMD interviene con una solución evolutiva
 - x86-64 (ahora llamado "AMD64")
- Intel se sintió obligada a concentrarse en IA64
 - Difícil admitir error, o admitir que AMD es mejor
- 2004: Intel anuncia extensión EM64T[‡] de la IA32 (ahora llamada Intel64)
 - Extended Memory 64-bit Technology
 - ¡Casi idéntica a x86-64!
- Todos los procesadores x86 salvo gama baja soportan x86-64
 - Pero gran cantidad de código se ejecuta aún en modo 32-bits

† "legacy" = herencia de características ‡ Intel usa ahora "IA32" e "Intel64" para distinguir IA32 de EM64T y evitar confusión con IA64 **9**

Nosotros cubrimos:

■ IA32

- El x86 tradicional
- Para EC: RIP, verano 2018

x86-64 / Intel64

- El estándar
- ubuntu_18> gcc hello.c
- ubuntu_18> gcc -m64 hello.c

Presentación

- El libro cubre x86-64. Transparencias, prácticas, ejercicios... todo en x86-64.
- En el libro hay un "añadido Web" tobre IA32
- En SWAD puede quedar material (tests/exámenes/...) sobre IA32
- Sólo algunos detalles querremos recordar de IA32 (alineamiento, pila...)


Programación Máquina I: Conceptos Básicos

- Historia de los procesadores y arquitecturas de Intel
- Lenguaje C, ensamblador, código máquina
- Conceptos básicos asm: Registros, operandos, move
- Operaciones aritméticas y lógicas

Definiciones

- Arquitectura: (también arquitectura del repertorio de instrucciones: ISA) Las partes del diseño de un procesador que se necesitan entender para escribir código ensamblador.
 - Ejemplos: especificación del repertorio de instrucciones, registros.
- **■** Formas del código:
 - Código máquina: Programas (codops, bytes) que ejecuta el procesador
 - Código ensamblador: Representación textual del código máquina
- Microarquitectura: Implementación de la arquitectura.
 - Ejemplos: tamaño de las caches y frecuencia de los cores.
- Ejemplos de ISAs:
 - Intel: (x86 =) IA32, Itanium (= IA64 = IPF), x86-64 (= Intel 64 = EM64t)
 - ARM: Usado en casi todos los teléfonos móviles

Perspectiva Código Ensamblador/Máquina



Estado visible al programador


- PC: Contador de programa
 - Dirección de la próxima instrucción
 - Llamado "RIP" (x86-64)
- Archivo de registros
 - Datos del programa muy utilizados
- Códigos de condición / flags de estado
 - Almacenan información estado sobre la operación aritmética/lógica más reciente
 - Usados para bifurcación condicional

Memoria

- Array direccionable por bytes
- Código y datos usuario
- Pila soporte a procedimientos

Convertir C en Código Objeto

- Código en ficheros p1.c p2.c
- Compilar con el comando: gcc -Og p1.c p2.c -o p
 - Usar optimizaciones básicas (-Og) [versiones recientes de GCC[†]]
 - Poner binario resultante en fichero p



Compilar a ensamblador

Código C (sum.c)

Ensamblador x86-64 generado[†]

```
sumstore:
   pushq %rbx
   movq %rdx, %rbx
   call plus
   movq %rax, (%rbx)
   popq %rbx
   ret
```

Obtenerlo con el comando

```
gcc -Og -S sum.c
```

Produce el fichero sum.s

Aviso: Se obtendrán resultados diferentes en cuanto se usen diferentes versiones de gcc y diferentes ajustes del compilador[†]

Representación Datos C, IA32, x86-64

Tamaño de Objetos C (en Bytes)

Tipo de Datos C	Normal 32-bit	Intel IA32	x86-64
unsigned	4	4	4
int	4	4	4
long int	4	4	8
char	1	1	1
short	2	2	2
float	4	4	4
double	8	8	8
long double	8	10/12	16
• char *	4	4	8

o cualquier otro puntero

Características Ensamblador: Tipos de Datos

- Datos "enteros" de 1, 2, 4 u 8 bytes
 - Valores de datos
 - Direcciones (punteros sin tipo)
- Datos en punto flotante de 4, 8 ó 10 bytes
- Código: secuencias de bytes codificando serie de instrucciones
- No hay tipos compuestos como arrays o estructuras
 - Tan sólo bytes ubicados contiguamente (uno tras otro) en memoria

Características Ensamblador: Instrucciones

- Realizan función aritmética sobre datos en registros o memoria
 - "Operaciones" = Instrucciones aritmético/lógicas
- Transfieren datos entre memoria y registros
 - Cargar datos de memoria a un registro
 - Almacenar datos de un registro en memoria
 - "Instrucciones de transferencia"

Transferencia de control

- Incondicionales: saltos, llamadas a procedimientos, retornos desde procs.
- Saltos condicionales
- "Instrucciones de control"

Código Objeto

Código de sumstore

0x0400595: 0x53 0x48 0x89 0xd3 0xe8 0xf2 0xff 0xff

0x48

0x5b

0xc3

- 14 bytes total
- 0x89 Cada instrucción 1, 3, 65 bytes
 - Empieza en direcc. 0x0400595

Ensamblador

- Traduce .s pasándolo a .o
- Instrucciones codificadas en binario
- Imagen casi completa del código ejecutable
- Le faltan enlaces entre código de ficheros diferentes

Enlazador

- Resuelve referencias entre ficheros
- Combina con libs. de tiempo ejec. estáticas†
 - P.ej., código para malloc, printf
- Algunas libs. son dinámicamente enlazadas‡
 - El enlace ocurre cuando el programa empieza a ejecutarse

* "static run-time libraries" =
 bibliotecas estáticas para
 soporte en tiempo de ejecución
* "dynamically linked libraries",
 o también "shared libs"

Ejemplo de Instrucción Máquina

*dest = t;

movq %rax, (%rbx)

0x40059e: 48 89 03

■ Código C

 Almacenar valor t adonde indica (apunta) dest

Ensamblador

- Mover un valor de 8-byte a memoria
 - "Palabra Quad" en jerga x86-64
- Operandos:

t: Registro %rax

dest: Registro %rbx

*dest: Memoria M[%rbx]

■ Código Objeto

- Instrucción de 3-byte
- Almacenada en dir. 0x40059e

Desensamblar Código Objeto

Desensamblado

```
0000000000400595 <sumstore>:
  400595:
                                   %rbx
           53
                            push
  400596: 48 89 d3
                                   %rdx,%rbx
                            mov
  400599: e8 f2 ff ff ff
                            callq 400590 <plus>
  40059e: 48 89 03
                                   %rax,(%rbx)
                            mov
  4005a1:
           5b
                                   %rbx
                            pop
  4005a2:
           c3
                            reta
```

Desensamblador

```
objdump -d sum
```

- Herramienta útil para examinar código objeto
- Analiza el patrón de bits de series de instrucciones
- Produce versión aproximada del código ensamblador (correspondiente)
- Puede ejecutarse sobre el fich. a . out (ejecutable completo) ó el . o

Desensamblado Alternativo

Objeto

Desensamblado

```
0 \times 0400595:
    0x53
    0 \times 48
    0x89
    0xd3
    0xe8
    0xf2
    0xff
    0xff
    0xff
    0x48
    0x89
    0 \times 03
    0x5b
    0xc3
```

Desde el Depurador gdb

gdb sum disassemble sumstore

Desensamblar procedimiento

x/14xb sumstore

Examinar 14 bytes a partir de sumstore

¿Qué se puede Desensamblar?

```
% objdump -d WINWORD.EXE
WINWORD.EXE: file format pei-i386
No symbols in "WINWORD.EXE".
Disassembly of section .text:
30001000 <.text>:
30001000:
           Ingeniería inversa prohibida por licencia
30001001:
           Microsoft End User License Agreement
30001003:
30001005:
                           (EULA)
3000100a:
```

- Cualquier cosa que se pueda interpretar como código ejecutable
- El desensamblador examina bytes y reconstruye el fuente asm.

Programación Máquina I: Conceptos Básicos


- Historia de los procesadores y arquitecturas de Intel
- Lenguaje C, ensamblador, código máquina
- Conceptos básicos asm: Registros, operandos, move
- Operaciones aritméticas y lógicas

Registros enteros x86-64

%rax	%eax %ax %al	%r8	%r8d %r8w %r8b
%rbx	%ebx	%r9	%r9d
%rcx	%ecx	%r10	%r10d
%rdx	%edx	%r11	%r11d
%rsi	%esi %si %sil	%r12	%r12d
%rdi	%edi	%r13	%r13d
%rsp	%esp	%r14	%r14d
%rbp	%ebp	%r15	%r15d

- Pueden referenciarse los 4 bytes de menor peso[†] (los 4 LSBs)
- (también los 2 LSB y el 1 LSB)

Un poco de historia: registros IA32



Motivos nombre (mayoría obsoletos)

acumulador

contador

datos

base

índice fuente

índice destino

puntero de pila puntero base

Mover Datos

Mover Datos

movq Source, Dest[†]

- Tipo de Operandos
 - Inmediato: Datos enteros constantes
 - Ejemplo: \$0x400, \$-533
 - Como constante C, pero con prefijo \\$'
 - Codificado mediante 1, 2, ó 4 bytes[‡]
 - Registro: Alguno de los 16 registros enteros
 - Ejemplo: %rax, %r13
 - Pero %rsp reservado para uso especial
 - Otros tienen usos especiales con instrucciones particulares
 - *Memoria*: 8 bytes consecutivos mem. en dirección dada por un registro
 - Ejemplo más sencillo: (%rax)
 - Hay otros diversos "modos de direccionamiento"

%rax

%rcx

%rdx

%rbx

%rsi


%rdi

%rsp

%rbp

%rN

Combinaciones de Operandos movq



Ver resto instrucciones transferencia (incluyendo pila) en el libro No se puede transferir Mem-Mem con sólo una instrucción

Modos Direccionamiento a memoria sencillos

- Normal[†] (R) Mem[Reg[R]]
 - El registro R indica la dirección de memoria
 - ¡Exacto! Como seguir (desreferenciar‡) un puntero en C

```
movq (%rcx),%rax
```

- Desplazamiento D(R) Mem[Reg[R]+D]
 - El registro R indica el inicio de una región de memoria
 - La constante de desplazamiento D indica el offset[†]

```
movq 8(%rbp),%rdx
```

^{† &}quot;indirecto a través de registro" según otros autores

^{‡ &}quot;dereferencing" en el original

Ejemplo Modos Direccionamiento sencillos

```
void adiv(<tipo> a, <tipo> b)
{
    ???? ?? = ???;
    ??? = ??;
    ??? = ??;
}


%rdi
```

```
adiv:
    movq (%rdi), %rax
    movq (%rsi), %rdx
    movq %rdx, (%rdi)
    movq %rax, (%rsi)
    ret
```

Ejemplo Modos Direccionamiento sencillos

```
void swap(long *xp, long *yp)
{
  long t0 = *xp;
  long t1 = *yp;
  *xp = t1;
  *yp = t0;
}
```

void swap(long *xp, long *yp) { long t0 = *xp; long t1 = *yp; *xp = t1; *yp = t0; }




Registro	Valor
%rdi	хp
%rsi	ур
%rax	t0
%rdx	t1

Registers


%rdi	0x120
%rsi	0x100
%rax	
%rdx	

Memory




swap:


```
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
```




swap:

```
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
```





Comprendiendo swap()



```
swap:
  movq     (%rdi), %rax # t0 = *xp
  movq     (%rsi), %rdx # t1 = *yp
  movq     %rdx, (%rdi) # *xp = t1
  movq     %rax, (%rsi) # *yp = t0
```

ret

Modos Direccionamiento a memoria sencillos

- Normal[‡] (R) Mem[Reg[R]]
 - El registro R indica la dirección de memoria
 - ¡Exacto! Como seguir (desreferenciar†) un puntero en C

```
movq (%rcx),%rax
```

- Desplazamiento D(R) Mem[Reg[R]+D]
 - El registro R indica el inicio de una región de memoria
 - La constante de desplazamiento D indica el offset*

```
movq 8(%rbp),%rdx
```

Modos Direccionamiento a memoria completos

■ Forma más general

D(Rb,Ri,S) Mem[Reg[Rb]+S*Reg[Ri]+D]

D: "Desplazamiento" constante 1, 2, ó 4 bytes

Rb: Registro base: Cualquiera de los 16 registros enteros

Ri: Registro índice: Cualquiera, excepto %rsp

S: Factor de escala: 1, 2, 4, ú 8 (¿por qué esos números?)

Casos Especiales

(Rb,Ri) Mem[Reg[Rb]+Reg[Ri]]

D(Rb,Ri) Mem[Reg[Rb]+Reg[Ri]+D]

(Rb,Ri,S) Mem[Reg[Rb]+S*Reg[Ri]]

Ejemplos de Cálculo de Direcciones

%rdx	0xf000
%rcx	0x0100

Expresión	Cálculo de Dirección	Dirección
0x8(%rdx)	0xf000 + 0x8	0xf008
(%rdx,%rcx)	0xf000 + 0x100	0xf100
(%rdx,%rcx,4)	0xf000 + 4*0x100	0xf400
0x80(,%rdx,2)	2*0xf000 + 0x80	0x1e080

Programación Máquina I: Conceptos Básicos

- Historia de los procesadores y arquitecturas de Intel
- Lenguaje C, ensamblador, código máquina
- Conceptos básicos asm: Registros, operandos, move
- Operaciones aritméticas y lógicas

Instrucción para el Cálculo de Direcciones

leaq Src, Dest*

- Src es cualquier expresión de modo direccionamiento (a memoria)
- Ajusta Dest a la dirección indicada por la expresión

Usos

- Calcular direcciones sin hacer referencias a memoria
 - P.ej., traducción de p = &x[i];
- Calcular expresiones aritméticas de la forma x + k*y
 - k = 1, 2, 4 ú 8

Ejemplo

```
long m12(long x)
{
   return x*12;
}
```

Traducción a ASM por el compilador:

```
leaq (%rdi,%rdi,2), %rax # t <- x+x*2
salq $2, %rax # return t<<2</pre>
```

Algunas Operaciones Aritméticas

Instrucciones de Dos Operandos:

Formato		Operación [†]	
addq	Src,Dest	Dest = Dest + Src	
subq	Src,Dest	Dest = Dest – Src	
imulq	Src,Dest	Dest = Dest * Src	
salq	Src,Dest	Dest = Dest << Src	También llamada shlq
sarq	Src,Dest	Dest = Dest >> Src	Aritméticas
shrq	Src,Dest	Dest = Dest >> Src	Lógicas
xorq	Src,Dest	Dest = Dest ^ Src	
andq	Src,Dest	Dest = Dest & Src	
orq	Src,Dest	Dest = Dest Src	

- ¡Cuidado con el orden de los argumentos! (Intel vs. AT&T)
- No se distingue entre enteros con/sin signo (¿por qué?)

Algunas Operaciones Aritméticas

Instrucciones de Un Operando:

Formato		Operación	
incq	Dest	Dest = Dest + 1	
decq	Dest	Dest = Dest - 1	
negq	Dest	Dest = - Dest	
notq	Dest	Dest = ~Dest	

Consultar más instrucciones en el libro

Aritméticas: [i]mulq Src, [i]divq Src, cqto

Transferencia: movX (bwlq), movabsq,

movzXX (bw,bl,bq,wl,wq),[†]

movsXX (bw,bl,bq,wl,wq,lq), cltq,

pushq, popq

Ejemplo de Expresiones Aritméticas

```
long arith
(long x, long y, long z)
{
  long t1 = x+y;
  long t2 = z+t1;
  long t3 = x+4;
  long t4 = y * 48;
  long t5 = t3 + t4;
  long rval = t2 * t5;
  return rval;
}
```

```
arith:
  leaq (%rdi,%rsi), %rax
  addq %rdx, %rax
  leaq (%rsi,%rsi,2), %rdx
  salq $4, %rdx
  leaq 4(%rdi,%rdx), %rcx
  imulq %rcx, %rax
  ret
```

Instrucciones interesantes

- **leag**: cálculo de direcciones
- **salq**: desplazamiento aritmético
- imulq: multiplicación
 - pero sólo se usa una vez

Comprendiendo arith()

```
long arith
(long x, long y, long z)
  long t1 = x+y;
  long t2 = z+t1;
  long t3 = x+4;
  long t4 = y * 48;
  long t5 = t3 + t4;
  long rval = t2 * t5;
  return rval;
```

arith:

```
leaq (%rdi,%rsi), %rax # t1
addq %rdx, %rax # t2
leaq (%rsi,%rsi,2), %rdx
salq $4, %rdx # t4
leaq 4(%rdi,%rdx), %rcx # t5
imulq %rcx, %rax # rval
ret
```

Registro	Uso(s)
%rdi	Argumento \mathbf{x}
%rsi	Argumento y
%rdx	Argumento z
%rax	t1, t2, rval
%rdx	t4
%rcx	t5

Programación a Nivel-Máquina I: Resumen

- Historia de los procesadores y arquitecturas de Intel
 - Diseño evolutivo lleva a demasiados artefactos y peculiaridades
- Lenguaje C, ensamblador, código máquina
 - Nuevas formas de estado visible[†]: contador de programa, registros, ...
 - El compilador debe transformar sentencias, expresiones, procedimientos, en secuencias de instrucciones a bajo nivel
- Conceptos básicos asm: Registros, operandos, move
 - Las instrucciones x86-64 mov cubren un amplio rango de variedades de movimientos de datos (transferencia)
- Operaciones aritméticas y lógicas
 - El compilador C saldrá con diversas combinaciones de instrucciones para realizar los cálculos

Guía de trabajo autónomo (4h/s)

- Estudio: del Cap.3 CS:APP (Bryant/O'Hallaron)
 - Historical perspective, Program Encodings

Data Formats, Accessing Info.

Arithmetic and Logical Operations

- **Ejercicios:** del Cap.3 CS:APP (Bryant/O'Hallaron)
 - Probl. 3.1 3.5
 § 3.4, pp.218, 221, 222, 223, 225
 - Probl. 3.6 3.12 § 3.5, pp.228, 229, 230, 231, 232, 233, 236

Bibliografía:

[BRY16] Cap.3

Computer Systems: A Programmer's Perspective 3rd ed. Bryant, O'Hallaron. Pearson, 2016

Signatura ESIIT/C.1 BRY com