Sistemas Operacionais

4º período

Professora: Michelle Hanne



Escalonamento - Revisão -

baseado em http://www.univasf.edu.br/~andreza.leite/aulas/SO/ProcessosEscalonamento.pdf



- Definição:
 - O escalonamento consiste em distribuir o acesso aos recursos do sistema entre os processos que o solicitam.
- Objetivo:
 - Otimizar o rendimento dos recursos.
 - Priorizar o acesso aos recursos disponíveis.
- Recursos que necessitam escalonamento:
 - Dispositivos E/S (discos)
 - Processador
 - Memória



- Multiprogramação:
 - O S.O. gerencia múltiplos processos na memória principal de forma simultânea.
 - Os processos devem compartilhar o acesso ao

processador.


- Escalonamento de processos:
 - Decidir sobre:
 - Que trabalhos serão admitidos pelo sistema
 - Que processos serão mantidos na memória principal
 - Que processo utilizará a CPU quando ela estiver livre

O escalonador de processos é o responsável de tomar estas decisões, repartindo o uso da memória e do processador entre os processos ativos do sistema.



- Tipos de Escalonadores:
 - Escalonador de médio prazo
 - É o responsável de escolher os processos que serão removidos total ou parcialmente da memória para serem levados ao disco (suspensos)
- Manter rendimento do sistema
- Escalonador de curto prazo
 - Responsável por alocar à CPU os processos alocados em memória







Escalonador:Curto Prazo

- Escalonador
 - Seleciona o processo para sua execução, atendendo a um determinado critério.
- Dispacher (despachador)


É o módulo que dá controle da CPU para o processo selecionado pelo escalonador de curto prazo.

- Salvar contexto do processo que sai da cpu
- Restaurar contexto do processo que entra na cpu
- Reiniciar a execução de processos
 - Alterar para estado pronto.
 - Configurar para o ponto apropiado do programa

Troca de contexto



Troca de processos



(1) Finalização do tempo de execução ou o processo se bloqueia à espera de um recurso que necessita





Troca de processos

processos intensivos em CPU
 as etapas de CPU são maiores que as de E/S.

CPU BOUND:

processo CPU intensivo:



processos intensivos en E/S
 as etapas de E/S são maiores que as de CPU.

IO BOUND:

processo E/S intensivo:





- Escalonar...
 - Divisão equitativa do processador
 - Otimizar alguns critérios:
 - Grau de utilização da CPU.
 - Produtividade (throughput).
 - Número de processos terminados por unidade de tempo
 - Tempo de retorno (*Turnaround time*).
 - Tempo transcorrido desde que se lança um processo (entra na fila de prontos) até que finalize sua execução.
 - É a soma do tempo de espera para ir para a memória, tempo de espera na fila dos prontos, tempo em execução na CPU e o tempo de espera por recursos.



- O escalonador ideal
 - □ É aquele que consegue deixar a CPU 100% ocupada.
 - Objetivo
 - Maximizar a produtividade
 - Minimizar o tempo de retorno, resposta e espera.
 - Não existe nenhuma política de escalonamento ótima:
 - Cumprir com todos critérios anteriores
 - A política de escalonamento conveniente depende:
 - Tipo de processo.
 - Critério de otimizarão desejado.



- Algoritmos de Escalonamento:
 - Algumas políticas de escalonamento podem funcionar em modo não preemptivo ou em modo preemptivo.
 - Modo não preemptivo:
 - O processo que possui a CPU somente a libera quando quer (quando acaba sua execução)
 - Não necessita suporte de hardware adicional
 - Um processo pode monopolizar a CPU
 - Não são convenientes para ambientes de tempo compartilhado.
 - Exemplo: Windows 3.1 e Apple Macintosh OS



- Algoritmos de Escalonamento:
 - Algumas políticas de escalonamento podem funcionar em modo não preemptivo ou em modo preemptivo.
 - Modo preemptivo:
 - O escalonador pode desalocar um processo da CPU em qualquer instante de tempo.
 - Maior custo, porém evita-se que um processo tenha 100% da CPU



- Algoritmos de Escalonamento:
 - Não Preemptivos
 - Fisrt-Came, Fisrt-Served FCFS (FIFO)
 - Shortest-Job-First SJF
 - Preemptivos
 - Por prioridades
 - Turno rotativo ou Circular (Round-Robin)
 - Filas multi-nivel
 - Tempo Real



Escalonamento - Exemplo

Para os exemplos dos algoritmos de escalonamento vamos supor a existência de 3 processos com as seguintes características:

Processo	Tempo de	Etapas do proceso
	chegada	
Processo A	0	7_{CPU}
Proceso B	2	4_{CPU}
Processo C	3	2_{CPU}

 OBS: Considere os delays dos tempos de chegada de cada processo.



Não Preemptivos



Algoritmo FCFS



Algoritmo FCFS (First-Come First-Served)

Funcionamento:


- O procesador é alocado seguindo a ordem de chegada dos processos à fila de processos prontos.
- O processo que tem a CPU não a libera até que acabe sua execução ou até que fique bloqueado por uma operação de E/S.

Implementação:

 A fila de processos prontos é implementada mediante uma fila FIFO (First-In First-Out).



Diagrama de Gant FCFS



$$TEspera_{medio} = \frac{TEspera_A + TEspera_B + TEspera_C}{n^{\circ} \ processos} = \frac{0 + (7 - 2) + (11 - 3)}{3} = \frac{0 + 5 + 8}{3} = 4,3$$

$$T \operatorname{Re} torno_{medio} = \frac{T \operatorname{Re} torno_A + T \operatorname{Re} torno_B + T \operatorname{Re} torno_C}{n^{\circ} processos} = \frac{7 + 11 + 13}{3} = 10,33$$



Algoritmo SJF



Algoritmo SJF (Shortest Job First)

Funcionamento:


- O processador é alocado ao processo com etapa de CPU mais breve.
- Em caso de empate se aplica outro algoritmo (normalmente o FIFO).
- Não preemptivo
 - O processo que possui a CPU somente a libera quando quando termina sua execução ou quando se bloqueia
- Com preempção
 - Se um outro processo chegar pico de CPU menor do que o restante do processo atual, há preempção. Esse esquema é conhecido como "Shortest Remaining Time First" (SRTF).

Implementação:

 Ordena a fila de processos prontos em função do tempo das seguintes etapas de CPU dos processos.



Diagrama de Gant SJF



$$TEspera_{medio} = \frac{TEspera_A + TEspera_B + TEspera_C}{n^{\circ} \ procesos} = \frac{(9-0) + (5-2) + (3-3)}{3} = \frac{9+3+0}{3} = 4$$

$$T \operatorname{Re} torno_{medio} = \frac{T \operatorname{Re} torno_A + T \operatorname{Re} torno_B + T \operatorname{Re} torno_C}{n^{\circ} processos} = \frac{16 + 9 + 5}{3} = 10$$



Características SJF

Reduz o tempo de espera médio

Minimiza o efeito de priorizar processos do tipo cpu-bound

É difícil determinar a priori qual será a duração da seguinte etapa de CPU dos processos.



Preemptivos



Algoritmo Por Prioridades



Algoritmo por prioridades

Funcionamento:

- Cada processo tem associado um valor inteiro que representa sua prioridade de execução
- O escalonador escolhe o processo da fila de processos prontos que tenha a maior prioridade.

Implementação:

 A fila de processos prontos é ordenada pela prioridade dos processos.

Opcões:

- A Política pode ser preemptiva ou não.
- As prioridades podem ser definidas de forma interna (pelo SO) ou de forma externa (pelo usuário).
- Prioridades estáticas ou dinâmicas.



Algoritmo Round Robin



Algoritmo Round-Robin(turno rotativo)

 Atribui-se a cada processo durante um intervalo de tempo um valor pré fixado de forma rotativa, denominado quantum.

Funcionamento:

- Semelhante ao FCFS
- Fila de prontos é uma fila FIFO circular
- Escalonador percorre fila alocando, para cada processo, até 1 quantum

Implementação:

Neste algorimo é requerido um valor temporal de troca de contexto.

Características:

- Permite esgotar ao máximo o tempo de resposta dos processos.
- Algoritmo ideal para sistemas de tempo compartilhado.



Algoritmo Round-Robin(turno rotativo)

- Se processo não deixar a CPU dentro do quantum, é preemptado
- Se houverem n processos e o quantum for q, cada processo possui 1/n tempo de CPU, executado em porções de tempo de tamanho até q
- Nenhum processo espera mais do que (n-1)q para utilizar CPU
 - Não ocorre starvation (estagnação)
- Desempenho
 - Quantum muito grande: execução FCFS (FIFO)
 - Quantum muito pequeno: muitas trocas de contexto
 - Alto custo
 - Quantum deve ser pequeno suficiente para garantir o tempo compartilhado
 - Quantum deve ser grande bastante para compensar trocas de contexto
 - Bom desempenho: 80% dos picos de CPU devem ser menores que quantum



Filas Multiníveis



Filas Multiníveis

- Fila de prontos é dividida em várias filas
 - Ex.: 2 filas
 - Processos em primeiro plano (interativos/foreground);
 - Processos em segundo plano (background/batch);
- Cada fila possui seu próprio algoritmo de escalonamento:
 - □ Ex.:
 - Processos em primeiro plano: RR (para manter tempo compartilhado);
 - Processos em background: FCFS;
- É necessário haver escalonamento entre as filas:
 - Para escolher o processo de qual fila será executado;
 - Se usar algoritmo de prioridade fixa de uma fila sobre outra: starvation;
 - Outra opção: dividir o tempo de execução entre as filas:
 - Foreground fica com 80% e background com 20% do tempo de CPU.



- Sem retroalimentação: processo nunca é trocado de fila;
- Com retroalimentação: processo pode ser trocado de fila;
 - Permite separar processos com características de picos de CPU semelhantes;
 - Um processo que usa muito tempo de CPU é movido para fila de mais baixa prioridade;
 - Dessa forma: processos IO-bound e interativos (dependem da interação do usuário) ficam nas filas com mais prioridade;
 - Processos que ficam aguardando muito tempo por CPU podem ser movidos para filas de mais alta prioridade: evita starvation (estagnação)




- Escalonador é definido pelos seguintes parâmetros:
 - número de filas;
 - algoritmos de escalonamento para cada fila;
 - método usado para determinar quando elevar um processo;
 - método usado para determinar quando rebaixar um processo;
 - método usado para determinar em que fila um processo entrará quando esse processo precisar de atendimento;



- EX:
- Três filas (com prioridade fixa):
 - Q0 quantum de tempo 8 milissegundos
 - Q1 quantum de tempo 16 milissegundos
 - Q2 FCFS

- Uma nova tarefa entra na fila Q0, que é atendida com base no RR. Quando ganha a CPU, a tarefa recebe 8 milissegundos. Se não terminar nesse tempo, a tarefa é movida para a fila Q1.
- Em Q1, a tarefa é atendida novamente com base no RR e recebe 16 milissegundos adicionais. Se ainda não estiver completa, a tarefa é apropriada e movida para a fila Q2.







Escalonamento em Tempo Real



- Escalonador de TEMPO REAL
 - Tipos de aplicações
 - Industriais
 - Automóveis
 - Multimídia
 - Tipos de sistemas tempo real
 - Sistemas críticos (Hard Real-Time)
 - Sistemas não críticos (Soft Real-Time)



Escalonador de TEMPO REAL

- Sistemas críticos (Hard Real-Time)
 - É necessário garantir que a(s) tarefa(s) consideradas críticas terminem antes de um determinado tempo (deadline), caso contrário o seu não cumprimento pode resultar em graves danos para o sistema.

Exemplos:

- Aplicações aeroespaciais
- ABS de um carro
- Sistema de automação



- Escalonador de TEMPO REAL
 - Sistemas não críticos (Soft Real-Time)
 - O funcionamento do sistema é apenas ligeiramente afetado caso não seja possível cumprir um determinado deadline.
 - Exemplos:
 - Aplicações multimídia
 - Jogos de computador