汇编语言程序设计

# 寻址方式



### 指令及其操作数

- >指令有两部分:操作码和操作数
  - ▶操作码: 处理器要执行哪种操作

不可缺少,用助记符表示

▶操作数: 指令执行的参与者 各种操作的对象,需要通过地址指示

操作码操作数

操作数在哪儿呢?

指令又在哪儿呢?



## 寻址方式(Addressing)

- > 通过地址访问数据或指令
- 》数据寻址: 操作数在哪儿呢? 指令执行过程中,

访问所需要操作的数据(操作数)

>指令寻址: 指令又在哪儿呢?

一条指令执行后,

确定执行的下一条指令的位置

00401000H

00405000H

地址

数据

数据


...

指令

指令




#### 操作数在那儿!





#### 操作数在那儿!



数据来自外设(接口)→外设(I/O)寻址

#### 数据寻址

- ▶立即数寻址
  - ▶数据在指令代码中,用常量表达


操作码 操

操作数

- ▶寄存器寻址
  - ▶数据在寄存器中,用寄存器名表示
- ▶存储器寻址
  - ▶数据在主存中,用存储器地址代表
- **➢I/O**寻址
  - ▶数据在外设(I/O设备)中,用I/O地址代表



#### 数据寻址的总结



数据寻址:通过地址查找数据(操作数)



汇编语言程序设计

## 立即数寻址



## 寻址方式(Addressing)

- > 通过地址访问数据或指令
- 》数据寻址: 操作数在哪儿呢? 指令执行过程中,

访问所需要操作的数据(操作数)

>指令寻址: 指令又在哪儿呢?

一条指令执行后,

确定执行的下一条指令的位置

00401000H


00405000H

地址

数据 数据 指令 指令



### 操作数在那儿!





#### 立即数寻址

- >操作数紧跟操作码,是机器代码的一部分
  - ▶操作数从指令代码中得到,即立即数 (Immediate)

#### **MOV EAX,33221100H**

;机器代码: B8 00 11 22 33

;操作码: B8

;立即数: 33221100

B8 33221100


33221100

操作码 立即数






#### 立即数寻址示意图



#### 立即数寻址程序-1





### 立即数寻址程序—2

;代码段

00000000 B0 12


mov al, 12h

00000002 B4 64

mov ah, 'd'

00000004 66|BB FFFF

labl: mov bx, -1



字符(ASCII码值)

十进制负数(补码)



#### 立即数寻址程序-3

00000008 B9 00000040

mov ecx, const

000000D BA 0000040

mov edx, const\*4/type dvar

const = 64

bvar byte 87h,49h

dvar dword 12345678h,12

各种立即数形式



符号常量

表达式



#### 立即数寻址程序-4

00000012 BE 00000000 R

mov esi, offset bvar

00000017 BF 00000004 R

mov edi, labl

labl: mov bx, -1

各种立即数形式

变量的偏移地址

标号的偏移地址

代码段使用标号名代表其偏移地址



#### 立即数寻址程序—5

0000001C C6 05 00000000 R 4C

mov bvar, 01001100b

字节变量bvar类型

立即数本身没有类型

00000023 C7 05 00000006 R 00000012

mov dvar+4, 12h

双字变量dvar类型

立即数的类型由对应的寄存器或变量类型决定



#### 本讲总结

- ▶立即数寻址
  - ▶操作数紧跟操作码,是机器代码的一部分
  - ▶操作数从指令代码中得到,即立即数 (Immediate)
- ▶立即数寻址方式只用于源操作数
  - ▶常用来给寄存器和存储单元赋值
  - ▶用常量形式直接表达

符号	含义
i8	8位立即数
i16	16位立即数
i32	32位立即数
imm	立即数

