SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO (SMR 1.º)

Chuleta · Instalación de GNU/Linux (Linux Mint) en máquina virtual

Tipo Chuleta · **Nivel** 1 · Básico · **Tema** 02 · **CM** CM1 · **Duración** 5 h

Herramientas H1 (VirtualBox), H4 (terminal Linux)

ℹ️ **Nota.** Esta página acompaña a la explicación del tema. Tenla a mano mientras trabajas.

Índice

- Chuleta · Instalación de GNU/Linux (Linux Mint) en máquina virtual
  - Índice
  - Ajustes de la máquina virtual
  - Particionado manual (UEFI + GPT)
  - Comprobaciones después de instalar
  - Guest Additions y carpeta compartida

Ajustes de la máquina virtual

Ajuste	Valor	Si no lo haces
Nombre	`Mint-SMR`	—
Tipo / versión	Linux · Ubuntu (64-bit) o Linux Mint	—
Instalación desatendida	**Desmarcada** («Proceed with Unattended Installation»)	El instalador arranca solo y no puedes particionar
Habilitar EFI	**Marcado**	Arranca en BIOS/MBR
RAM / CPU	4096 MB · 2 CPU	Instalación muy lenta
Disco	**25 GB** VDI, reserva dinámica	Los tamaños de abajo no cuadran

Ajuste	Valor	Si no lo haces
Controlador gráfico	**VMSVGA** · 128 MB	Pantalla negra
Aceleración 3D	**Desactivada**	Sesión gráfica rota
Paginación anidada	**Activada**	Sesión *live* con la pantalla rota

Particionado manual (UEFI + GPT)

#	Tamaño	Tipo	Montaje
1	`512` MB	Partición del sistema EFI	`/boot/efi`
2	`15000` MB	ext4	`/`
3	`2048` MB	Área de intercambio	—
4	`9284` MB (el resto)	ext4	`/home`

> ❗ **Recuerda.** VirtualBox cuenta en GB **binarios** (1 GB = 1024 MB) y el instalador en MB **decimales**. Por eso 25 GB aparecen como unos 26 843 MB.

Comprobaciones después de instalar

```
lsblk -f                # las cuatro particiones y su formato
df -h / /home           # espacio de la raíz y de /home
swapon --show           # la swap está activa
cat /etc/fstab          # qué se monta al arrancar
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo UEFI || echo BIOS
```

Guest Additions y carpeta compartida

```
sudo apt update && sudo apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
# Dispositivos → Insertar imagen de CD de las «Guest Additions»
sudo sh /media/$USER/VBox_GAs_*/VBoxLinuxAdditions.run
sudo reboot

sudo adduser $USER vboxsf        # para poder abrir la carpeta compartida
# cierra sesión y vuelve a entrar
groups                           # debe aparecer vboxsf
ls -l /media/sf_compartida
```

> ⚠️ **No instales los códecs multimedia en la máquina virtual.** Arrastran `gstreamer1.0-vaapi`, que sin aceleración 3D tumba la sesión gráfica. Si ya los tienes: `sudo apt remove gstreamer1.0-vaapi`.