

# Programmieren in C++

Christian Lang (Lac)

18. August 2019

# Pointer und Referenzen

#### Inhalt

- Pointer und Operatoren
- Wert-Zugriff über Pointer
- Pointer-Eigenschaften
- Pointer-Zuweisung
- const-Pointer
- void-Pointer
- Referenzen
- Memory Konzept
- Lebensdauer
- Return Typen und Lebensdauer

### **Pointer und Operatoren**

- Pointer zeigt auf Memory im (virtuellen) Arbeitsspeicher
- Speicherbedarf entspricht Plattform: x86, x64, etc.
- Pointer wissen auf welchen Typ sie zeigen
- Mittels Adressoperator & kann von allem die Laufzeit-Adresse abgefragt werden
  - Variable, Funktion, Objekt, Methode
- Mittels Dereferenzierungsoperator \* kann auf den gezeigten Typ zugegriffen werden
- ullet Eine Referenz in Java entspricht ungefähr einem Pointer in C++

```
int x; // nicht initialisierter Integer
int* px = &x; // initialisierter Pointer auf Integer x
*px = 7; // Wert von x wird auf 7 gesetzt
```

# Wert-Zugriff über Pointer

Dereferenzierungsoperator \* um auf gezeigte Werte zuzugreifen

# Wert-Zugriff über Pointer

### Pfeiloperator -> um direkt auf Member zuzugreifen

# Wert-Zugriff über Pointer

# Indexoperator [] um auf Arrays zuzugreifen

```
char text[] = "Hello World";

char* pt1 = text;

char* pt2 = &text[0];

// pt2 zeigt auf gleiches Memory wie pt1

char h = pt1[0];

char w = pt2[6];
```

# Pointer-Beispiele

```
char text[] = "abcd"; // text ist ein Pointer auf das
                         // 'a' bzw. auf den ganzen
2
                         // O-terminierten C-String
3
   char c = text[3]; // c enthält 'd'
5
  char* p = text;  // p zeigt auf 'a'
7 char* x = text + 1;  // x zeigt auf 'b'
8 char* r = &x[1]; // r zeigt auf 'c'
9 char* s = &c;  // s zeigt auf 'd' in c
  char* t = nullptr; // oder in C: NULL
10
11
   using PUInt = unsigned int*;
12
   unsigned int val = 3;
13
  PUInt pval = &val; // pval zeigt auf 3 in val
14
```


# Pointer-Eigenschaften


- Zeigen auf gültiges Memory, z.B:
  - Klassen-Instanzen, primitive Typen
  - das erste Element in einem Array oder C-String
- Zeigen auf ungültiges Memory, z.B:
  - nullptr (markiert als ungültiger Pointer)
  - uninitialisiertes Memory (Segfault, undefined behavior)
- Memory befindet sich im (virtuellen) Adressraum
  - Stack
  - Heap
  - gemapte Geräte
- Kennen Typ der "gezeigten" Instanz
  - Up-Cast immer möglich
  - Down-Cast mittels dynamic\_cast

### Pointer-Zuweisungen

```
Punkt *p1 = new Punkt();  // zeigt auf Objekt auf Heap
Punkt *p2 = nullptr;
Punkt *p3 = new Punkt();
p2 = p1;  // p2 zeigt auf gleiches Objekt wie p1
p2 = p3;  // p2 zeigt auf gleiches Objekt wie p3
```

#### Achtung: die Punktdaten werden nicht kopiert





#### const-Pointer

- const-Qualifier kann zwei Dinge bedeuten:
  - Adresse ist unveränderbar (Wert des Pointers)
  - Wert der gezeigten Instanz ist unveränderbar
- const beeinflusst das was links ist (ausser wenn nichts links)

```
int x;
// beide veränderbar
int* p = &x;
// Wert unveränderbar, Pointer veränderbar
const int* cp = &x; // oder: int const *
// Wert veränderbar, Pointer unveränderbar
int* const pc = &x;
// beide unveränderbar
const int* const cpc = &x; // oder: int const * const
```

#### void-Pointer

- ermöglicht Pointer ohne Typ  $\rightarrow$  kein Zugriff
- manueller Typ-Cast nötig
- sollte nur in C verwendet werden
- meist für Pointer auf rohen Speicher

```
void* memset(void* dest, int byte_value, size_t count);
```

verhält sich ähnlich der Object-Basis-Klasse in Java

```
// impliziter up-cast
void* a = new MyClass;
// expliziter down-cast
MyClass* b = dynamic_cast<MyClass*>(a);
```

#### Referenzen

- Alias für eine andere Variable (Ivalue reference)
- Anstatt \* wird hier & beim Typ verwendet
- muss immer initialisiert sein und ist unveränderbar
- verhindern Kopien z.B. bei Parameter-Übergabe

```
int x;
int& rx = x;  // rx ist ein Alias für x
rx = 3;  // Wert '3' an x zuweisen
```

### Referenzen sind "immateriell"

- werden meist wegoptimiert
- haben deshalb keine Repräsentanz im Memory

#### Referenzen vs. Pointer

- Referenzen brauchen keine Dereferenzierungs- oder Adress-Operatoren
- Referenzen sind immateriell
- wenn nicht werden sie Compiler intern als Pointer implementiert
- Referenzen sind unveränderbar
- referenzierter Wert kann veränderbar sein

#### Referenzen und Pointer

- Referenzen "speichern" auch nur Adressen auf Variablen
- Adressoperator & verwenden um diese Adresse zu erhalten

```
int x;
int& rx = x;
int* px = &x;  // px erhält Adresse von x
  px = ℞  // dito
```


Referenzen auf Pointer und umgekehrt erlaubt

# **Memory Konzept**

- Pointer zeigen immer auf rohes Memory
- Typ des Pointers erlaubt Zugriff auf abstraktere Konzepte

```
1 Punkt* p;
2 // entspricht
3 std::uintptr_t r; // unsigned Pointer Typ
```

- r weiss aber nichts von Punkt
- std::uintptr\_t ein expliziterer Alias für void\*



# **Heap-Memory**

```
C (Funktionen)

malloc, calloc, realloc new, new ...[]

free delete, delete[]
```

```
auto* p = new Punkt();
auto* pa = new Punkt[4];
assert(p != nullptr);
delete p;
auto* pa = new Punkt[4];
delete[j];
assert(pa != nullptr);
delete[j] pa;
```

### Nicht nur Memory-Allocator!

- new: Alloziert Memory und ruft ctor auf.
- delete: Ruft dtor auf und gibt Memory frei.

#### Lebensdauer: Stack

- statische Variablen haben static lifetime
- lokale Variablen haben automatic lifetime
- "Lokalität" wird durch Scopes definiert
- hat prinzipiel nichts mit Heap oder Stack zu tun

# Lebensdauer: Heap

```
int main() {
   Punkt* py = nullptr;
   {
      auto* y = new Punkt(); // lokale Variable y
      py = y;
   }
      // kein dtor von y!
   auto value = *py; // Zugriff auf y
   delete py; // dtor von y
}
```

- delete begrenzt die Lebensdauer von Heap-Instanzen, nicht Lokalität
- Heap-Instanzen sollten immer in Klassen mit dtor gekapselt sein

# Return Typen und Lebensdauer

```
int& CreateInt() {
int a = 11;
return a;
} // a wird zerstört

int& b = CreateInt();
int c = CreateInt();
```

### Wie gebe ich Werte zurück?

- 1. Kopie zurückgeben
- 2. als Smart-Pointer
- 3. als Out-Parameter
- 4. als const-reference (nur in speziellen Performance-relevanten use-cases)