





# Socket 编程





- Socket 简介
- Socket 常用函数
- Java Socket API
  - o 套接字地址的表示
  - 域名解析
  - 。 套接字的表示
  - 使用套接字传输数据






# Socket 简介








图片来源于《tcp/ip协议详解卷一》







图片来源于《tcp/ip协议详解卷一》





A major issue is how to refer to processes in a foreign HOST. Each HOST has some internal naming scheme, but these various schemes often are incompatible. Since it is not practical to impose a common internal process naming scheme, an intermediate name space was created with a separate portion of the name space given to each HOST. It is left to each HOST to map internal process identifiers into its name space. The elements of the name space are called sockets. A socket forms one end of a connection, and a connection is fully specified by a pair of sockets.

---IETF RFC33 (1970)






#### ■ 三类 Socket

- o 流套接字:
  - 主要用于 TCP 协议
  - 提供了双向的、有序的、无重复的、无记录边界的数据传输 服务
- 数据报套接字:
  - 主要用于 UDP 协议
  - 提供了双向的、无序的、有重复的、有记录边界的数据传输 服务
- o 原始套接字:
  - 主要用于访问底层协议,如 IP、ICMP和IGMP等协议
  - 原始套接字可保存 IP 包中的完整 IP 头部






■ 面向连接的客户/服务器时序图







#### ■ 无连接的客户/服务器时序图







# Socket 常用函数



# 常用函数 - socket()



- int socket(int protofamily, int so\_type, int protocol);
  - protofamily 指协议族,常见值有:
    - AF\_INET: 指定so\_pcb中的地址要采用ipv4地址类型
    - AF\_INET6: 指定so\_pcb中的地址要采用ipv6地址类型
    - AF\_LOCAL/AF\_UNIX:指定so\_pcb中的地址要使用绝对路径名
  - so\_type 指定socket类型,常见值有:
    - SOCK\_STREAM: 基于TCP, 数据传输比较有保障
    - SOCK\_DGRAM: 基于UDP,专门用于局域网
  - o protocol 指定具体的协议,常见值有:
    - IPPROTO\_TCP: TCP协议
    - IPPROTO UDP: UDP协议
    - 0: 若指定为0,表示由内核根据so\_type指定默认的通信协议

注意:并不是上面的type和protocol可以随意组合,如SOCK\_STREAM不可以和IPPROTO\_UDP组合



# 常用函数 - bind()



- int bind(int sockfd, const struct sockaddr \*addr, socklen\_t addrlen);
  - o sockfd 即socket描述字,它是通过socket()函数创建了,唯一标识一个socket; bind()函数就是将给这个描述字绑定一个名字
  - o addr
    - 一个const struct sockaddr \*指针,指向要绑定给sockfd的协议地址。这个地址结构根据地址创建socket时的地址协议族的不同而不同
  - addrlen地址的长度



# 常用函数 - listen()、connect()



- int listen(int sockfd, int backlog);
- int connect(int sockfd, const struct sockaddr \*addr, socklen\_t addrlen);
- 如果作为一个服务器,在调用socket()、bind()之后就会调用listen()来监 听这个socket,如果客户端这时调用connect()发出连接请求,服务器端就会 接收到这个请求。
- listen函数的第一个参数即为要监听的socket描述字,第二个参数为相应 socket可以排队的最大连接个数。socket()函数创建的socket默认是一个主动 类型的,listen函数将socket变为被动类型的,等待客户的连接请求。
- connect函数的第一个参数即为客户端的socket描述字,第二参数为服务器的 socket地址,第三个参数为socket地址的长度。客户端通过调用connect函数 来建立与TCP服务器的连接。



# 常用函数 - accept()



- int accept(int sockfd, struct sockaddr \*addr, socklen\_t \*addrlen);
- accept函数的第一个参数为服务器的socket描述字,第二个参数为指向 struct sockaddr \*的指针,用于返回客户端的协议地址,第三个参数为协议 地址的长度。如果accpet成功,那么其返回值是由内核自动生成的一个全新的 描述字,代表与返回客户的TCP连接。
- TCP服务器端依次调用socket()、bind()、listen()之后,就会监听指定的 socket地址了。TCP客户端依次调用socket()、connect()之后就想TCP服务 器发送了一个连接请求。TCP服务器监听到这个请求之后,就会调用accept() 函数取接收请求,这样连接就建立好了。之后就可以开始网络I/O操作了,即类同于普通文件的读写I/O操作。



# 常用函数 - read()、write()等



- 网络I/O操作有下面几组:
  - o read()/write()
  - o recv()/send()
  - o readv()/writev()
  - o recvmsg()/sendmsg()
  - o recvfrom()/sendto()
- 负责相应的数据读写操作



# Linux的阻塞与非阻塞IO



- Linux文件系统:
  - o Linux系统有"一切皆文件"的思想,在调用socket()创建一个套接字后,会获得一个表示该套接字的文件描述符fd
  - 文件描述符是一个非负整数,对应进程内的文件描述表中的指针,是进程 内文件的唯一索引
- int fcntl(int fd, int cmd, ... /\* arg \*/ );
  - o fcnt1是一个用于改变文件属性的系统调用,该系统调用的一个重要功能为改变文件的阻塞或非阻塞特性
  - 创建的套接字默认是阻塞模式
  - 以下语句将fd对应的文件或套接字设为非阻塞模式:

```
int flag = fcntl(fd, F_GETFL, 0);
fcntl(fd, F_GETFL, flag|O_NONBLOCK)
```



# Linux的阻塞与非阻塞IO (续)



- ssize\_t read(int fd, void \*buf, size\_t count);
  - o read系统调用从fd对应的文件中,**尝试**读取count字节的数据,写入buf指针指向的 缓冲区
  - read系统调用的返回值:
    - >0:返回值代表成功读取的字节数,这个值可能小于count但不会大于count
    - 0:代表遇到了文件尾EOF,如果是普通文件代表该文件被读完,如果是套接字, 一般说明对方close了该套接字,该行为会向对方发送一个EOF表示结束
    - -1:代表发生错误,错误码被设置到errno中,errno是Linux的一个全局变量, 随时可以调用
  - 当一个套接字连接建立,但对方没发送任何数据时:
    - 阻塞模式的read,会长时间阻塞线程,该线程无法进行别的工作,直到有数据可读,或对方关闭套接字获得EOF
    - 非阻塞模式的read,会在无数据可读时返回-1,errno被设为EAGAIN
  - 非阻塞模式的表现与特性被广泛用于多路复用
  - o 其余常见的errno包括: EFAULT代表写入buf访问到非法内存,EINTR代表read被其他信号中端,代表各类的错误EINVAL、EIO等



# 思考



■ 如何使用read调用,刚好读取指定字节长度的数据?



### 阻塞模式示例



```
ssize_t ReadNBytes(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags) {
   size t nleft = len; // nleft代表离读取到len字节的目标还剩多少字节
   ssize t nread;
   auto *bufp = static_cast<unsigned char *>(buf);
   while (nleft > 0) {
       if ((nread = read(sockfd, bufp, nleft, flags)) < 0)</pre>
           return -1; // 阻塞模式下,返回-1对应出错
       else if (nread == 0)
          break:
       nleft -= nread;
       bufp += nread;
   return (len - nleft);
```



#### 非阻塞模式示例



```
ssize t ReadNBytes(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags) {
   size t nleft = len; // nleft代表离读取到len字节的目标还剩多少字节
   ssize t nread;
   auto *bufp = static_cast<unsigned char *>(buf);
   while (nleft > 0) {
       if ((nread = read(sockfd, bufp, nleft, flags)) < 0) {</pre>
           if (errno == EAGAIN)
              continue:
           else
              return -1:
       } // 非阻塞模式下,返回值为-1时,若EAGAIN,说明是无数据可读,但不进入阻塞,因此重新
尝试读
       else if (nread == 0)
          break;
       nleft -= nread;
       bufp += nread;
   return (len - nleft);
```



# 常用函数 - close()



- int close(int fd)
- 在服务器与客户端建立连接之后,会进行一些读写操作,完成了读写操作就要关闭相应的socket描述字,好比操作完打开的文件要调用fclose关闭打开的文件。

注意: close操作只是使相应socket描述字的引用计数-1,只有当引用计数为0的时候,才会触发TCP客户端向服务器发送终止连接请求。





#### Java Socket API



#### Java Socket API



#### ■ Java Socket相关类

套接字地址域名解析	InetAddress
TCP套接字	Socket ServerSocket
套接字传输数据	InputStream OutputStream
UDP套接字	DatagramSocket DatagramPacket



# 套接字地址/域名解析



- Java使用InetAddress表示IP地址
  - o 定义于java.net包下
  - o 既可以表示IPv4的地址,也可以表示IPv6的地址
- 在Java的Socket API中,往往将一个InetAddress对象和 一个端口号一起使用作为套接字地址
- 通过InetAddress的静态方法getByName可以将一个IP地 址或域名转换为InetAddress对象
  - 当对应域名不存在或无法解析时,会抛出 java.net.UnknownHostException异常,需要对其进行处理



# 套接字地址/域名解析



```
import java.net.*;
class Lookup {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      InetAddress a = InetAddress.getByName(args[0]);
      System.out.println(args[0] + ":" + a.getHostAddress());
    } catch (UnknownHostException e) {
      System.out.println("No address found for " + args[0]);
> java Lookup software.nju.edu.cn
software.nju.edu.cn:219.219.120.45
> java Lookup 127.0.0.1
127.0.0.1:127.0.0.1
```



#### Java Socket API




#### ■ Java Socket相关类

套接字地址域名解析	InetAddress
TCP套接字	Socket ServerSocket
套接字传输数据	InputStream OutputStream
UDP套接字	DatagramSocket DatagramPacket









### TCP套接字 – ServerSocket类



- ServerSocket类表示服务端创建的等待客户端来连接的 TCP套接字(称为被动套接字)
- 绑定ServerSocket到本地端口并监听
  - o new ServerSocket(int port) // backlog=50
  - new ServerSocket(int port, int backlog)
  - new ServerSocket(int port, int backlog, InetAddress bindAddr)
  - o 当绑定失败(譬如端口被占用时)均抛出java.io.IOException
- 通过accept调用获取一个完成三次握手的TCP连接
  - Socket accept()
  - 创建时的backlog参数表示允许完成三次握手但没被accept调用获取到的TCP连接个数,超出backlog的连接将会被拒绝



# TCP套接字 -Socket类



- Socket类表示一个建立好的TCP连接,它可以由服务端通过 主动连接创建,也可以被ServerSocket通过accept调用创 建(称为主动套接字)
- 客户端主动连接
  - o new Socket(InetAddress addr, int port)
  - 当目标机器不可达、连接被重置或拒绝等情况时,会抛出 java.io.IOException异常
- 与远程机器通信
  - InputStream getInputStream()——从远程机器读数据
  - OutputStream getOutputStream()—向远程机器写数据
  - o void close()—关闭该套接字连接



#### Java Socket API



#### ■ Java Socket相关类

套接字地址域名解析	InetAddress
TCP套接字	Socket ServerSocket
套接字传输数据	InputStream OutputStream
UDP套接字	DatagramSocket DatagramPacket



# 读取数据



- InputStream类为Java提供的输入流抽象
  - o 定义于java.io包下
  - 输入流有流终止和传输错误两种情况,而一般而言前者不抛出异常,后者抛出 java.io.IOException
- 通过read方法进行读取
  - o abstract int read(): 从输入流读取单个字节,当读取成功时,返回0-255的整数,当流终止时,返回-1
  - o int read(byte[] b): 从输入流读取最多b.length个字节,并返回读取到b的元素的个数,当流终止时,返回-1
  - o int read(byte[] b, int off, int len): 从输入流读取最多len个字节到b中以b[off]开头的存储空间中,当流终止时,返回-1
- 通过实现InputStream类,可以实现新的输入源,如 FileInputStream,ByteBufferInputStream等
- 通过包装InputStream类,可以扩充和简化InputStream的API,如 DataInputStream,BufferedInputStream等



## 写出数据




- OutputStream类为Java提供的输出流抽象
  - o 定义于java.io包下
  - 由于数据流的流终止由调用者决定,因此只存在传输错误一种情况,会抛出 java.io.IOException异常
- 通过write方法进行写出
  - o abstract void write(int b)—写出单个字节到输出流,只有低8位有效
  - o void write(byte[] b)—将b中b.length个字节写出到输出流
  - o void write(byte[] b, int off, int len)—将b中b[off]开头的len个字节写 出到输出流
- 通过close方法关闭/终止输出流
  - 子类通过重写close方法决定close时的行为
- 通过实现OutputStream类,可以实现新的输出源,如 FileOutputStream,ByteBufferOutputStream等
- 通过包装OutputStream类,可以扩充和简化OutputStream的API,如 DataOutputStream,BufferedOutputStream等



#### TCP套接字编程示例



- 客户端从标准输入流读取 一行字符串,并将其写出 到服务端
- 服务端读取客户端的输入 数据,将其转换为大写, 并传回给客户端
- 客户端从服务端读取数据 ,并将转换后的字符串输 出到标准输出流,回显给 用户





### TCPClient.java



```
import java.io.*;
import java.net.*;
class TCPClient {
    public static void main(String argv[]) throws Exception {
        String sentence;
        String modifiedSentence;
        BufferedReader inFromUser = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        Socket clientSocket = new Socket("hostname", 6789);
        DataOutputStream outToServer = new DataOutputStream(clientSocket.getOutputStream());
        BufferedReader inFromServer = new BufferedReader(
            new InputStreamReader(clientSocket.getInputStream()));
        sentence = inFromUser.readLine();
        outToServer.writeBytes(sentence + '\n');
        modifiedSentence = inFromServer.readLine();
        System.out.println("FROM SERVER: " + modifiedSentence);
        clientSocket.close();
```



### TCPServer.java



```
import java.io.*;
import java.net.*;
class TCPServer {
    public static void main(String argv[]) throws Exception {
        String clientSentence;
        String capitalizedSentence;
        ServerSocket welcomeSocket = new ServerSocket(6789);
        while(true) {
            Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
            BufferedReader inFromClient = new BufferedReader(
                new InputStreamReader(connectionSocket.getInputStream()));
            DataOutputStream outToClient = new DataOutputStream(
                connectionSocket.getOutputStream());
            clientSentence = inFromClient.readLine();
            capitalizedSentence = clientSentence.toUpperCase() + '\n';
            outToClient.writeBytes(capitalizedSentence);
```



#### Java Socket API



#### ■ Java Socket相关类

套接字地址域名解析	InetAddress
TCP套接字	Socket ServerSocket
套接字传输数据	InputStream OutputStream
UDP套接字	DatagramSocket DatagramPacket



#### UDP套接字



#### ■ 回顾UDP的特点

- 通过套接字为网络中的其他设备提供服务,即知道目标机器IP地址和端口即可向目标机器的对应进程发送UDP报文
- 基于分组交换进行工作
- 无需目标机器无需提供被动套接字和三次握手建立连接
- 如果分组能到达目标机器,不保证分组的到达次序
- 分组可能会遗失和被丢弃
- 回顾传输层UDP报文的格式
  - 源端口,目标端口
  - o 载荷长度
  - o 校验和



## DatagramSocket类



- DatagramSocket类表示一个UDP套接字
- 绑定UDP套接字到本地端口
  - o new DatagramSocket()─绑定套接字到任意端口
  - o new DatagramSocket(int port)—绑定套接字到指定端口
  - o new DatagramSocket(int port, InetAddress addr)——绑定套接字到 指定IP地址和端口
  - o 当绑定失败时,均会抛出java.net.SocketException异常
  - o 通过close()关闭当前UDP套接字,释放其占用的端口
- 发送和接收数据报文
  - send(DatagramPacket p)—发送UDP报文
  - receive(DatagramPacket p)—接收UDP报文,会一直阻塞接收到报文, 或者在设置了超时时间后,抛出java.net.SocketTimeoutException
  - o setSoTimeout(int timeout)——设置接收UDP报文的超时时间



# DatagramPacket类




- DatagramPacket类封装了一个由UDP套接字传输的数据包
  - o 包含一个缓冲区用于存放UDP报文数据
  - 包含了目标机器的IP地址和端口,当DatagramSocket的connect方法被调用后,DatagramPacket中的目标IP和端口将被忽略,直到DatagramSocket的disconnect方法被调用
- 创建DatagramPacket的载荷
  - o new DatagramPacket(byte[] buf, int len)—创建一个用于接收的DatagramPacket类,超出len的UDP数据将被截断
  - new DatagramPacket(byte[] buf, int len)—创建一个用于发送的 DatagramPacket类



### UDP套接字编程示例







### UDPClient.java



```
import java.io.*;
import java.net.*;
class UDPClient {
    public static void main(String args[]) throws Exception {
        BufferedReader inFromUser = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        DatagramSocket clientSocket = new DatagramSocket();
        InetAddress IPAddress = InetAddress.getByName("hostname");
        byte[] sendData = new byte[1024];
        byte[] receiveData = new byte[1024];
        String sentence = inFromUser.readLine();
        sendData = sentence.getBytes();
        DatagramPacket sendPacket = new DatagramPacket(sendData, sendData.length, IPAddress, 9876);
        clientSocket.send(sendPacket);
        DatagramPacket receivePacket = new DatagramPacket(receiveData, receiveData.length);
        clientSocket.receive(receivePacket);
        String modifiedSentence = new String(receivePacket.getData());
        System.out.println("FROM SERVER:" + modifiedSentence);
        clientSocket.close();
```



#### UDPServer.java



```
import java.io.*;
import java.net.*;
class UDPServer {
    public static void main(String args[]) throws Exception {
        DatagramSocket serverSocket = new DatagramSocket(9876);
        byte[] receiveData = new byte[1024];
        byte[] sendData = new byte[1024];
        while(true) {
            DatagramPacket receivePacket = new DatagramPacket(receiveData, receiveData.length);
            serverSocket.receive(receivePacket);
            String sentence = new String(receivePacket.getData());
            InetAddress IPAddress = receivePacket.getAddress();
            int port = receivePacket.getPort();
            String capitalizedSentence = sentence.toUpperCase();
            sendData = capitalizedSentence.getBytes();
            DatagramPacket sendPacket = new DatagramPacket(sendData, sendData.length, IPAddress, port);
            serverSocket.send(sendPacket);
```