

Переклад книги U.S. Army Ranger Handbook (видання 2019 року)

Глава 3. Вогнева підтримка

Непряма вогнева підтримка може значно підвищити бойову ефективність і живучість будь-якого піхотного підрозділу. Можливість планувати і ефективно використовувати цей актив — це завдання, яке повинен опанувати кожен рейнджер і керівник невеликого підрозділу. Засоби вогневої підтримки можуть допомогти підрозділу, пригнічуючи, фіксуючи, знищуючи, або нейтралізуючи ворога. Лідери повинні розглянути можливість використання непрямої вогневої підтримки в усіх наступальних і оборонних діях. У цьому розділі обговорюються плани, завдання, можливості, ризик оцінки дистанцій (REDs - risk estimate distances), накладання цілей, елементи авіапідтримки (CAS - close air support) і послідовність запитів для відкриття вогню, а також приклад передач таких запитів. (Докладніше див. Додаток А цього видання).

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ТА НАЦІЛЮВАННЯ

- 3-1. Ефективність системи вогневої підтримки залежить від успішного виконання її чотирьох основних завдань. Це включає підтримку у зоні зіткнення бойових сил, підтримку плану бою і синхронізацію системи вогневої підтримки. Націлювання це загальний ефект, який лідер сподівається досягти за допомогою засобів вогневої підтримки. Рішення є першим функціональним кроком у процесі націлювання. Рішення визначає загальну спрямованість і визначає пріоритети для розвідки і планування атаки. Лідер звертається до пріоритетів для кожної фази або критичної події операції. На всіх ешелонах аналізується один або кілька альтернативних курсів дій. Кожна заснована на:
 - Аналізі місії.
 - Поточних і прогнозованих бойових ситуаціях.
 - Передбачуванні можливості.
- 3-2. Виявлення є другою критичною функцією. Офіцер розвідки (G-2 або S-2) направляє зусилля на виявлення цілей високої окупності (HPTs high payoff targets) на кроці вирішування. Щоб визначити, хто саме, коли і як отримує ціль, офіцер розвідки тісно співпрацює з:
 - Елементами керування і аналізу.
 - Офіцером польової артилерійської розвідки.
- Націльним офіцером і офіцером вогневої підтримки (FSO fire support officer) , або з обома

¹ ці позначення означають те саме що й "офіцер розвідки" тому не знайшла варіанту їх заміни

INTERDICTION

//не знайшла влучного слова, це щось на кшталт "провокація"

3-3. Interdiction — це дія, яка має відволікти, зірвати, затримати, перехопити, або знищити можливості військової сили противника (такі як судна, транспортні засоби, літаки, люди і вантажі), перш ніж вони можуть бути ефективно використані проти дружніх сил, або в іншому випадку для досягнення дружніх цілей. Таблиця 3-1 на сторінці 3-2, і таблиця 3-2 на сторінці 3-3, описують можливості мінометів і польової артилерії.

Interdiction:

Обмеження: зменшує можливості ворога. Наприклад, пряме повітряне перехоплення і вогнева підтримка для обмеження ворогам підходу і можливості надавати вогневу підтримку.

Порушення: зупиняє ефективну взаємодію між ворогом і їх системами підтримки, знижує ефективність противника, збільшує уразливість.

Затримки: порушує, відволікає або знищує ворожі можливості або цілі. Змінюються, коли ворог досягає точки на полі бою, або змінює їх можливість проектувати бойову силу з неї.

Відволікання: змушує ворога прив'язувати критичні ресурси. Наприклад, атакують цілі, які викликають у противника переміщення можливостей або активів з одного району або діяльності в інший.

Зруйнування: руйнування структури або стану життєво важливої ворожої цілі. Знищення може бути визначено як ціль, вказавши кількість або відсоток активу противника або цілі, яку система зброї може реально досягти. Наприклад, артилерія, як правило, завдає руйнування, що включає в себе 30-відсоткове зниження здатності або структурної цілісності; бойові маневри зазвичай завдають 70 відсотків.

Ушкодження: це може бути суб'єктивна або об'єктивна оцінка збитку у бою, або вона може описувати пошкодження цілі як легке, помірне, або суворе.

Таблиця 3-1. Можливості мінометів

Тип зброї	Типи боєприпасів	Макс. дальність стрільби (м)	Мін. дальність стрільби (м)	Макс. швидкість (пострілів за хвилину)	Радіус розриву боєприпасу (м)	Швидкість при веденні безперервного вогню (пострілів за хвилину)
	Фугасні (НЕ), з білим фосфором (WP), освітлювальні (illum) боєприпаси	` ′	70 м (НЕ)	30 пострілів/хв протягом 4 хв.	30 м	20
81-мм	HE, WP, illum	5600м (НЕ)	70 м (НЕ)	25 пострілів /хв протягом 2 хв.	38 м	8
120-мм	HE, димові, illum боєприпаси	7200м (НЕ)	180 м (НЕ)	15 пострілів/хв протягом 1 хв.	60 м	5

Умовні позначення:

HE – high explosive – фугасні; Illum – illumination – освітлювальні; м – метри; мм – міліметри; WP – white phosphorous - білий фосфор

Таблиця 3-2. Можливості польової артилерії

Артилерія	Боєприпаси		Дальність (метри)			Швидкість стрільби (постріли на хвилину)	
	Снаряди	Детонатор	Максимальна	DPICM	RAP	Неперервна	Максимальна
105-мм буксирувана гаубиця М119	Фугасні, димові (гексахлоретану), білі фосфорні, освітлювальні, удосконалені протипіхотні боєприпаси	точкова денотація, змінний час, механічний час, електронний час,	11,500 з зарядом 7. 14,000 з зарядом 8.	12,000	19,500	3 постріла за 30 хв	Кожні три хв
155-мм самохідна гаубиця М109А5	Фугасні, димові (гексахлоретану), білі фосфорні,	механічний надшвидкий час, затримка	22,000 з фугасним M795, димовим M864	28,200 з M864	30,000	2	Кожні три хв
155-мм самохідна гаубиця М109 А5/А6	освітлювальні, удосконалені протипіхотні боєприпаси, удосконалені боєприпаси подвійного призначення, M825, димові,		21,700 з фугасним M795, димовим M825, M982 Excalibur (високоточний арт снаряд): снаряд Ia-1 — 24 км снаряд Ia-2 — 37+ км снаряд Ib — 40+ км	17,900 або 28,100 з М864 з донним газогенератор ом	30,000	Зона 3-7: один постріл за хвилину Зона 8: один постріл за хвилину доки встановленого ліміту датчиком температури	Кожні три хв
155-мм буксирувана гаубиця М777	розсіювані міни		22,200 з M201A1 (граната з детонатором) з модульним зарядом S8 або 22,500 з M232 з метальним зарядом Зона 5: 24,500 з M982 Excalibur снаряд 1-1а	недосту	пно	Два згідно з пристроєм термічного підігрівання	Кожні дві хв

Примітка: Excalibur не дозволений для M109A5. Див. 3-09.32, Багатофункціональна вогнева тактика, методи та процедури спільного застосування вогневої потужності. Додаток І для детального обговорення "небезпечне наближення".

Скорочення та умовні позначення:

RAP — активно-реактивний снаряд

DPICM - dual purpose improved conventional munitions – удосконалені боєприпаси подвійного призначення

APICM - antipersonnel improved conventional munitions - удосконалені протипіхотні боєприпаси;

DPICM - dual purpose improved conventional munitions – удосконалені боєприпаси подвійного призначення;

ET - electronic time - електронний час;

HC - hexachloroethane smoke - дим гексахлоретану,

HE -high explosive – фугасні,

Illum – illumination – освітлювальні,

MT- mechanical time — механічний час, MTSQ - mechanical time superquick — механічний надшвидкий час ; N/A - not available - недоступно, PD-point detonating — точкова денотація, RAP-rocket assisted projectile — активно-реактивний снаряд, SCATMINE - scatterable mine — розсіювані міни; VT-variable time - змінний час, WP-white phosphorus — білий фосфор

НЕБЕЗПЕЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ

Коли ціль знаходиться в межах 600 метрів від будь якого з дружніх загонів (для мінометів і польової артилерії), оголошується НЕБЕЗПЕЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ при коригуванні вогню.

При веденні вогню артилерією калібру 5 дюймів (12,7 см) і або корабельною артилерією меншого калібру НЕБЕЗПЕЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ оголошується в межах 750 метрів. Для корабельної артилерії більшого калібру НЕБЕЗПЕЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ оголошується для цілей в межах 1000 метрів. Недотримання цього керівництва може призвести до братовбивства.

Необхідно уникнути серйозних поранень та смертей, в ситуації НЕБЕЗПЕЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ необхідно здійснювати прострілку виключно методом поступового наближення до цілі. Необхідно змінювати дистанцію, поступово наближаючись до цілі не більш ніж на 100 метрів за одне коригування.

РИЗИКОВАНА ВІДСТАНЬ (Risk estimate distance, RED)

- 3-4. Ризикована відстань стосується лише бою. В навчаннях застосовують Мінімальні безпечні відстані (Minimum safe distances, MSDs). RED враховує радіус розриву окремих боєприпасів і характеристику системи доставки. Ці дані співставляються з відсотковою ймовірністю стати жертвою. Таким чином це відсоток ризику.
- 3-5. RED визначається як мінімальна відстань на якій дружні загони можуть вести дружній вогонь, не зазнаючи при цьому ризику можливих втрат, зазвичай береться межа понад 0.1% ймовірності того що солдат втратить працездатність (тобто на цій відстані один союзний солдат з тисячі може бути виведений з ладу протягом 5 хвилин не зможе йти в атаку)*. Таблиця 3-3 містить обраховані REDи для мінометів і гарматної артилерії,а також включає покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення. (Щоб дізнатися більше див. п. 3-9.32 'Багатофункціональні тактики, прийоми та процедури для спільного застосування вогневої потужності')
- *[Коментар від перекладачів: детальніше про оцінку ризика можливих втрат можна прочитати тут:
 - * https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA429026.pdf стор. 36
- * https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/usmc/mcwp/3-16/fdraft_appo.pdf ctop. O-9]

ОБЕРЕЖНО!

Використовуйте RED формули (формули ризикованих відстаней) тільки в бою щоб визначити допустимі рівні ризику, а також щоб визначити ризик для Рейнджера на різних відстанях від цілі.

Під час тренувань дотримуйтесь MSDs (мінімально безпечні відстані).

Таблиця 3-3. Ризиковані відстані для некерованих мінометів і гарматної артилерії // Увага — деякі рядки містять схожі дані, тож потрібно уточнити в інших джерелах актуальність та коректність поточних даних, останній рядок останнього стовпчика містить два рядки замість трьох і в оригіналі, але складно перевірити першоджерело. Схоже оригінал цієї таблиці почався з публікації ось тут: https://tradocfcoeccafcoepfwprod.blob.core.usgovcloudapi.net/fires-bulletin-

archive/1997/MAR_APR_1997/MAR_APR_1997_FULL_EDITION.pdf Бюлетень "Польова Артилерія", Березень-Квітень 1997, стор. 8

Ризикова	Ризиковані відстані для некерованих мінометів							
Систе-	Опис	Небезпечне	Даль-	0.1% ФН				
ма		наближення	ність	Стоячи	Лежачи			
M224	60мм міномет	600м	¹ / ₃ ² / ₃ макс.	115м / 378ф 125м / 410ф 145м / 476ф	115м / 378ф 120м / 394ф 145м / 476ф			
M29 M29A1	81мм міномет	600м	½ 2/3 макс.	175м / 558ф 195м / 640ф 240м / 787ф	160м / 525ф 190м / 624ф 230м / 624ф			
M120 M327	120мм міномет	600м	¹ / ₃ ² / ₃ макс.	280м / 919ф 395м / 1296ф 430м / 1411ф	260м / 853ф 365м / 1198ф 410м / 1345ф			
Ризикова	ні відстані для некерог	заних гармат						
Систе-	Опис	Небезпечне наближення	Дальн ість	0.1% ФН				
ма				Стоячи	Лежачи			
M119 M119A2	105мм гармата НЕ (M1 Comp B / M760)	600м	¹ / ₃ ² / ₃ макс.	290м / 952ф 300м / 984ф 455м / 1493ф	270м / 886ф 285м / 935ф 430м / 1411ф			
	105мм гармата HERA (M913 HERA / M297 HERA)	600м	¹ / ₃ ² / ₃ макс.	250м / 820ф 410м / 1345ф 650м / 2132ф	270м / 886ф 285м / 935ф 430м / 1411ф			
M109A6 M777A2	155мм гармата НЕ (М107 Comp В / М795)	600м	½ 2/3 макс.	300м / 984ф 460м / 1509ф 695м / 2132ф	285м / 935ф 440м / 1444ф 665м / 2182ф			
	155мм гармата DPICM (M483A1)	600м	½ 2/3 макс.	270м / 886ф 325м / 1066ф 510м / 1673ф	260м / 853ф 310м / 1017ф 490м / 1608ф			
	155мм гармата DPICM (M864)	600м	½ 2/3 макс.	325м / 1066ф 500м / 1640ф 825м / 2706ф	305м / 1001ф 485м / 1591ф 775м / 2542ф			
	155мм гармата RAP (M945A1 RAP)	600м	½ ½ ½ макс.	360м / 2076ф 530м / 1739ф 1045м / 3428ф	360м / 2076ф 520м / 1706ф			

Легенда (позначення):

HE - фугасний (high explosive); HERA - фугасна з ракетою;

RAP - активно-реактивний снаряд(rocket assisted projectile)

^{% -} процент; ФН- фізична недієздатність(physical incapacitation); ф - фути; м - метри; мм - міліметри, макс - максимальний;

DPICM - покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення (dual purpose improved conventional munitions);

- 3-6. Критерій втрати це пятихвилинний штурмовий критерій для лежачого Рейнджера в зимовому одязі і шоломі. Фізична недієздатність означає що Рейнджер фізично не в змозі приймати участь в штурмі протягом пятихвилинного періоду після атаки. Значення точки впливу менше 0.1 % можна інтерпретувати як менше, або рівне одному шансу з тисячі.
- 3-7. Використання ешелонування вогню в межах зазначеної RED (ризикованої відстані) для системи доставки вимагає від підрозділу прийняття певного ризику. Командир маневру визначає за допомогою системи доставки наскільки близько може наблизитись вогонь до дружніх сил. Хоча рішення приймається на рівні ризику, командир значною мірою покладається на досвід FSOs (офіцерів вогневої підтримки Fire Support Officers).

ЦІЛЬОВІ СХЕМИ

- 3-8. У таблиці 3-4 показано складові схеми вогневої підтримки. Стерильна схема вогневої підтримки зображена на рисунку 3-1. Нестерильна схема вогневої підтримки показана на рисунку 3-2. На них вказано:
 - індексні позначення для позиціонування схеми на карті
 - символи що позначають цілі

Таблиця 3-4. Складові схеми вогневої підтримки.

Підрозділ особи, яка складає схему, та його чисельність.	Маршрути, основні та запасні.				
Дата підготовки схеми.	Фазові лінії та блокпости, які використовує патруль.				
Номер аркуша карти.	Запасні частини.				
Ефективний період схеми (день, час, група (Дата і час - [DTG] - Date-Time Group)	Індексні позначення для позиціонування схеми на карті				
Пріоритетна ціль	Мета				
Місце розташування пункту збору та спостереження (ORP-Objective rally point)	Символи цілей				
Позивні та частоти (основні та альтернативні)	Опис, розташування, колонка приміток, завершення.				




Рисунок 3-1. Стерильна схема вогневої підтримки




Рисунок 3-2. Нестерильна схема вогневої підтримки

Скорочення та умовні позначення:

ALT - альтернатива (alternative); CALL SIGNS - позивні; COMMO - спілкування (communication); DATE - дата; DEPART - відправлення; EP - точка вибуху (extraction point); FREQ - частота (frequency); HILL - пагорб; HE/OMC - фугасна / за моїм наказом(high explosive/on my command); IP – точка вставки (insertion point); LINK UP ORP - пункт зв'язку; MAP - карта місцевості; MWE — люди, озброєння та спорядження(men, weapons, and equipment); OBJ — мета (objective); OPSKED — оперативний план (operation schedule); ORP — пункт збору та спостереження(objective rally point); PLT — взвод (platoon); PZ — зона підхоплення (pickup zone); PRI — основний (primary); ROUTES - шляхи; RTN — повернення (return); RTO — оператор зв'язку, звязковий (radiotelephone operator); SC PT — одноканальний

звичайний текст (single channel plain text); SL – керівник групи (squad leader); SQD – загін (squad); SPUR - вершина TF – рельєф місцевості (terrain feature).

ПРИМІТКА: AB 0001 це контрольний номер цілі, а GA GL - позначення зональної сітки Грузії. Вони є координатами карти.

3-9. **Контрольний список цілі, тригера, локації, спостерігача, доставки, плану атаки та мережі зв'язку (TTLODAC** - Target, trigger, location, observer, delivery system, attack guidance, and communications network): використання такого списку (див. таблицю 3-5) дозволяє бути впевненим що керівний план вогневої підтримки завершений. Він використовується для визначення всіх аспектів особистої цілі перш ніж здійснювати координацю і віддавати бойовий наказ.

Таблиця 3-5. TTLODAC контрольний список

Ціль	Номер чи тип цілі		
Тригер	Коли завдати вогонь по цілі		
Локація	Мінімум шестизначна сітка		
Спостерігач	Основний та альтернативний		
Доставка	Міномет, артилерія, авіація		
План атаки	Атто, спеціальні інструкції		
Мережа зв'язку (net)	Company TAC, Arty CLF		

Скорочення та умовні позначення:

Ammo - боєприпаси (ammunition); Arty CLF - артилерійська скоординована лінія вогню (artillery coordinated fire line); net - мережа (network); TAC - тактичний авіадиспетчер (tactical air controller)

Виклик Вогню

3-10. При виклику вогню передбачено певні кроки, починаючи з присвоєння позивних і попереднього наказу (WARNORD). Важливо

дотримуватись точного порядку цих кроків, щоб зберегти безпеку Рейнджерів при точному попаданні в ціль.

3-11. Приклад передачі сигналу про виклик вогню показано в таблиці 3-6.

Зірочки (*) нижче позначають необхідні елементи для базової місії виклику вогню. Ці кроки:

а) Ідентифікація спостерігача. Позивні. *

б) Попередній наказ: *

- ❖ Тип місії:
 - коригування вогню
 - демонстраційний вогонь
 - пригнічення
 - термінове пригнічення/термінове задимлення
- Розмір елемента, який підлягає вогневому ураженню. Якщо спостерігач не вказує розмір елемента для вогневого ураження, рішення приймає центр керування вогнем (FDC)

в) Метод вказання цілі:*

- полярні координати
- ❖ орієнтування від відомої точки
- сітка прямокутних координат

г) Місцерозташування цілі:*

- **Сітка координат**. 6 цифр, або якщо необхідна більша точність 8 цифр.
- **Орієнтування від відомої точки**. Передається напрямок цілі від спостерігача:
- милі (з точністю до 10 миль) (один градус містить 17,78 миль, тож 10 миль це приблизно півградуса)
 - градуси
 - основний напрямок
- передати бічну поправку (вправо/вліво) з точністю до 10 метрів
- передати поправку дальності (вперед/назад) з точністю до 100 метрів
- передати вертикальную поправку (вгору/вниз) з точністю 5 метрів (використовується тільки якщо поправка перевищує 35 метрів)

❖ Орієнтування по полярних координатах:

- передати напрямок (точність 10 миль) (приблизно півградуса)
 - передати відстань (точність 100 метрів)
 - передати вертикальную поправку (точність 5 метрів)

ґ) Опис цілі:*

- **♦** ТИП
- ❖ діяльність
- ❖ кількість
- рівень захищеності
- розмір і контур (довжина, ширина або радіус)

д) Метод коригування вогню:

- **Тип коригування**. Якщо спостерігач не вказує тип контрольного коригування вогню, то за зону ураження приймається:
 - точний вогонь = точкова ціль
 - обстріл області = рухома ціль
- **♦ Небезпечне наближення**. Ця умова з'являється, коли дружні війська знаходяться на відстані:
 - 600 метрів для мінометів
 - 600 метрів для артилерії
- 750 метрів для морських знарядь калібру 5 дюймів (127 мм) або менше.
- **Відмітка**. Використовується для орієнтування спостерігача або визначення цілі.

❖ Траєкторія:

- настильна (за замовчуванням)
- навісна (мінометні цілі або на вимогу)
- **Боєприпаси**. Використовуються фугасні снаряди з детонатором миттєвої дії, якщо спостерігач не вказує конкретний:
 - тип снаряду(фугасний, освітлювальний, касетний, димовий)
 - тип детонатора (миттєвої дії, уповільненої дії, тощо)
- об'єм вогневої дії (спостерігач може вказати кількість пострілів, необхідну для вогневого удару)

• Розповсюдження (розкид?).

- розповсюдження на 100 м (за замовчуванням)
- зосереджений вогонь (використовується для знищення малих, важкодоступних цілей)

- особливий розподіл (для цілей різної довжини, ширини і розташування)
 - широкий (відкритий) розподіл (окремі залпи)
 - паралельний розподіл (для лінійних цілей)

е) Метод ведення і керування вогнем:

• **Методи вогню**. Конкретна зброя та конкретні інтервали між пострілами. Нормально налаштований вогонь: одна гармата використовується з п'яти секундним інтервалом між пострілами.

• Методи контролю:

- ПО МОЇЙ КОМАНДІ, ВОГОНЬ. Діє допоки спостерігач накаже: «ВІДСТАВИТИ ВОГОНЬ ПО МОЇЙ КОМАНДІ»
 - ЦІЛЬ НЕ СПОСТЕРІГАЮ. Спостерігач не бачить ціль.
- ЧАС ДО ЦІЛІ. Спостерігач повідомляє FDC (центр керування вогнем) коли він очікує розриви снарядів
- ПОСТІЙНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ. Якщо це ще не було розраховано FDC (центр керування вогнем), спостерігач вказує інтервал між залпами в секундах.
- КООРДИНОВАНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ. Спостерігач вказує FDC (центр керування вогнем) встановити інтервал між ОСВІТЛЮВАЛЬНИМИ та УЛАМКОВО-ФУГАСНИМИ зарядами
 - ЗУПИНИТИ ЗАРЯДЖАННЯ
 - ВІДСТАВИТИ ВОГОНЬ. Зупинитись негайно
- ПОСТІЙНИЙ ВОГОНЬ. Заяджати та стріляти якомога швидше.
- ПОВТОРИТИ. Повторити залп, з внесенням або без внесення поправок
- є) **Корегування помилок**. Коли FDC (центр керування вогнем) зробив помилку під час підтвердження отриманних даних вогню, спостерігач об'являє «КОРЕГУВАННЯ» та передає уточненні дані повністю.

ж) Повідомлення спостерігачу.

- Батарея(ї) ведення вогню.
- Корегування батареї
- Зміни до початкового запиту вогню
- Кількість снарядів (на ствол)
- Номери цілей
- Додаткова інформація:
- Час польоту. Вогонь по подвижній цілі

- Можливі похибки в дистанції. 38 метрів або більше (звичайна стрільба)
 - Кут «Т». 500 mil або більше.
- з) **Аутентифікація (Підтвердження)**. Пароль та відгук.

Таблиця 3-6. Приклад запиту на перенесення вогню

// примітка— в таблиці перемовини йдуть з закінченням "Out"— передача даних, та "Over"— підтвердження отримання даних. Перекладено як Прийняв-Прийом, трапляється плутанина. Але можливо це варто адаптувати до наших перемовин, треба погляд військових

ЦІЛЕВКАЗУВАННЯ ПО ПРЯМОКУТНИХ КООРДИНАТАХ					
Спостерігач	Вогнева група				
F24, ЦЕ J42, КОРЕГУВАННЯ ВОГНЮ,	J42, ЦЕ F24, КОРЕГУВАННЯ ВОГНЮ,				
ПРИЙНЯВ	ПРИЙОМ.				
	CITKA WM180513, НАПРЯМ 0530, ПРИЙОМ.				
ПІХОТНИЙ ВЗВОД ЗАКОПУЄТЬСЯ,	ПІХОТНИЙ ВЗВОД ЗАКОПУЄТЬСЯ, ПРИЙОМ				
ПРИЙНЯВ					
ПОСТРІЛ, ПРИЙОМ	ПОСТРІЛ, ПРИЙНЯВ				
РОЗРИВ, ПРИЙОМ	РОЗРИВ, ПРИЙНЯВ				
КІНЕЦЬ ЗАВДАННЯ, 15 ПОРАНЕНИХ,	КІНЕЦЬ ЗАВДАННЯ, 15 ПОРАНЕНИХ, ВЗВОД				
ВЗВОД РОЗСІЯНИЙ, ПРИЙНЯВ	РОЗСІЯНИЙ, ПРИЙОМ				
ЦІЛЕВКАЗУВАННЯ ВІД ВІД	ДОМОЇ ТОЧКИ (ОРІЄНТИРУ)				
Спостерігач	Вогнева група				
Ј42, ЦЕ F24, КОРЕГУВАННЯ ВОГНЮ,	F24, ЦЕ J42, КОРЕГУВАННЯ ВОГНЮ,				
ПЕРЕНЕСЕННЯ АВ1001, ПРИЙОМ	ПЕРЕНЕСЕННЯ АВ1001, ПРИЙНЯВ.				
НАПРЯМ 2420, ПРАВОРУЧ 400, ВПЕРЕД	НАПРЯМ 2420, ПРАВОРУЧ 400, ВПЕРЕД 400,				
400, ПРИЙОМ	ПРИЙНЯВ				
П'ЯТЬ ТАНКІВ Т-72 НА ПУНКТІ ЗАПРАВКИ,	П'ЯТЬ ТАНКІВ Т-72 НА ПУНКТІ ЗАПРАВКИ,				
ПРИЙОМ	АУТЕНТИФІКАЦІЯ «ДЖУЛЬЕТ НОВЕМБЕР»,				
	ПРИЙОМ				
АУТЕНТИФІКАЦІЯ ТАНГО, ПРИЙОМ					
ПОСТРІЛ, ПРИЙНЯВ	ПОСТРІЛ, ПРИЙОМ				
КІНЕЦЬ ЗАВДАННЯ, 2 ТАНКИ ЗНИЩЕНО, 3	КІНЕЦЬ ЗАВДАННЯ, 2 ТАНКИ ЗНИЩЕНО, З В				
В ЗОНІ ЛІСУ, ПРИЙОМ	3ОНІ ЛІСУ, ПРИЙНЯВ <mark>*</mark>				
	ОЛЯРНИХ КООРДИНАТАХ				
Спостерігач	Вогнева група				
Ј42, ЦЕ F24, КОРЕГУВАННЯ ВОГНЮ,	F24, ЦЕ J42, КОРЕГУВАННЯ ВОГНЮ,				
ПОЛЯРНІ, ПРИЙОМ	ПОЛЯРНІ, ПРИЙНЯВ				
НАПРЯМ 2300, ВІДСТАНЬ 4000, ПРИЙОМ	НАПРЯМ 2300, ВІДСТАНЬ 4000, ПРИЙНЯВ				
ПІХОТНИЙ ВЗВОД ЗАКОПУЄТЬСЯ,	ПІХОТНИЙ ВЗВОД ЗАКОПУЄТЬСЯ, ПРИЙНЯВ				
ПРИЙОМ					
ПОСТРІЛ, ПРИЙНЯВ	ПОСТРІЛ, ПРИЙОМ				
РОЗРИВ, ПРИЙНЯВ	РОЗРИВ, ПРИЙОМ				
КІНЕЦЬ ЗАВДАННЯ, 15 ПОРАНЕНИХ,	КІНЕЦЬ ЗАВДАННЯ, 15 ПОРАНЕНИХ, ВЗВОД				
ВЗВОД РОЗСІЯНИЙ, ПРИЙОМ	РОЗСІЯНИЙ, ПРИЙНЯВ				

^{*} В оригіналі 2019 тут помилка - стоїть відповідь з попереднього радіобміну. Відповідно перакладач тут лишив як в версії 2011

БЕЗПОСЕРЕДНЯ АВІАЦІЙНА ПІДТРИМКА (БАП)

- 3-12. Два типи запитів безпосередньої авіаційної підтримки запланований та негайний. Планові запити обробляються Армійським ланцюгом для затвердження в Корпусі. Негайні запити ініціюються на будь якому рівні і обробляються батальйоним Операційним офіцером (S-3), Офіцером вогневої підтримки (FSO) та Офіцером повітряного зв'язку.
- 3-13. Рисунок 3-3 приклад запиту безпосередньої авіаційної підтримки (БАП). Можливості безпосередньої авіаційної підтримки наведені в Таблиці 3-7, та в Таблиці 3-8. Таблиця 3-7 деталізує можливості пілотованої авіації (літаків) для БАП і таблиця 3-8 деталізує можливості безпілотних літальних апаратів для БАП. Далі наведений Формат запиту Негайної БАП:
 - Ідентифікація спостерігача.
- Порядок попередження (Запит безпосередньої авіаційної підтримки)
- Опис цілі. Має включати, як мінімум, тип та кількість цілей, активність або рух, та точку або ділянку цілей.
- Локація цілі (сітка прямокутних координат) має включати висоту.
 - Бажаний час на цілі.
 - Бажаний вплив на ціль.
 - Контроль результату.
 - Коментарі; доповісти -
 - Дружні локації.
 - Напрям вітру та небезпеки.
 - Загрози такі як ППО, стрілецька зброя.

1. Початкова точка (ПТ): <i>NP459854 (або) X-Ray</i>					
2. Напрям (ПТ на ціль): МАГНІТНИЙ					
(ПОЗИТИВНЕ ВІДХИЛЕННЯ: ЗЛІВА НА ПРАВО)					
3. ВІДСТАНЬ (ПТ до цілі): <u>9.8</u> (МОРСЬКІ МИЛІ)					
4. ВИСОТА ЦІЛІ: (ФУТІВ НАД РІВНЕМ МОРЯ)					
5. ОПИС ЦІЛІ: <u>5 танків атакують у західному напрямку</u>					
6. ЛОКАЦІЯ ЦІЛІ: <u>NP675920</u>					
(КВАДРАТ, ДОВГ./ШИР., ВІЗУАЛЬНІ ОРІЄНТИРИ, ІНШІ ДАНІ)					
7. ТИП СИГНАЛУ: <u>Лазер</u> КОД: <u>372</u>					
8. ДРУЖНІ ЛОКАЦІЇ: <u>1000 метрів, SW від цілі</u>					
9. ВИХІД: Північний захід для уникнення артилерійського вогню					
(ПРИМІТКИ)					
ЧАС НА ЦІЛІ:					
ЧАС ДО ЦІЛІ ГОТОВНІСТЬ ПЛЮС:					
(ХВИЛИНИ) (СЕКУНДИ)					
ВИКЛЮЧИТИ НАДЛИШКОВІ ДАНІ.					
НОМЕРИ РЯДКІВ НЕ ПЕРЕДАВАТИ					
ВСІ ОДИНИЦІ ВИМІРІВ СТАНДАРТНІ					
ВКАЖІТЬ ЯКЩО ІНШІ ОДИНИЦІ ВИМІРІВ БУЛИ ВИКОРИСТАНІ.					
ЛЕГЕНДА:					
ПТ - Початкова точка; ДОВГ./ШИР – довгота, широта, SW - південний захід					

Рисунок 3-3. Приклад запиту безпосередньої авіаційної підтримки

Таблиця 3-7. Можливості пілотованої авіації (літаків) для БАП

//Запитання: чи є сенс додавати сюди нашу авіацію?

	можливості ПІЛ	ОТОВАНОЇ АВІАЦІЇ (Л	ІТАКІВ) ТА КОМУНІ	КАЦІЙНЕ ОБЛАДНАН	НЯ	
Літак	Озброєння	Сенсори та ідентифікація	Канал даних	Діапазон частот	Модуляція частот	Безпека зв'язку
F-15E Страйк Игл	JDAM, LJDAM, LGB, CBU/WCMD, AGM- 130/158, JSOW, 20-мм гармата	Link 16	FLIR, SAR, Sniper, LITENING, Радар наземного стеження	VHF AM/FM, UHF, SATCOM	HQ II, SINCGARS	VINSON
AV-8B Xappiep II	LGB, AGM-65-E, GP бомби, CBU, JDAM, LJDAM, 2,75 дюймові (69,85мм) ракети, 5 дюймові (127мм) некеровані ракети Zuni	LITENING, CCD TV, FLIR, SAR, LUU-2/19	нема	UHF, VHF-AM/FM	HQ II, SINCGARS	VINSON
А-10С САНДЕРБОЛТ	LGB, AGM-65, GP бомби, CBU/WCMD, JDAM, 2,75 дюймові (69,85мм) ракети, 30- мм гармата	LITENING, Прицільний пристрій Sniper Pave Penny, Блок запиту QUICKDRAW, IZLID, LUU-2/19	SADL, VMF	UHFx2, VHF-AM/FM, SATCOM	HQ II, SINCGARS	VINSON
EC-130 Компас Колл	Електронна атака	Link 16	SIGINT	3xUHF, 1xVHF,2xHF, 2x SATCOM, (AITG термінал з можливістю настройки на додаткові UHF, VHF, FM, SINCGARS, HQ, DAMA), IRC, NCCT чат, STE телефон	HQ II,	

АС-130Ј Гострайдер	105 мм гаубиця, 40 мм гармата	IDS, PLS, LLLTV, система попередження про радар, IZLID, ATI, HIBEAM, LTD	Link 16	UHFx2, SATCOM, HFx2, VHF-AM/FMx3	HQ II, Нема, Нема, SINCGARS	VINSON, ANDVT
В-1В Лансер	JDAM (з функцією паттернів), GP бомби, CBU/WCMD, JASSM	DCI/JRE	SAR, Прицільний пристрій Sniper, GMTI/T, PSS- SOF	UHF, VHF SATCOM Voice, HF	HQ II, SINCGARS	VINSON

Скорочення та умовні позначення:

- AGM ракета повітря-земля,
- AITG Бортова інтегрована термінальна група (мульті режимна, мульті-полосна система зв'язку)
- ALLTV система спостереження при всіх рівнях освітлення
- АМ амплітудна модуляція
- ANDVT передовий вузькополосний цифровий голосовий термінал
- ANW2 адаптивний мережевий широкополосний сигнал
- АТ –покращенна система прицілювання
- ATI навколишній температурний підсвічувач
- ATFLIR мультісенсорна електро-оптична система прицілювання з термографічною камерою, камерою спостереження при низькому рівні освітлення, лазерним далекоміром / цілепокажчиком
- CBU некерована кластерна бомба (для ураження живої сили)
- ССD Прилад із зарядовим зв'язком (прилад захвату зображеннь високої роздільної здатності)
- COMSEC система коммунікаційної безпеки
- DAMA багатосторонній доступ з наданням каналу по вимозі (спільне використання супутникового ретранслятора)
- DCI Вдосконаленні цифрові коммунікації
- DMS двох режимний шукач
- EGBU вдосконалена керована бомба (авіаційна бомба з лазерним наведенням)
- ЕО електро-оптичний
- FLIR інфрачервоний направлений вперед сенсор
- FM –модуляція частоти
- GMTI індікатор наземной рухомої цілі
- GMTI/I індікатор та відстежувач наземной рухомої цілі
- GP загального призначення
- HPW високопродуктивний сигнал
- НАРМ високоскоростна анти-випромінювальна ракета
- HF короткі хвилі

- НІВЕАМ високий промінь (системи повітряної розвідки)
- HMS смонтований на шоломі приціл
- HTS система прицілювання високоскоростної анти-випромінювальної ракети
- IDS комплект інфрачервоного детектування
- IR інфрачервоний
- IRC інтернет чат
- IZLID інфрачервоний збільшуючий лазерний освітлювальний покажчик
- JASSM високоточна крилата ракета класу повітря земля
- JDAM з'єднаний боєприпас прямого нападу (комплект устаткування що перетворює некеровані боєприпаси у керовані)
- JHMCS з'єднана смонтована на шоломі система підказок
- JRE з'єднана система прийому-передачі інформації
- JSOW тактична керована плануюча авіаційна бомба
- LIA блок лазерного підсвічування
- LJDAM комплект устаткування що перетворює некеровані боєприпаси у керовані з використанням лазеру
- LGB бомба лазерного наведення
- Link 16 військова тактична мережа обміну даними
- LLLTV система спостереження при низькому рівні освітлення
- LLU система інфрачервоного освітлення
- LLU 2/19 інфрачервоний факел для прихованого освітлення цілей і рятувальних місій
- LTD лазерний покажчик цілі
- MTV мобільний тактичний відеотермінал
- NCCT система мережецентричного спільного прицілювання (сенсорна інтегрована система розвідки, спостереження, цілевказування)
- PLS система локації персоналу (система пошуку-спасіння персоналу)
- PSS-SOF Система високоточних ударів для сил спеціальних операцій
- SADL ситуаційний (операційний) канал зв'язку
- SAR Радар із синтезованою апертурою
- SATCOM супутниковий канал зв'язку
- SLAM (ER) вдосконалена крилата ракета повітряного базування з високоточним наведенням (AGM-84H/K)
- SOPGM високоточний керований боєприпас (наприклад AGM-176 Griffin або GBU-69/B)
- SIGINT система збору даних на основі перехвату електроних та комунікаційних сигналів (розвідка сигналів)
- SINCGARS одноканальна радіо-система (напівдуплексна бойова радіо мережа) земля-повітря
- STE устаткування захищенного обміну даними
- TV віддалене спостереження
- UHF дециметрові хвилі
- VHF ультракороткі хвилі
- VMF змінний формат повідомленнь

- VULOS VHF/UHF, AM/FM модуляції
- WCMD Система конвертації кластерних бомб в високоточні боєприпаси

ПРИМІТКИ:

- HQ HAVEQUICK система частотної модуляції що захищає військовий ультра-високочастотний радіотрафік
- LITENING мультсенсорна система розвідки та прицілювання
- VINSON шифрована VHF/UHF комунікаційна система.
- QUICKDRAW Система захищенного зв'язку з впавшими пілотами

Table 3-8. Можливості безпілотної авіації (БПЛА) для БАП

	МОЖЛИВОСТІ БЕЗПІЛОТНОЇ АВІАЦІЇ (БПЛА) ТА КОМУНІКАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ								
Літак	Озброєння	Сенсори та ідентифікація	Канал даних	Діапазон частот	Модуляція частот	Безпека зв'язку			
Хантер	нема	MOSP (EO, IR, ELRF, LD) CRP	C-BAND (LOS)	UHF/VHF					
MQ-1B Предатор	«Хелфайєр»	MTS, LTM, LD	Link16, PACWIND	UHF, VHF-AM/FM, SATCOM, VDL	HQ II, SINCGARS				
MQ-9 Ріпер	«Хелфайєр» GBU-12 GBU-38	MTS, SAR, GMTI, LTM, LD	Link16	UHF, VHF-AM/FM, SATCOM, VDL	HQ II, SINCGARS	VINSON			
MQ-1С Грей Ігл	«Хелфайєр»	CSP (EO, IR, ELRF/LD), CRP, SAR/GMTI	TCDL (Ku band), SATCOM	UHF, VHF-AM/FM, SATCOM	HQ II				
RQ-7B Шедоу	Нема	IR, EO, IRLP, LRF/D, LTD		VHF FM, UHF2, UH2 SATCOM2 (CRP лише для VHF FM)	HQ II, SINCGARS	VINSON			
RQ-11B Рейвен	Нема	IR, EO, IR Pointer	Нема	Нема	Нема	Нема			

Скорочення та умовні позначення:

- АМ амплітудна модуляція
- C-BAND (LOS) двонаправлена система зв'язку прямого бачення повітря-повітря та повітря-земля в режимі реального часу

- COMSEC система коммунікаційної безпеки
- CRP блок ретранслятора зв'язку система що забезбечує одночасну ретрансляцію повнодуплексного сигналу до та від наземної станції
- CSP блок загальних сенсорів частина системи мультіспектральної системи прицілювання
- ELRF безпечний для зору лазерний дальномір
- ЕО електро-оптичний
- FM –модуляція частоти
- GBU керована бомба (авіаційна бомба з лазерним наведенням)
- GMTI індікатор наземной рухомої цілі
- IR інфрачервоний
- LD лазерний покажчик
- LOS прямого бачення
- LTD лазерний покажчик цілі
- LTM лазений маркер цілі
- MOSP стабілізована мультісенсорна оптична система
- MTS система мультспектрального прицілювання
- SAR Радар із синтезованою апертурою
- SATCOM супутниковий канал зв'язку
- SINCGARS одноканальна радіо-система (напівдуплексна бойова радіо мережа) земля-повітря
- TSDL загальний тактичний канал зв'язку
- UHF ультракороткі хвилі
- VDL система відеотрансляції
- VHF дециметрові хвилі

ПРИМІТКИ:

- HQ HAVEQUICK система частотної модуляції що захищає військовий ультра-високочастотний радіотрафік
- MQ та RQ позначення для БПЛА
- PACWIND відеосигнал прямого зв'язку у якості full-motion (mp4)
- VINSON шифрована VHF/UHF комунікаційна система.

«Хелфайєр» - 45-ти кілограмова високоточна ракета повітряного базування

АРМІЙСЬКА ШТУРМОВА АВІАЦІЯ

- 3-14. Армійська штурмова авіація використовується для негайних або запланованих атак і підтримку підрозділів задіяних у ближньому бою. Впродовж атаки озброєні гелікоптери впливають на ворожі підрозділи прямим вогнем який впливає на дружні сили поряд. Цілі можуть знаходитись на відстані від декількох сотень до декількох тисяч метрів. Армійська штурмова авіація координується та спрямовується підрозділом рівня відділення, взводу або роти, що знаходиться на полі бою з використанням стандартизованих процедур з набору стандартних операційних процедур «Атака армійської авіації» (див. таблицю 3-9.)
- 3-14. Під час процесу планування керівництво відділення, взводу або роти відповідає за надання достатнього часу для проведення злагодження між наземним підрозділом та авіаційним для певності що всі учасники завдання мають ситцаційне розуміння операції, маршрутів, можливостей та обмежень того що може надати кожен з підрозділів. Таблиця 3-10 деталізує можливості Безпосередньої вавіаційної підтримки гелікоптерів.

Таблиця 3-9. Формат виклику вогню армійської штурмової авіації

1. Спостерігач та попереджуючий наказ: « <i>ЛОНГБОУ</i> 6 ЦЕ <i>СПОСТЕРІГАЧ 2</i> ВОГНЕВЕ ЗАВДАННЯ, ПРИЙОМ»						
(позивний повітряного судна) (позивний спостерігача)						
2. Дружня локація та мітка: «МОЯ ПОЗИЦІЯ <u>NP359654</u> ВІДМІЧЕНА <u>СТРОБОМ</u> »						
(орієнтири цілі, коордінати та ін) (строб, маячок, ІЧ строб та ін)						
8. Локація цілі: «ЛОКАЦІЯ ЦІЛІ <u>NP459854»</u>						
(напрям [магнітний], відстань [метри], орієнтири, коордінати та ін)						
. Опис цілі та наведення: « <u>3 ТАНКИ</u> , ВІДМІЧЕНІ <u>ІНФРАЧЕРВОНИМ ВКАЗІВНИКОМ</u> »						
(опис цілі) (інфрачервоний вказівник, трасер, інше)						
5. Примітки: « <u>НЕМА</u> »						
(загрози, небезпечно близькі відстані, обмеження, «по моїй команді», та ін)						

ПРИМІТКИ:

- 1. Дозвіл вогню (очистка). Якщо простір був очищений між задіяним повітряним судном та ціллю, передача цього повідомлення ЯВЛЯЄТЬСЯ дозволом вогню якщо тільки не були передані «НЕБЕЗПЕЧНО БЛИЗЬКО» або «ПО МОЇЙ КОМАНДІ»
- 2. Небезпечно близько. Для небезпечно близького вогню Спостерігач або командир повинен прийняти відповідальність за підвищений ризик. Вкажіть «ДОЗВІЛ НА НЕБЕЗПЕЧНО БЛИЗЬКИЙ ВОГОНЬ» в рядку 5 цього брифу та додайте ініціали командувача наземного підрозділу в зоні операції. Це може бути запланованою подією.
- 3. По моїй команді. Для контролю відкриття вогня літаком вкажіть «ПО МОЇЙ КОМАНДІ» у рядку 5 цього брифу. Літак передасть «ГОТОВИЙ ДО ВОГНЮ» коли буде готовий

Скорочення та умовні позначення: ІЧ - інфрачервоний

Таблиця 3-10. Можливості гелікоптерів безпосередньої авіаційної підтримки

МОЖЛИВ	ОСТІ БЕЗПІЛОТНОЇ	АВІАЦІЇ (БПЛА	A) TA KOM	<i>УНІКАЦІЙНЕ</i>	ОБЛАДНА	ННЯ
Гелікоптер	Озброєння	Сенсори та ідентифікац ія	Канал даних	Діапазон частот	Модуляці я частот	Безпек а зв'язку
AH-6	7.62 кулемет, 12,25 мм (0.50 кал.) кулемет, 2,75 дюймові (69,85мм) ракети	FLIR, IR Pointer		VHF-AM/ FM2, UHF- AM/FM, SATCOM	HQ II SINCGAR S	VINSO N. ANDTV
AH-64D/E	Хелфайер (з лазерним або радіо- наведенням), 2,75 дюймові (69,85мм) ракети, 30-мм гармата	FLIR (LTD3), MMW, radar, DTV, IZLID		UHF- AM, VHF- FMX2, VHF-AM, SATCOM, VMF/BFT	HQ II SINCGAR S	VINSO N

ЛЕГЕНДА:

- АН штурмовий гелікоптер
- АМ амплітудна модуляція
- ANDVT передовий вузькополосний цифровий голосовий термінал
- COMSEC система коммунікаційної безпеки
- DTV Денне бачення (система віддаленого спостереження вдень)
- FLIR інфрачервоний направлений вперед сенсор
- FM –модуляція частоти
- IR інфрачервоний
- IZLID інфрачервоний збільшуючий лазерний освітлювальний покажчик
- LTD лазерний покажчик цілі
- MG кулемет
- MMV міліметрова хвиля
- RF радіочастота
- SATCOM супутниковий канал зв'язку
- SINCGARS одноканальна радіо-система (напівдуплексна бойова радіо мережа) земляповітря
- UHF ультракороткі хвилі
- VHF дециметрові хвилі

ПРИМІТКИ:

- HQ HAVEQUICK система частотної модуляції що захищає військовий ультрависокочастотний радіотрафік
- VINSON шифрована VHF/UHF комунікаційна система.
- «Хелфайєр» 45-ти кілограмова високоточна ракета повітряного базування

Зміст

Глава 3 . Вогнева підтримка	1
ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ТА НАЦІЛЮВАННЯ	1
INTERDICTION //не знайшла влучного слова, це щось на кштал	
"провокація"	
ЦÍЛЬОВІ СХЕМИ	8
Виклик Вогню	11
БЕЗПОСЕРЕДНЯ АВІАЦІЙНА ПІДТРИМКА (БАП)	16
АРМІЙСЬКА ШТУРМОВА АВІАЦІЯ	