## \* Temel Static Analiz

Temel Dinamik Analiz

yapıldı.

Bu iki teknik de bazı açılardan doğal sınırlara sahip. Dolayısı ile bu iki teknigin yetersiz kaldığı yerlerde supheli yazılımın kodlarına bakılabilir.

lleri statik analizate, hangi dil ile yazılmış olursa olsun, hangi derlegici ile derlennis olursa olsun executable dosgalari kaynak kodlarına veya assembly kodlarına dönüstüreceğiz Bu bölüm assembly kodlarını hel bilgisayar minarisini hatır. latmak amacı ile yazılmış bir bölüm, Kitap X86 mimarisi için yazılmış zararlı yazılımları konu alıyor. Bu sebep ile bu bolunde X86 nikro islenci minarisi ele alinnis.

\* Neden Heri Statik Analiz Yapalim?

Terrel statik analizae supheli yazılımı dışarıdan hızlıca kontrol edigordule,

Ancak bazı sebeplerden ötürü temel statik analiz yeterli gelmediği için temel dinamik analize yöneldik,

- Yazılım gizlenmiş ise temel statik analiz için kullanılan yöntemler etkisiz kalabilir.
- -> Zararlı yazılımın fonksiyonelliği yani zararlı yönü runtime 'da ortaya çıkabilir.
  - · Runtime Linking
  - · Network (Zararlı yazılımı internetten indirme)
  - -> Sadere tenel statik analiz yaparak bir programın Zararlı olup olmadığına karar veremediysek.

Temel statik analizeen sonuc alamadigimizeda, temel dinamik analize yoneldik. Temel dinamik analizin de yeterli kalmadigi durumlar var:

- > Zararlı yazılım çok iyi yazılmış ise sanal makine içeri sinde çalıştırıldığını anlar, dolayısı ile zararlı yonunu göstermeyebilir.
  - → Yazılım zararlı yönünü çok uzun bir süre sonunda gösterebilir. Analiz için o kadar uzun süre beklenilmeyecektir.
  - Temel dinamik analiz yaparken aslında yazılımı tek bir case (durum) için çalıştırırız. Belki de yazılımın zararlı yönü bir olay gerçekleştiğinde tetiklenecektir. Örneğin network ten bir mesaj gelmesini bekliyor olabilir.
  - -> Programi incelemel sansimiz olmulyordur. Lab 3-1, te olduğu gibi program çalısıp kapanıyor ve kendini siliyor olabilir.

Polayisi ile bu sebeplerden ötürü temel dinamik analiz de yetersiz kaldığında şüpheli yazılımın kodlarına bakmak isteriz. İleri statik analizde executable dosyaların kaynak kodlarını veya assembly kodlarını inceliyor olacağız.

Assembly makine dilinin üstünde ve insanın okuyabileceği, anlayabileceği en alt seviye dildir. Yani human readable bir dildir.

bir dildir.

Levels of Abstraction

\* Geleneksel bilgisayar mimarisi implementasyonların detaylarını
gizlemek için soyutlamayı bir çok yerde kullanır.

(abstraction)

- 3 örneğin Windows işletim sistemini farklı donanımlar üzerinde çalıştırabiliriz çankü söz konusu donanımlar işletim sisteminden bağımsızdırlar yani soyutlanmıştırlar.
  - \* Sekilde görüldüğü gibi zararlı yazılım yazarı yüksek seviye bir yazılım dili kullanarak bir zararlı yazılım yazıp derliyor. Bu yazılım artık CPU üzerinde çoliştirilabilecek makine kodlarına dönüştürülüyor.
- Zarorli yazılım analisti de tersine mühendislik ile makine kodlarını Disassembler kullanarak düşük seviye bir dile yani assembly diline çeviriyor.

#### veyor

Decompiler kullanarak yüksek seviye bir dile çeviriyor. Bu kodları inceleyerek yazılımın zararlı olup olmadığını anlamaya çalışacağız,

4

Decompile (kaynak koda donisturme): Yurutulebilir bir programi yani bir executable i kaynak kodlarına (source code) donisturme işlemidir. Bu işlemi yapan programlara da Decompiler denir.

Disassemble (assembly koda doniusturme): Yürütülebilir bir programı assemble koduna dönüştürme yani makine kodunu sembolik koda dönüştürme işlemidir. Disassembler ise bu işlemi Yapan programlara denir.

IDA Pro, Ghidra, Scylla vb disassembler piyasada meveul. Bu programların bazıları ücretli, ücretli olanların sınırlı versiyonları var.

Ornegin IDA Pro ucretli bir Disassembler ve Decompiler. Ucretsiz versiyonunda sadece Disassembler özelliği çalışıyor.

Ghidra tamamen ùcretsiz bir yazılım. NSA tarafında 2000'li yılların başında zararlı yazılımları analiz etmek için geliştirilmiş kuruma özel bir yazılımken daha sonradan 2017 yılında Wiki-Leaks'in CIA belgelerini ifşa etmesi ile birlikte ortaya çıkıyor. Bu sebepten ötürü NSA bu programı herkesin kullanımına açıyor. Programı NSA ücretsiz sunuyor dolayısı ile programda bir açık kapı olma ihtimali var, Mümkünse bir sanal makine ile kullanmak daha doğru olur.

(5)

\* Geleneksel bilgisayar mimarisinde altı seviye soyutlama var.

- · Hardware
- · Microcode
- · Machine code
- · Low-level languages
- · High-level languages
- · Interpreted languages

Anlamak Ayrıntı Zor Çok

> Bilgisayar Mimarisi Modeli

Anlamak Ayrıntı kolay Az

### \* Hardware (Donanim):

- > Fiziksel duzeyi tarif eder.
- > Dijital elektronik ile alakalıdır. XOR, AND, OR, NOT leapıları
  ile işlemler yapılır.
  - > Fiziksel dogası sebebiyle yazılımlar tarafından kolayca manipule edilemez, değiştirilemez,

## \* Microcode (Mikrokod):

(7)

- -> Mikrokoddan kasıt aslında firmware lardır. Firmware lar fiziksel donanım üzerine gömülü yazılımlardır.
- -> Hangi spesifik donanım için yazılmışlar ise o donanımı yönetirler. Yani alt seviye bir driver dir denilebilir.
- > Daha yüksele düzey olan makine kodunu donanımların anlayabilmesi için microinstruction 'lar içeren bir arayüzdür.
- > Zararlı yazılımlar genellikle bu seviyede yazılmazlar, dolayısıyla bizim için şu an önemli olmayan bir katnan, seviye.

## \* Machine Code (Makine Kodu) :

- -> Makine kodu Oprode 'lardan oluşur. Oprode'lar da hexadecimal digit'lerden oluşur ve mikroişlenciye yapılması gerekeni bildirir.
- 8) Bir programı yüksek-keviye bir dilile yazıp derledikten sonra duşur,
  - -> Makine kodu genel olarak bir çok mikrokod instruction seti kullanılarak implemente edilebilir. İlgili donanım da bu instruction setini kullanarak kodu çalıştırır.

### \* Low-Level Languages (Duşük Seriye Diller):

- -> Duşuk seviye diller aslında bilgizayar minarisinde instruction set in insan tarafından okunabilen yani human-readable bir versiyonudur.
- ) -> En genel bilinen duşük seviye dil assembly dilidir.
  - -> insan tarafından okunabildiği için zararlı yazılım analizcileri genellikle düşük seviye diller üzerinde çalışırlar. Çünka makine kodunu okumak ve anlamak zordur.
  - Not: Kaynak kodun erisilebilir olmadığı durumlarda Assembly dili insanın anlayabileceği en yüksek seviye dildir.

## \* High-Level Languages (Yüksek Seviye Diller):

- Dir çok bilgisayar programı yüksek-seviye bir dil ile ya-Zılıp çalıştırılırlar. Çankü yüksek seviye diller makine dü-Zeyindeki diller için bir soyutlama sağlar ve programlamanın mantık ve akıs kontrol mekanizmasının kolay bir şekilde kullanılmasını sağlar.
  - > C ve C++ yüksek seviye dillere örnektir. Bu diller ile ya-Zılan kodlar compiler (derleyiciler) tarafından makine Koduna çevrilir. Yapılan işleme de derleme işlemi denir.

# \* Interpreted Languages (Yorumlayıcı Diller);

(11)

- -> Bu programlama dilleri en ust sevige dillerdir.
- -> Java, C#, Perl, NET, Python vb. diller bu gruba girer.
- Du seviyedeki diller ile yazılmıs bir program direk makine koduna çevrilmez bytecode a çevrilirler ve diske o şekilde kaydedilirler.
  - Bytecode: Makine dili ile programlama dili arasında ara bir gösterimdir ve dile özgüdür. Program çalıştırıldığında bytecode gerçek zamanlı olarak yorumlayıcı tarafından yorumlanarak donanımın anlayacağı makine koduna çevrilir.
  - -> Yorumlayıcı diğer geleneksel dlarak derlenen koda kıyasla

(8)

bağımsız darak hataları yakalama, hafıza yönetimi olanakları sağlar.

Java yorumlayıcısı -> JVM (Java Virtual Machine)
. Net yorumlayıcısı -> Frameworle X.X

#### Reverse Engineering (Tersine Mühendislik)

- \* Tersine mühendislikten kusit bir program herhangi bir programlana dili kullanılarak makine diline dönüştürülmüş. Makine dilini anlamamız zor dolayısı ile makine dilini human-readable bir dile yani assembly diline çevireceğiz.
  - \* Diger programlar gibi zararlı yazılımlar da disk üzerinde ya byterode ya da makine kodu düzeyinde binary formatta bulunur.
- Disk'te duran bu binary formattaki kodu disassembler yardımı 13 ile assembly diline çevireceğiz.

Bu işlemi yapan populer programlardan bir tanesi de IDA pro.

- \* Assembly islemci özelinde bir dildir. Yani farklı tip işlemciler için farklıdır. Çünkü instruction set farklıdır. Üzerinde çalışılan işlemci mimarisi bu yüzden önemlidir.
- pc ler için kullanılan işlemci mimarileri X86, X64, SPARC, PowerPC, MIPS, ARM vb leridir.

Dûnya ûzerinde en çok kullanılan işlemci Intel firmasının 32 bitlik X86 'sıdır. Son zamanlarda Intel'in 64 bitlik X64 işlemcisi de yaygınlaşmaya devan ediyor.

Windows işletim sistemi X64 ve X86 işlemcileri üzerinde çalıştırılabilmektedir. Ancak X86 minarisindeki bir işlemci 64 bitlik işletim sistemini ve 64 bitlik programları çalıştıramaz.

Günümüzde bir çok malware X86 mimarisi üzerinde çalışmaktadır.

\* Gunumuzde bir çok bilgisayar von Nouman mimarisini benimser

· Control Processing Unit (CPU) kodu çalıştırır.

(16)

- · Main Memory (RAM) bûtûn veriyî ve kodu depolar.
- Input / Output Devices (I/O) yeris depolayan Chard disk, Klavye, monitor vb.) ve isterildiginde veriyi geri getiren aygıtlardır.

#### CPU Components (CPU Bilesenleri)

- \* Control Unit: Instruction pointer isimli register's kullanarak
  RAM içerisinde işletilmesi gereken komutları alır, yönetir.
- Registers: Register lar crui nun temel depolama birimleridir.

  Cru işlemlesnasında kullandığı ve elde ettiği verileri tegister larda depolar. RAM'den hızlıdır.

ALU (Arithmetic Logic Unit): Kontrol biriminin RAM den getirdigi komutları çalıştırır. Elde edilen sonuçları register lara veya RAM'e logyd eder.

Programin calismasi bitene kadar fetching - executing islemleri devam eder.

#### Main Memory LAna Bellekt

17

\* Bir programda bellek şekildeki gibi 4 ana bölüme ayrılır.

Stack, Heap, Code ve Data olmak üzere.

Bu şekil temsili bir gösterim başka bir programda stack alanı kod alanından büyük olabilir.

\* Data i Programın başlangıcında yüklenen verileri tutmak
için RAM'de ayrılan bölümdür. Bu veriler zaman zaman

<u>static</u> değerler olarak adlandırılabilirler. Çünkü programın

(19) çalışması sırasında değişmezler. Veya bazen de buradaki ve
riler <u>alobal</u> değerler olarak bilinirler. Çünkü programın

her yerinden erişilebilirler.

\* Code: RAM de ki code bölümü çalıştırmak için CPU tarafından fetch edilen yani alınan kodları barındırır. Buradaki kodlar programın ne yapacağını, nasıl yapacağını belirtir, konrol eder. Heap: Programin icrasi sirasında dinamik bellek olarak kullanılır. RAM'e bir veri yazmak için bu alandan yer tah-sisi yapılır veya herhangi bir veriye daha fazla ihtiyac yoksa buradaki alan serbest birakılır yani veri silinir.

Heap programın dinamik bellek alanı olarak bilinir. Çünkü programın çalışması sırasında içeriği sürekli değişir.

\* Stack: Çağrılan fonksiyonların adresleri, lokal değişkenler ve fonksiyon parametreleri bu bellek alanında tutulur. Program akışını kontrol etmeye yardımcı olur.

4.4	
method adreset tokal değişkenler porametreler	Print()
	Method 211
	Method 1()
	main()

method = fonksiyon

method-call stack

Stack veri yapısı mantığında çulışır. Yani son giren ilk çıkar (LIFO).

Yeni bir metot çagırıldığında bu stack'in istine eklenir. Bu işleme pushing denir.

Bir metodun icrası bittiginde bu stakk'in üstündeki metot silinir. Bu isleme pop etmek denir.

#### Instructions (Talinatlar-Komutlar)

\* Instruction 'lar assembly programland dilinin yapıtaşlarıdır.

X86 mimarisinde bir instruction bir mnemonic ve sıfır veya
daha fazla operand 'dan oluşur.

mov ecx 0x42

L l l

mnemonic operand operand

Bu komut 42 degerini Extended C-register'ına atar.

"mov ecx" 'in hexadecimal karşılığı opcode olarak OxB9 'dur.

42 degeri de opcode olarak 42000000 olarak ifade edilir.

Yani yukarıdaki assembly komutunun hexadecimal gösterimi:

0xB942000000 olur. Pu dege

\* Mnemonic -> mov

Destination -> ecx
Operand

24) source -> 0x42

Intel islemcillerde Source Operand say tarafta <u>Destination Operand</u> sol tarafta bulunur. Farklı islemcillerde bu durum ters olabilir,

#### Endianness (Endianlik)

\* Farklı işlemcilerin çalışma şekilleri de farklı olabilmektedir. Bazıları Big-Endian, bazıları Little-Endian çalışırlar.

Big-Endian: Most significant (En onemli) byte lar ilk once yazılır.

Ornegin Ox42 64 bitlik degeri 0x0000042 dur.

Little-Endian: Least significant (En onensiz) byte lar ilk once yazılır.

Ornegin 0x42 64 bitlik degeri 0x42000000 olur,

Network big-endian çalışır yani network verileri big-endian ifade edilir. X86 işlemciki little-endian çalışır yani bu işlemci üzerindeki veriler little-endian ifade edilir.

Zarorli yazılım analiz ederken Endian'lığın farkında olmak gerekir, Aksi takdirde yanlış çıkarımlar yapılabilir.

\* Ôrnegin IP adreslerini ele alirsak;

127,0,0,1 127,0,0,1 128 01111111 128 1 biq-endian

$$7F.00.00.01$$
 (hex)
 $161$ 
 $16x7 + 15.1 = 127$ 

Bu IP verisi network üzerinden RAM'e geldigi zaman RAM'de Ox0100007F olarak ifade edilir.

### Opcodes Operation Code) (islem Kody)

\* Instruction mov ecx 0x42 obsun.

movecx'in Opcode u Bg

27 degeri de 42 00 00 00 olur.

Zararlı yazılım Network ile ilgili işlemler yaparken bu endian' lık durumu değişebilir. Bu duruma dikkat etnek gerekir.

#### Operands (islenen)

\* Operand lar instruction tarafından kullanılacak veriyi tanımlar. 3 farklı operand türü vardır:

Immediate: Operand lar sabit degerlerdir.

Register: Operand'lar register ları temsil eder. Bir önceki örnekteki ecx register'ı gibi.

> Memory Address: Operand lar direk bellekteki adresi temsil ederler ve köseli parantezler içine yazılırlar. [eax] gibi.

### Registers (Kayıtçılar)

\* Register CPU nun küçük boyutlu verileri depolayabildiği ve bu depoladığı verilere herhangi bir depolama aygıtından çok daha hızlı ulaşabildiği bir depolama birimidir.

X86 işlemcileri geçici depolama ve çalışma alanı için bir dizi 29) register kullanır.

X86 islenci ailes indeki register ları 4 ana gruba ayıra - biliriz: General registers, Segment registers, Status register ve Instruction pointer.

\* General registers: CPU nun çalışması boyunca kullanılan genel amaçlı register lardır.

Segment registers: Program ile ilgili verilerin bellekte bölümlerini belirtmek için kullanılır.

Status flags: Durum register larıdır. Durum belirttikleri için ve karar verme işlemlerinde kullanıldıkları için flag ismini alırlar.

Instruction pointer: Bir sonraki isletilecek instruction in adresini tutar.

## Size of Registers (Register larin Boyutu)

\* Genel amaçlı bütün register lar 32 bittir. Ancak 16 bitlik veya 32 bitlik bir assembly kodu ile belirtilebilirler. Yani 16 bitlik veya 32 bitlik kullanılabilirler.

edx (Extended dx)  $\rightarrow 32$  bit dx  $\rightarrow 16$  bit

(31) Olarak kullanılır.

4 adet register eax, ebx, ecx, edx 32 bit, 16 bit veya 8 bit olarak kullanılabilir.

EAX -> 32 bit

AX -> 16 bit

AL -> 8 bit

AH -> 8 bit

\* Şekilde EAX register'ının değişik uzunluklardaki kullanımı 32 görülüyer,

> General Registers (Genel Kayıtçılar)

\* Genel register lar tipik olarak veri veya bellek adresi tutarlar. Bazı instruction lar da yaptıkları iş için genellikle aynı spesifik register'ı kullanırlar, Örneğin çarpma ve bölme komutları EAX ve EDX register larını kullanırlar. Bu bir gelenek haline gelmiştir.

Derlegiciler de aynı geleneği sürdürürler. Örneğin bir fonksiyon cağırımından sonra EAX register ini görürseniz, bu register fonksiyonun dönüş değerini tutar.

Bu geleneksel kullanımları bilmek Zararlı Yazılım Analizcisi için kodu anlamada kolaylık sağlar.

### Flags (Bayraklar)

(33)

- \* EFLAGS register'ı statu, yani durum register'idir. Karar verme mekanizması için kullanılır.
- 34) 32 bittir ve her biti bir flag'dır. Bitleri 1'e set edilir veya temizlenir O olur.
  - \* ZF Zero Flag: Bir işlemin sonucu sıfır olursa set edilir.

    CF Carry Flag: Bir işlemin sonucu hedef için çok büyük veya çok küçük olursa set edilir.
- SF Sign Flag: Bir islemin sonuru negatif olursa veya most significant bit 1'e esit olursa set edilir.
  - TF Trap Flag: Debug yaparken kullanılır. Eger bu register set edilmiş ise işlemci her seferinde bir adet instruc-

## EIP (Extended Instruction Pointer)

\* Bir sonraki çalıştırılacak instruction'ın bellekteki adresini içerir. Yani işlemciye, işi bittiğinde ne yapacağını söyler. Instruction pointer veyo program counter olarak bilinir.

EIP register'ının içeriği bozulurson program hata verir ve çöker. EIP register'ının içeriği değiştirilirse program başka instruction lar çalıştırmaya başlar.

Saldırganlar önce bellek adresine çalışmasını istedikleri kodu yerleştirirler yani enjekte ederler. Sonra EIP register larını manüpüle ederek belleğe yerleştirdikleri kodun çalışmasını sağlarlar,

more and the the the degering Estile

Buffer Overflow saldırısının hedefi de EIP register idir. Program buffer ina extra veri yazılır sonra EIP register'i değiştirilip buffer o yazılan kodların çalışması sağlanır.