### Chapter 4 ch 4.2

### Simple Instructions

X86 minarisinde kullanılan en temel komutlardan bir tanesi mor komutudur. Kullanımı;

mov destination, source

seklindedir.

komuttan sonra destination (hedef) adres daha sonra source (kaynak) adres gelir.

mor komutu veriyi bellege veya register lara tasır.

Dolaylı adreslemede köşeli parantezler içerisine yazılan Ram adresindeki deger ifade edilir,

\* Bu tabloda mov komutunun farklı kullanım şekilleri gösterilmektedir.

mov eax, ebx -> EBX register inin içeriğini EAX'e kopyalar.

mov eax, 0x42 -> 42 degerini EAX'e kopyalar.

eax, [ox 4037C4] > Ox 4037C4 adresinden 4 byte lik bir veriyi EAX register ina kopyalar.

mor eax, [ebx] -> EBX register inin icerisinde depolanan (3) Ram adresine gider ve o adresten 4 byte 'lik veriyi EAX register ina kopyalar

> mov eax, [ebx + esi\*4] > Îșlem sonucunda elde edilen Ram adresine gider ve o adresten 4 kyte lik verigi EAX register ina kopyalar.

### Load Effective Address (lea)

\* Bir başka genel ve çok kullanılan komut lea (Load Effective Address) komutudur.

led'nin kullanımı ve yazım formatı mov komutuna benzer.

lea destination, source

Kullanımları benzer olsa da yaptıkları işler farklıdır.

lea eax, [ebx+8] > source 'taki adresi destination'a

kopyalar. Yani burada ERX 'in

[cerisinde bulunan adres degerine

8 ekler ve EAX'a kopyalar.

mov eax, [ebx +8] -> Ram 'deki ebx +8 adresindeki veriyi EAX'e kopyalar.

Mantik olarak fea'nın yaptığı işlem mov ile şu şekilde Yapılabilir:

mov eax, ebx+8

ancak bu sekilde bir kullanına izin verilmemektedir.

\* Sekil mov ve lea komutlarının kullanım farkını göstermektedir.

mov eax, [ebx+8]

çalıştırıldığı zaman source 'ta bulunan adresin içeriği kastedilir.

lea eax, [ebx + 8]

çalıştırıldığı zaman source taki adres değeri EAX in içine kopyalanır, Yani burada EAX in içeriği 0x00B30040 olur.

#### Arithmetic

\* Aritmetik operatorler ise su sekildedir:

sub -> Subtracts (çıkarma)

add -> Adds (toplama)

6) inc > Increments (artirma)

dec -> Decrements (eksiltme)

mul -> Multiplies ( carpma)

div -> Divides (bolme)

\* Aritmetik operatörlerin kullanımı aşağıdaki gibidir:

sub eax, 0x10 -> EAX taki degerden 0x10 sikarilir.

add eax, ebx -> EAX ve EBX T toplar ve sonucu EAX'e

inc edx -> EDX'i 1 artırır.

7) dec ecx -> ECX'i 1 eksiltir.

mul 0x50 -> EAX'I 0x50 île çarpar ve sonucu EDX ve EAX 'ta tutar.

div 0x75 -> EDX: EAX 'teki degeril Ox75 é boler ve bolumui EAX 'te kalanı EDX'e atar.

### \* Genel aritmetik ve shift işlemleri:

XOT eax, eax -> EAX register in temizler. Bir register in kendisi ile xor 'lanak o register in degerini o yapar.

Or eax, 0x775 -> EAX'in içerigi ile 0x7575 degerini "VEYA" işlemine alır.

mov eax, OxA Sh1 eax, 2 → ilk komut hexadecimal A yani decimal 10 degerini EAX'e atar. Binary olarak ifade edersek 1010'dir.

> Ikinci komut EAX in içeriğini 2 defa sola shift eder yani binary blarak değeri 101000 olur. 1x32 0x161x8 0x1 0x1 0x1 = 40

Yani decimal olarak 40, hexadecimal olarak 0x28 olur. Zoiten binary bir sayiyi sola shift etnek 2 ile çarp-maktır. Örnekteki sayı decimal 10 değeriydi, 2 defa sola shift ettik yani 4 ile çarpmış olduk ve değeri 40 oldu.

(8)

ror bl, 2

(8)

9)

→ Birinci Icomut yine hexadecimal A degerini BL'ye atiyor, ror îşlemî "right rotate" işlemidir, Yani BL'nin içeriğini sağa 2 bit döndüreceğiz.

Right fotate işleminde bitler sayı kadar sağa kaydırılır ve sağdan kaybolan bitler soldan gelir. El'nin şu anki içeriği 00001010 sayısıdır. 2 bit sağa rotate ten sonra 10000010 olur.

No Operation (NOP).

\* Sikça kullanılan bir başka komut No Operation komutu NOP 'tur. Bu komut işlemciye bir sey yapmamoısını yani beklemesini söyler.

Bu komut aslında xhog eax, eax komutunu çalıştırır ve böylece gerçek anlanda hiçbir şey yapmamış olur.

NOP'un opcode u ox90 dir.

NOP Sted Saldirisi: Saldirgan programin bellek alanına kendi kodunu enjekte eder ve buffer overflow (tampon tasmosi) gerçekleştirir.

Daha sonra bir dizi NOP komutu ile programın kendi enjekte ettiği komutlara gelmesini sağlar. Yani NOP sled saldırganın bir programın belleğindeki istenen bir kod konumunu hedefle-mesine yardımcı olmak için kullanılabilir.

# The Stack

\* Akıs kontrolünün, metotların, parametrelerin ve lokal değişkenlerin fiziksel bellekte depolandığı yer, programın Ram'deki stack bölgesidir, Stack kısa zamanlı depolama işin kullanılır.

Adından da anlaşılacağı üzere stack (yığın) veri yapısı mantığı ile çalışır, İşlemler Last In First Out (LIFO) kuralı ile yapılır.

Push islemi stack e eleman ekler. Pop islemi stack ten eleman çeker.

(10)

(11)

ESP (Extended Stack Pointer) stack bölgesinin üstünü gösterir yani buranın adresini tutar. Stack'e eleman eklendiğinde veya stack'ten eleman çıkarıldığında değeri değişir.

EBP (Extended Base Pointer) stack bölgesinin altını gösterir yani buranın adresini tutar.

#### Other Stack Instructions

\* Call ve Enter komutları assembly dilinde alt program çağrısı ve yerel değişkenlerin yönetimi için önemli araıçlardır.

Ret komutu fonksiyonun çalışması tamamlandığında yani alt programın çalışması bittiğinde program akışının kaldığı yere geri dönmesini sağlar.

Leave komutu fonksiyonun çalışması tamamlandığında yerel değişkenlerin temizlenmesini sağlar.

### Function Calls

\* Fonksiyon bir program içindeki belirli bir görevi gerçekleştiren ve geri kalan koddan nispeten bağımsız olan kod bölümüdür.

Ana kod fonksiyon çağırıldığında yürütmeyi fonksiyona bırakır taki fonksiyonun çalışması sonlana kadar.

Küçük fonksiyonlar tek bir iş yaparlar, Printf() gibi, Printf() fonksiyonu parametre olarak gelen değeri ekrana basar.

Birçok fonksiyon prologue içerir. Prologue, fonksiyon başında bulunan birkaç satır komuttur. Prologue, fonksiyonun kullanımı için stack ve register ları hazırlar.

Birçok fonksiyon epilogue da içerir. Epilogue, fonksiyon sonunda bulunan birkaç satır komuttur. Epilogue komutlar stack ve register ların durumunu fonksiyon çağırılmadan önceki durumuna getirir.

#### Stack Frames

\* Herhangi bir programın Ram'deki stack alanı şekildeki gibi gösterilebilir.

Bu sekle göre altta bulunan fonksiyon ortadakini sağırmıştır.

Artık onu çağırdıktan sonra program kontrolonü ona bırakır ve onun çalışmasının bitmesini bekler. Ortada bulunan fonksiyon ise üstteki fonksiyonu çağırmıştır ve programın kontrolünü ona bırakır. Çağırdığı fonksiyonun çalışması bitene kadar beklemeye

(12)

(13)

üstteki fonksiyonun çalışması bittiğinde bir değer döndürerek veya bir değer döndürmeden çağırıldığı yere geri döner. Bu şekilde programın stack alanı LIFO bir şekilde çalışmasını sürdürür.

En altta bulunan metod yeni bir fonksiyon çağırmadan çalışması sonlanırsa program da sonlanmış olur.

Herhangi bir metodun stack çerçevesine de baktığımızda şekildeki gibi bir görüntü ile karşılaşırız. İçerisinde parametreleri, lokal değişkenleri ve geri dönüs adresi gibi veriler mevcuttur.

#### Conditionals

\* Her programlama dili korşılaştırma yeteneğine sahiptir ve bu karşılaştırmalara dayanarak da kararlar alırlar.

Burada da conditionals 'dan karsılaştırma yapan Assembly komutlarıdır.

Assembly dilinde sıkça kullanılan iki adet conditional vardır: "test" ve "cmp" komutları.

test komutunun yaptığı is AND komutuğu ile aynıdır ancak test komutu operand'ları değiştirmez, yanlızca bayrakları ayarbı.

Bir register in içeriğinin Nucl olup olmadığını anlamak için kendisine karşı test'i yapılır.

ôrnegin test eax, eax komutuile EAX'in içerigi sifir ise ZF (Zero Flag) set edilir. emp conditional's da sub komutu île aynı işi yapar ancak bu işlemden operand'lar etkilenmez.

cmp dst, src gibi bir komutta;

### Branching

\* Dallanma, program akışının belirli bir koşula göre farklı bir yere yönlendirilmesidir. Programın koşullara bağlı olarak farklı yollar izlemesini sağlar.

Assembly dilinde iki çeşit dallanma vardır:

Unconditional Jump (Koşulsuz sıçrama): Programın belirli bir adrese doğrudan dallanmasını sağlar. Komutu JMP'dir.

Conditional Jump (Koşullu Sıçrama): Belirli bir koşula bağlı olarak program akışını farklı bir yere yönlendirir. 30'dan fazla koşullu sıçrama komutu vardır.

JZ 100 -> Eger Zero Flag set edilmis ise 100 adresine sigrama yapar.

jnz loc -> Eger Zero Flag sifir ise loc adresine sigrama
yapar.

(17)

## 10

#### C Main Method

\* Birçok malware C dilî ile yazılmıştır. Bu sebep ile C'deki main fonksiyonunun assembly karşılığını bilmek malware ları analiz ederken kolaylık sağlar.

Her C programi hatta her program main() fonksiyonu ile başlar.

Derleyici kodu derlemek için main() fonksiyonunu arar ve
bu satırdan kodu derlemeye başlar.

C programi nasil başlar?

int main (int argc, char\*\* argv) satırı ile başlar. Burada argc komut satırından girilen parametrelerin sayısını tutar. argv ise komut satırından girilen parametrelerin isimlerinin tutulduğu dizinin referansını tutar.

\* Program komut satırından su sekilde çağırılsın: filetestprogram.exe -r filename.txt

argc = 3

argv [0] = filetest program. exe

argv[1] = -r

argv [2] = filename, txt

degerlerini alır.

\* Burada basit bir C kodu var. Bir önceki sayfada komut satırından çalıştırılan filetestprogram, exe isimli programın kaynak kodları.

Bu kaynak kodlar derlenmis ve filetestprogram. exe olmus, Yani calıştırılabilir bir exe dosyası olmus. Daha sonra komut satırından program bazı parametreler ile çağırılmış.

Kod Açıklaması

20 \* Assembly Kod Açıklaması