Docker 실습

Window 환경, NodeJS 에서 실습

목차

- Docker 기본 문법 및 이미지 생성, 컨테이너 실행
- SSH
- AWS EC2에 컨테이너 실행하기
- AWS ECS에 컨테이너 실행하기

Docker 기본 문법 및 빌드

Docker file 문법

Docker file은 여러 줄의 Configuration으로 구성되어 있다.

- FROM: 사용할 base image를 선택함
- WORKDIR: 도커 이미지 안에서 어떤 경 로에서 이것을 실행 할 것인지 명시함. 도커 내부적으로 디렉토리가 존재한다.
- COPY: 현재 WORKDIR 경로로 복사하기. 빈번히 변경되는 파일일수록 마지막에 작성해주는 게 좋다.
- RUN: 동작 커맨드를 입력
- ENTRYPOINT: CMD 대신 입력됨

```
1 FROM node:16-alpine
2
3 WORKDIR /app
4
5 COPY package.json package-lock.json ./
6
7 RUN npm install
8
9 ENTRYPOINT [ "node", "index.js" ]
```

Docker의 Directory

• Docker는 local 컴퓨터와 별개로 자체적인 directory를 가지고 있다.

How to access /var/lib/docker in windows 10 docker desktop?

Asked 3 years ago Modified 1 month ago Viewed 29k times

If you are seasoned enough, you may find the actual location of the virtual disk of all the data in your Windows directory.

ext4.vhdx

C:\Users\your name\AppData\Local\Docker\wsl\data\

• /var/lib/docker라는 저장 위치에 이미지가 저장되지만, 이 폴더는 vhdx라는 가상머신 안에 있다. Docker를 통한 간접 접근이 가능하다.

Docker file 문법 - COPY

```
COPY [--chown=<user>:<group>] <src>... <dest>
COPY [--chown=<user>:<group>] ["<src>",... "<dest>"]
```


- COPY에는 두 가지 파라미터가 필요아나.
- 첫 번째 파라미터에는 외부 경로가 들어간다. 현재 local에서 넣어줄 파일이나 폴더를 지정한다. 단순 ''점으로 표현하면 현재 도커 파일이 속해있는 모든 폴더와 파일을 지칭한다.
- 두 번째 파라미터에는 내부 경로가 들어간다. 도커 자체 내부 경로 앞서 언급한 vhdx파일 안에 숨겨져 있음 './'로 표현하면 현재 WORKDIR을 경로로 지정한다.

Docker file 문법 - RUN

- 터미널에 입력하는 동작 커맨드를 넣을 수 있다.
- nodeJS의 경우 npm install을 실행
- 커맨드에 node index.js를 넣는 것은 바람직하지 않다. 왜냐하면 도커 파일은 이미지 설정을 위한 문법만 들어가야 함. 이미지를 실행하는 게 아니라 이미지를 기반으로 컨테이너를 실행해야 한다.
- 실행 커맨드를 도커 파일에 넣고 싶으면 RUN을 사용하는 게 아니라 CMD를 사용해야 한다.
- CMD ["node", "index.js"]를 넣으면 컨테이너가 실행될 때 이 커맨드가 실행된다. => 즉 서버를 띄운다. 'CMD' 대신 'ENTRYPOINT'를 쓸 수 도 있다.

Docker file layer


- Docker file은 layer로 구성되어 있다.
- 이는 Docker의 명령어가 cache를 사용하기 때문. 변경되지 않은 layer 는 cache에 있는 결과를 그대로 가져오기 때문에 빠르게 실행된다.
- 더 낮은 layer가 바뀌면 그 보다 높은 후속 layer들은 값이 변경되지 않더라도 다시 연산이 실행된다. 캐시를 사용하지 않는다.
- 그러므로 자주 바뀌는 설정은 높은 후속 layer에 위치 시키는 게 좋다.



Docker image 만들기

- "docker build"라는 명령어를 사용하면 docker file을 참조하여 도커 이미지를 만든다.

 PS D:\docker project> docker build -f Dockerfile -t docker-test-image ...
- -f: 도커 파일 이름
- -t: 만들어질 도커 이미지 이름
- "."은 현재 도커 파일이 있는 디렉토리 위치를 의미한다. 현재는 최상위 디렉 토리에 도커 파일이 있음



Docker Command error

- "docker build" 했는데, 아무 것도 실행되지 않음.
- 에러 메시지: the docker daemon is not running.
- Docker Desktop 응용프로그램을 실행하지 않아서 그랬던 것.
- Docker 프로그램이 돌아가야 docker build 할 수 있다.


PS D:\docker project> docker build -f Dockerfile -t docker-test-image . error during connect: This error may indicate that the docker daemon is not running.: mswap=0&networkmode=default&rm=1&shmsize=0&t=docker-test-image&target=&ulimits=null&vthe file specified.




Docker image 만들기 성공

PS D:\docker project> docker build -f Dockerfile -t docker-test-image .

• "docker build"라는 명령어가 온전히 작동되면 아래와 같이 Docker Desktop 프로그램의 이미지 탭에서 볼 수 있음






Docker Container 실행

- Docker image를 이용해서 Container를 실행하기
- -d: detached를 의미. 터미널이 기다리지 않고, 다른 일을 할 수 있도록 함. 안 써도 됨.
- -p: publish를 의미. Host의 port와 container의 port를 연결해주는 작업

PS D:\docker project> docker run -d -p 8080:8080 docker-test-image 439a740e7beb84e47314b15068dedf22f40998741d2fca18bd9746aa9d733b2c



Docker Container error

- "docker ps"를 실행하면 현재 작동중인 container를 볼 수 있다.
- 하지만 아무 것도 돌아가지 않았다.

```
PS D:\docker project> docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

PS D:\docker project> docker ps
```


```
7 RUN npm ci
8
9 COPY index.js .
10
11 ENTRYPOINT [ "node", "index.js" ]
12
```

- 원인은 실행 파일을 도커에 추가하지 않아서 에러가 나서 Exit()
- COPY index.js . 를 추가하고 다시 이미지를 빌드하니 정상 작동됨

```
PS D:\docker project> docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS
439a740e7beb docker-test-image "node index.js" 4 seconds ago Up 3 seconds 0.0.0.0:8080->8080/tcp
```

Docker Container 통해 서버 실행

• Local 터미널에서 직접 'npm run'을 하지 않았는데, Docker가 컨테이 너를 띄워서 실행했기 때문에 node 서버가 동작한다.



- 이를 조금 응용해서 생각하면, local 컴퓨터에 node를 설치하지 않았 어도 Docker를 사용하여 node를 실행할 수 있다는 말이다.
- 혹은 local 컴퓨터에 설치된 node와는 다른 버전의 node를 도커 상에서 실행 시킬 수 있다.

(참고) Docker 이미지의 특성

- 소스 코드를 수정해도 이미지에는 자동으로 반영되지 않는다. 변경 된 소스 코드를 반영하려면 이미지를 다시 새로 Build 해야 한다.
- 이미지는 읽기 전용. 처음에 build할 때만 코드가 반영되고, 이후로는 수정할 수 없음.

(참고) 컨테이너 관련 docker 명령어

- Docker stop "name"을 하면 해당 name을 가지고 있는 컨테이너를 중지시킨다.
- Docker ps -a 를 실행하면, 중지된 컨테이너도 포함하여 보여준다.
- Docker start "name"을 하면 해당 name을 가지고 있는 중지된 도커 컨테이너를 재실행 해준다.
- Docker run을 할 때 커맨드에 '--rm'을 추가하면 이 컨테이너가 실행되고 나서 중지될 때 자동으로 삭제가 된다.
- Docker run에서 –name "이름"을 추가하면, 해당 컨테이너의 이름이 "이름"으로 설정된다.


SSH

SSH

- SSH: secure shell의 줄임말. Local 에서 원격 호스트로 연결하기 위한 프로토콜.
- HTTP나 FTP처럼 응용 계층 프로토콜이고, client와 server가 통신하기 위한 프로토콜이지만, SSH는 한 쌍의 키를 사용하여 보안 접속을 한다는 차이점이 존재한다.
- Public key를 통해 전송 전에 내용을 암호화하고, 전송이 완료되면 private key를 통해 내용을 복호화한다.
- 암호화하여 데이터를 전송하기 때문에 통신 중간에 패킷을 가로채어도 이해할 수 없는 문자가 보여진다.
- SSH의 기본 포트는 22번이다 (HTTP의 기본 포트는 80번)

(+추가) HTTPS와 SSL

- HTTP는 데이터를 암호화하지 않고 전송하므로 악의적으로 감청이나 데이터 탈취를 당할 수도 있다.
- 데이터 암호화를 위해 HTTP + SSL(또는 TLS)를 결합하여 사용하는데, 이것을 HTTPS라고 한다.
- SSL은 사실 예전 버전이고 요즘은 TLS를 사용하여 암호화한다.
- SSL(secure socket layer)
- MAC이나 Linux에는 내장되어 있다.
- Windows에는 WSL 2나 PuTTY를 설치해야 한다



HTTPS는 TCP 위에 놓인 SSL 위의 HTTP

(+추가) SSH vs SSL

• 공통점: 보안을 위해 암호화를 사용한다. (암호화 기법은 각자 다름) Public Key Infrastructure를 사용한다.

SSH	SSL
Command 동작을 위해 사용	정보 전송을 위해 사용
22번 포트 사용	443번 포트 사용
Client는 authentication이 필요함 Username, password 필요	서버 측 authentication만 있으면 됨 Username, password 없음

Container를 EC2에서 실행하기


EC2 인스턴스 생성

• Docker를 올릴 EC2 인스턴스를 생성하고 키 페어를 저장










WSL 2 설치

- SSH 연결하여 로컬에서 가상 머신을 연결하기 위해 WSL 2가 필요하다.
- 윈도우에서 제공하는 WSL 2 설치법을 따라 Ubuntu 설치
- 터미널에서 WSL을 실행






[ERROR] unprotected private key file

- AWS에 나와 있는 SSH 명령을 그대로 가져다 썼으나 에러가 발생.
- Private key이 너무 공개되어 있어서 생긴 문제

```
master@LAPTOP-4EF20ME7:/mnt/d/docker/docker project$ chmod 400 docker_test.pem
master@LAPTOP-4EF20ME7:/mnt/d/docker/docker project$ ssh -i "docker_test.pem" ec2-
```

[ERROR] unprotected private key file


- 하지만 stack overflow를 아무리 찾아봐도 해결법은 나오지 않았다.
- 이미 chmod 400을 해줬는데도 해결이 안 됨.
- SSH 커맨드 관련한 지식이 있어야 해결 가능할 듯 함.




400 protects it by making it read only and only for the owner.

EC2 인스턴스 연결

- 굳이 SSH로 연결할 필요 없는 듯.
- 그냥 연결 버튼 누르면 알아서 연결해주고 브라우저 상에서 EC2 머신에 리눅스 커맨드 입력할 수 있게 해준다.





EC2 커맨드 입력

• EC2 머신 필수 패키지 업데이트

```
[ec2-user@ip-172-31-11-71 ~]$ sudo yum update -y
Loaded plugins: extras_suggestions, langpacks, priorities, update-motd
amzn2-core
No packages marked for update
```

• EC2 머신에도 도커 설치

[ec2-user@ip-172-31-11-71 ~]\$ sudo amazon-linux-extras install docker Installing docker

• EC2 에서 도커 동작시키기

[ec2-user@ip-172-31-11-71 ~]\$ sudo service docker start Redirecting to /bin/systemctl start docker.service

도커 이미지를 리모트 머신에 올리기

- 크게 두 가지 방법
- 1. Docker file을 포함한 모든 소스코드를 원격 장치에 복사 -> 이미지 구축을 원격 장치에서 함.
- 2. Local에서 이미지를 빌드하고 그 이미지를 원격 장치에 배포
- 2번의 방법이 일반적이다. 1번은 번거로운 작업이 많음. 그래서 이미 지를 그냥 hub에 올려서 사용하는 게 낫다.

Docker Hub에 이미지 올리기

• 반드시 저장소 이름을 태깅해줘야 push 할 수 있다.



PS D:\docker\docker project> docker tag docker-test-image millwheel/node-docker-test

• 저장소 이름 사용해서 docker hub에 push

```
PS D:\docker\docker project> docker push millwheel/node-docker-test
Using default tag: latest
The push refers to repository [docker.io/millwheel/node-docker-test]
9692008c2a7a: Pushed
187888a0b65b: Pushed
383dbcff459b: Pushed
```

EC2에서 도커 이미지 불러오기

- EC2도 똑같은 컴퓨터이므로 도커 기본 문법을 사용해서 이미지를 불 러들이면 된다.
- Local 환경에 이미지가 없으면 Docker hub을 방문해서 이미지를 자동으로 다운로드함. Run을 실행했으므로 컨테이너가 자동으로 돌아감.
- Sudo를 붙여줘야 실행된다.

```
[ec2-user@ip-172-31-11-71 ~]$ sudo docker run -d --rm -p 8080:8080 millwheel/node-docker-test Unable to find image 'millwheel/node-docker-test:latest' locally latest: Pulling from millwheel/node-docker-test 63b65145d645: Pull complete a67f65df360b: Pull complete 6112f742730b: Pull complete
```

```
[ec2-user@ip-172-31-11-71 ~]$ sudo docker ps

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED

e62ac9c08df0 millwheel/node-docker-test "node index.js" 2 minutes ago
```

퍼블릭 ip에 접근해서 실행을 확인


- 그냥 퍼블릭 ip 긁어와서 주소창에 넣고 접속하면 아무 것도 실행되지 않는다. 왜냐하면 EC2 인스턴스는 기본적으로 웹과 연결이 끊어져 있기 때문이다. (보안 때문에 끊어져 있음. SSH로만 접근 가능)
- 외부에서 접속 할 수 있도록 보안 그룹을 설정해줘야 한다.

보안 그룹

• 인바운드: 서버가 내부 데이터를 보여줄 때 제한. 기본적으로 SSH만 열려 있다. Source 0.0.0.0/0은 전세계에 열려 있다는 것을 의미.




• 아웃 바운드: 서버가 외부 데이터를 가져오는 제한. 기본적으로 모든 트래픽을 허용하므로 모든 프로토콜을 이용해서 아무 데이터를 가져 올 수 있다.



인바운드 규칙 추가

• 인바운드 규칙에 HTTP를 추가해준다. 주소는 anywhere로 설정.



EC2 사용 방식의 단점

- 보안도 신경 써야 하고, 방화벽을 관리해야 한다
- 트래픽이 많이 발생하면 더 강력한 하드웨어로 교체해야 한다.
- 운영체제를 최신 상태로 유지해야 한다.
- EC2 원격 컴퓨터의 구성에 대한 책임을 전적으로 다 지게 된다.
- SSH를 통해 EC2에 접속하여 도커를 설치해야 한다. <- 상당히 번거로 운 작업임

Container를 ECS에 올리기

ECS

- Fully managed container service
- ECS 사용하면 EC2에서 해야 하는 번거로운 작업을 피할 수 있다.
- 생성 관리, 업데이트, 모니터링, 스케일링이 모두 자동으로 된다.