ПРИЛОЖЕНИЕ П6: ПРОЕКТ QC-T020

роектът *QC-Т020* съдържа кода на предложения предварителен вариант на паралелен структурен модел на *квантовата телепортация*, като освен вентила на Адамар е реализиран и *2-qubit* квантов *CNOT* вентил. Основните структурни елементи на модела са: *EPR* източник на сплетени квантови частици, входен квантов канал, кодер, 2 bit класически канал, декодер, приемник на телепортираната квантова информация.

```
* qc-T020.xc
  Създаден на: 19.06.2013
        Автори: Милен Луканчевски, Бисер Николов
  КВАНТОВА ТЕЛЕПОРТАЦИЯ
  Цел: Моделиране на квантова телепортация
   Осн. идея:
  Моделирано явление: Квантова телепортация
 * Структурни елементи:
  - EPR източник
  - входен канал с квантова информация
   - кодер
  - 2-битов класически канал
   - декодер
  - приемник на телепортираната квантова информация
  Основни елементи на молела:
   - активни (задача/процес);
  - пасивни (канали, съобщения).
  Активните структурни елементи се представят като процеси.
  Квантовото състояние на фотоните се представя чрез единичен
qubit.
* Фотоните се предават като съобщения между тези процеси.
* Литература за използвания метод:
 * [A.23, A.24, A.M.2]
* [B.6, B.12, B.13, B.14]
* /
//#include <xsl.h>
#include <platform.h>
//#include <stdlib.h>
//#include <string.h>
//#include <limits.h>
#include <math.h>
// КВАНТОВО СЪСТОЯНИЕ НА ФОТОНА, КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ТЕЛЕПОРТИРА
#define LE QS 0
// 0 - квантово състояние QS 0 с кет-вектор |  0>
// 1 - квантово състояние QS 1 с кет-вектор |1>
#define RNG TYPE 1
// 1 - Генератор тип RNG с примитивна функция crc32 на
```

```
изпълнителната среда;
// 2 - Генератор тип TRNG с кръговите осцилатори от
изпълнителната среда
      поддържа се при XS1-L, но не и при XS1-G4.
typedef enum {FALSE=0, TRUE} BOOL;
typedef unsigned int UINT;
typedef unsigned char BYTE;
#define STOP return
typedef enum \{QS \ 0 = 0, \ QS \ 1, \ QS \ S\} \ QS;
typedef struct
  double r part;
  double i part;
} COMPLEX;
typedef struct
 double common factor;
 COMPLEX m[2][2];
} OPERATOR 2x2;
typedef struct
 double common factor;
 COMPLEX c 0;
 COMPLEX c 1;
} SINGLE QUBIT;
typedef struct
 UINT id; // identifier
 SINGLE_QUBIT q_state; // quantum state
} PHOTON;
const int T PERIOD = 500000000; // период на светене на
светодиодите
                // 500E6 x 10E-9 = 5 sec
out port LD0 = PORT LED 3 0;
out port LD1 = PORT LED 3 1;
void taskLightEmitter(chanend chanOut1, chanend chanOut2,
                      chanend chanOut3);
void taskEPRSource(chanend chanIn1, chanend chanIn2,
                   chanend chanOut1, chanend chanOut2);
void taskEncoder(chanend chanIn1, chanend chanIn2,
                 chanend chanOutClassic2Bits,
                 chanend chanOutEntanglement);
void taskDecoder(chanend chanIn, chanend chanInClassic2Bits,
```

```
chanend chanOut, chanend chanInEntanglement);
void taskReceiver(chanend chanIn);
BYTE BellStateMeasurement (SINGLE OUBIT src, SINGLE OUBIT &dst);
OS getQS(SINGLE QUBIT src);
SINGLE QUBIT gateHadamard(SINGLE QUBIT src);
SINGLE OUBIT gateX(SINGLE OUBIT src);
SINGLE QUBIT gateZ (SINGLE QUBIT src);
SINGLE QUBIT gateCNOT (SINGLE QUBIT ctrl, SINGLE QUBIT src);
COMPLEX complex mult(COMPLEX src1, COMPLEX src2);
COMPLEX __complex_sum(COMPLEX src1, COMPLEX src2);
COMPLEX complex div by scalar (COMPLEX src1, double src2);
double complex module(COMPLEX src);
int gcd (int a, int b);
double fgcd (double fa, double fb);
void Randomize(void);
UINT RNG CRC32 (UINT uintSeed, UINT uintPoly);
UINT RNG ROSC (void);
int main (void)
 chan chanQuantum[6];
 chan chanClassic2Bits;
  chan chanEntanglement;
 par
 {
    on stdcore[0]: taskLightEmitter(chanQuantum[0],
chanQuantum[1], chanQuantum[2]);
    // EPR Source
    on stdcore[1]: taskEPRSource(chanQuantum[1], chanQuantum[2],
                    chanQuantum[3], chanQuantum[4]);
   // Encoder
    on stdcore[1]: taskEncoder(chanQuantum[0], chanQuantum[3],
                     chanClassic2Bits, chanEntanglement);
    // Decoder
    on stdcore[3]: taskDecoder(chanQuantum[4], chanClassic2Bits,
                     chanQuantum[5], chanEntanglement);
    // Receiver
    on stdcore[3]: taskReceiver(chanQuantum[5]);
 return 0;
}
```

```
void taskLightEmitter(chanend chanOut1, chanend chanOut2,
                      chanend chanOut3)
  PHOTON phOut1, phOut2, phOut3;
#if (LE OS == 0)
  phOut1.id = 1;
  phOut1.q state.common factor = 1;
  phOut1.q_state.c 0.r part = 1;
  phOut1.q state.c 0.i part = 0;
  phOut1.q state.c 1.r part = 0;
  phOut1.q state.c 1.i part = 0;
#elif (LE QS == 1)
  phOut1.id = 1;
  phOut1.q state.common factor = 1;
  phOut1.q state.c 0.r part = 0;
  phOut1.q state.c 0.i part = 0;
  phOut1.q state.c 1.r part = 1;
  phOut1.q state.c 1.i part = 0;
#else
  #error INVALID LE QS
#endif
  phOut2.id = 2;
  phOut2.q state.common factor = 1;
  phOut2.q state.c 0.r part = 1;
  phOut2.q state.c 0.i part = 0;
  phOut2.q state.c 1.r part = 0;
  phOut2.q state.c 1.i part = 0;
  phOut3.id = 3;
  phOut3.q state.common factor = 1;
  phOut3.q state.c 0.r part = 1;
  phOut3.q state.c 0.i part = 0;
  phOut3.q state.c 1.r part = 0;
  phOut3.q state.c 1.i part = 0;
  chanOut1 <: phOut1;
  chanOut2 <: phOut2;
  chanOut3 <: phOut3;</pre>
  STOP;
}
void taskEPRSource(chanend chanIn1, chanend chanIn2,
                   chanend chanOut1, chanend chanOut2)
{
  PHOTON phin1, phin2, phOut1, phOut2;
  par
  {
```

```
chanIn1 :> phIn1;
    chanIn2 :> phIn2;
  }
  phOut1 = phIn1;
  phOut2 = phIn2;
  phOut1.q state = gateHadamard(phIn1.q state);
  phOut2.q state = gateCNOT(phOut1.q state, phIn2.q state);
// par
  {
   chanOut1 <: phOut1;</pre>
   chanOut2 <: phOut2;</pre>
  }
}
void taskEncoder(chanend chanIn1, chanend chanIn2, chanend
chanOutClassic2Bits, chanend chanOutEntanglement)
  PHOTON phIn1, phIn2;
  SINGLE QUBIT q state1, q state2, q stateEntanglement;
  BYTE byteClassic2Bits = 0;
 par
    chanIn1 :> phIn1;
   chanIn2 :> phIn2;
  // Кодиране на 2 bit информация за класическия канал
  q state2 = gateCNOT(phIn1.q state, phIn2.q state);
  q state1 = gateHadamard(phIn1.q state);
  byteClassic2Bits =
    BellStateMeasurement(q state2, q stateEntanglement);
  chanOutClassic2Bits <: byteClassic2Bits;</pre>
  chanOutEntanglement <: q stateEntanglement;</pre>
void taskDecoder(chanend chanIn, chanend chanInClassic2Bits,
                 chanend chanOut, chanend chanInEntanglement)
  PHOTON phIn, phOut;
  BYTE byteClassic2Bits;
  SINGLE QUBIT q stateEntanglement; // Entanglement State
  par
    chanIn :> phIn;
    chanInClassic2Bits :> byteClassic2Bits;
```

```
chanInEntanglement :> q stateEntanglement;
  // Декодиране (корекция на грешката)
  phOut = phIn;
  phOut.q state = q stateEntanglement;
  if (byteClassic2Bits & 0x2)
    phOut.q state = gateZ(phOut.q state);
  if (byteClassic2Bits & 0x1)
   phOut.g state = gateX(phOut.g state);
 chanOut <: phOut;</pre>
}
void taskReceiver(chanend chanIn)
  PHOTON phin;
 chanIn :> phIn;
}
BYTE BellStateMeasurement (SINGLE QUBIT src, SINGLE QUBIT &dst)
 dst = src;
  // TODO
 return 0;
QS getQS (SINGLE QUBIT src)
  OS dst;
  if( complex module(src.c 0) && ! complex module(src.c 1))
    dst = QS 0;
  else if(! complex module(src.c 0) && complex
module(src.c 1))
    dst = QS^{-}1;
  else
    dst = QS S;
  return dst;
}
SINGLE QUBIT gateHadamard (SINGLE QUBIT src)
 OPERATOR 2x2 H;
```

```
SINGLE QUBIT dst;
 double module1, module2;
 int factor;
 // Оператор на Адамар
 H.common factor = M SQRT1 2;
 H.m[0][0].r part = 1;
 H.m[0][0].i part = 0;
 H.m[0][1].r part = 1;
 H.m[0][1].i part = 0;
 H.m[1][0].r part = 1;
 H.m[1][0].i part = 0;
 H.m[1][1].r part = -1;
 H.m[1][1].i part = 0;
 dst.common factor = H.common factor*src.common factor;
 dst.c 0 = complex sum( complex mult(H.m[0][0], src.c 0),
                          complex mult(H.m[0][1], src.c 1));
 dst.c 1 = complex sum( complex mult(H.m[1][0], src.c 0),
                           complex mult(H.m[1][1], src.c 1));
 module1 = complex module(dst.c 0);
 module2 = complex module(dst.c 1);
 factor = fqcd(module1, module2);
 dst.common factor *= factor;
 dst.c_0 = __complex_div_by_scalar(dst.c_0, factor);
 dst.c 1 = complex div by scalar(dst.c 1, factor);
 return dst;
}
SINGLE QUBIT gateX(SINGLE QUBIT src)
{
 OPERATOR 2x2 X;
 SINGLE QUBIT dst;
 double module1, module2;
 int factor;
 // Оператор за инверсия
 X.common factor = 1;
 X.m[0][0].r part = 0;
 X.m[0][0].i part = 0;
 X.m[0][1].r_part = 1;
 X.m[0][1].i part = 0;
 X.m[1][0].r part = 1;
 X.m[1][0].i part = 0;
 X.m[1][1].r part = 0;
 X.m[1][1].i part = 0;
 dst.common factor = X.common factor*src.common factor;
```

```
dst.c = complex sum(complex mult(X.m[0][0], src.c 0),
                          complex mult(X.m[0][1], src.c 1));
 dst.c 1 = complex sum( complex mult(X.m[1][0], src.c 0),
                           complex mult(X.m[1][1], src.c 1));
 module1 = __complex_module(dst.c_0);
 module2 = complex module(dst.c 1);
 factor = fgcd(module1, module2);
 dst.common factor *= factor;
 dst.c_0 = __complex_div_by_scalar(dst.c_0, factor);
 dst.c 1 = complex div by scalar(dst.c 1, factor);
 return dst;
}
SINGLE QUBIT gateZ (SINGLE QUBIT src)
{
 OPERATOR 2x2 Z;
 SINGLE OUBIT dst;
 double module1, module2;
 int factor;
 // Оператор за обръщане на фазата на 180 градуса
 Z.common factor = 1;
 Z.m[0][0].r part = 1;
 Z.m[0][0].i part = 0;
 Z.m[0][1].r part = 0;
 Z.m[0][1].i part = 0;
 Z.m[1][0].r part = 0;
 Z.m[1][0].i part = 0;
 Z.m[1][1].r part = -1;
 Z.m[1][1].i part = 0;
 dst.common factor = Z.common factor*src.common factor;
 dst.c = complex sum( complex mult(Z.m[0][0], src.c 0),
                          complex mult(Z.m[0][1], src.c 1));
 dst.c 1 = complex sum( complex mult(Z.m[1][0], src.c 0),
                          complex mult(\mathbb{Z}.m[1][1], src.c 1));
 module1 = complex module(dst.c 0);
 module2 = __complex_module(dst.c_1);
 factor = fqcd(module1, module2);
 dst.common factor *= factor;
 dst.c_0 = __complex_div_by_scalar(dst.c_0, factor);
 dst.c 1 = complex div by scalar(dst.c 1, factor);
 return dst;
}
```

```
SINGLE QUBIT gateCNOT (SINGLE QUBIT ctrl, SINGLE QUBIT src)
{
  SINGLE OUBIT dst = src;
  // Fig. 10.1 [A.20]
  if(getQS(ctrl) == QS 1)
   dst = gateHadamard(src);
   dst = gateZ(dst);
   dst = gateHadamard(dst);
  else if(getQS(ctrl) == QS S)
    if(qetQS(src) == QS \ 0 \ | \ qetQS(src) == QS \ 1)
     dst = gateHadamard(src); // Преминава в суперпозиция
    }
    else
     // TODO - при dst в суперпозиция
  return dst;
}
COMPLEX complex mult(COMPLEX src1, COMPLEX src2)
  COMPLEX dst;
 par
    dst.r part = src1.r part*src2.r part -
                 src1.i part*src2.i part;
    dst.i part = src1.r part*src2.i part +
                 src1.i part*src2.r part;
  }
  return dst;
COMPLEX complex sum (COMPLEX src1, COMPLEX src2)
  COMPLEX dst;
 par
 {
   dst.r part = src1.r part + src2.r part;
   dst.i part = src1.i part + src2.i part;
  }
```

```
return dst;
COMPLEX complex div by scalar (COMPLEX src1, double src2)
 COMPLEX dst;
 par
   dst.r_part = src1.r_part/src2;
   dst.i part = src1.i part/src2;
 return dst;
double complex module(COMPLEX src)
 double dst = sqrt(src.r part*src.r part +
                    src.i part*src.i part);
 return dst;
/* НОД
* по алгоритъма на Евклид
int _ gcd (int a, int b)
 int c;
 while (a != 0)
    c = a;
    a = b%a;
    b = c;
 return b;
double fgcd (double fa, double fb)
 int a = (int) fa;
 int b = (int) fb;
 int c;
 while (a != 0)
  c = a;
  a = b%a;
  b = c;
```

```
}
 return (double) b;
/********************
 * ГЕНЕРАЦИЯ НА СЛУЧАЙНИ ПОСЛЕЛОВАТЕЛНОСТИ
************************
UINT uintCRC32Reg = 1; // CRC32 - глобално състояние на RNG
генератора
void Randomize (void)
 timer timerSeed;
 UINT uintSeed;
 timerSeed :> uintSeed;
 RNG CRC32 (uintSeed, 0xEB31D82E);
}
* ГЕНЕРАТОР НА ПСЕВДОСЛУЧАЙНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ - RNG
* (чрез примитивна функция на изпълнителната среда)
UINT RNG CRC32 (UINT uintSeed, UINT uintPoly)
 if (uintSeed > 0)
   uintCRC32Reg = uintSeed;
 crc32(uintCRC32Reg, 0xFFFFFFF, uintPoly);
 return uintCRC32Reg;
}
 * ГЕНЕРАТОР НА ДЕЙСТВИТЕЛНА СЛУЧАЙНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ RRNG/TRNG
* (чрез наличен в изпълнителната среда източник на ентропия)
// работен период на кръговите генератори
// 50 usec = 5000 x 10E-9 = 50E-6 sec
const int ROSC PERIOD = 5000;
UINT RNG ROSC (void)
 timer timerT;
               // таймер за формиране на работния период
 UINT uintT;
 UINT uintResult; // буфер на 32 bit случайна последователност
 UINT r0, r1, r2, r3; // начална стойност на ROSC
 UINT r0a, r1a, r2a, r3a; // крайна стойност на ROSC
```

```
uintResult = 0;
 // Disable Ring Oscilators
 setps(0x060B, 0x0);
 // Цикли на обръщение към кръговите генератори ROSC
 for(int i = 0; i < 8; i++)</pre>
   // Read Ring Oscilators
   r0a = getps(0x070B);
   r1a = getps(0x080B);
   r2a = getps(0x090B);
   r3a = getps(0x0A0B);
   // Enable Ring Oscilators
   setps(0x060B, 0xF);
   // Изчакване на работния период
   timerT :> uintT;
   timerT when timerafter(uintT + ROSC PERIOD) :> void;
   // Disable Ring Oscilators
   setps(0x060B, 0x0);
   // Read Ring Oscilators
   r0 = getps(0x070B);
   r1 = getps(0x080B);
   r2 = getps(0x090B);
   r3 = getps(0x0A0B);
   // освобождаване на старшата тетрада на буфера
   uintResult >>= 4;
   uintResult |= (
     ((r0 - r0a) \& 0x1) << 3 | // старши бит на тетрадата
     ((r1 - r1a) \& 0x1) << 2
     ((r2 - r2a) \& 0x1) << 1 |
     ((r3 - r3a) & 0x1) // младши бит на тетрадата
                 ) << 28; // изместване на формираната 4 bit
                          // случайна последователност
                          // в старшата тетрада на 32 bit буфер
 }
 // Връщане на формираната 32 bit действителна сл. посл.
 return uintResult;
/************************
```