흥달쌤과 함께하는

정보처리기사 실기

마무리 특강 학습교안

1억뷰 N잡

이 자료는 대한민국 저작권법의 보호를 받습니다. 작성된 모든 내용의 권리는 작성자에게 있으며, 작성자의 동의 없는 사용이 금지됩니다. 본 자료의 일부 혹은 전체 내용을 무단으로 복제/배포하거나 2차적 저작물로 재편집하는 경우, 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금과 민사상 손해배상을 청구합니다.

YouTube 흥달쌤 (https://bit.ly/3KtwdLG)

E-Mail

hungjik@naver.com

네이버 카페 흥달쌤의 IT 이야기 (https://cafe.naver.com/sosozl/)

01 네트워크

Section 1. 네트워크 기본

1. 네트워크

- (1) 네트워크 개념
 - 2대 이상의 컴퓨터들을 연결하고 서로 통신할 수 있는 환경
- (2) 거리 기반 네트워크
 - PAN(Personal Area Network)
 - LAN(Local Area Network)
 - MAN(Metropolitan Area Network)
 - WAN(Wide Area Network)

2. 네트워크 토폴로지(Network Topology)

(1) 계층형(Tree)

장점	- 네트워크 관리가 쉽고, 새로운 장치를 추가하기 쉬움 - 네트워크의 신뢰도가 높음
단점	- 트래픽 집중에 따른 속도 저하현상(병목현상)이 발생하기 쉬움 - 상위 노드 고장 시 상위 네트워크와의 통신이 불가능

(2) 버스형(Bus)

장검	- 설치비용이 적고, 신뢰성 우수 - 구조가 간단하고, 새로운 노드 추가가 쉬움
단점	- 네트워크 병목현상 발생이 쉬움 - 장애 발생 시 전체 네트워크 마비

(3) 성형(Star)

장점	- 고속 네트워크에 적합 - 노드 추가가 쉬움 - 개별 링크 장애 시에도 네트워크에 영향이 없음
단점	- 중앙 노드 장애 시 전체 네트워크 불통 - 노드 증가에 따라 네트워크의 복잡도 증가함

(4) 링형(Ring)

장점	- 저렴한 네트워크 구성이 가능함 - 충돌 현상이 발생하지 않음
단점	- 네트워크의 구성을 변경하기 힘듦 - 링크 장애 시 전체 네트워크 불통

(5) 망형(Mesh)

장점	- 완벽하게 이중화되어 있으므로 장애에 강함 - 많은 양의 데이터 처리에도 문제없음 - 회선수 : n(n-1) / 2 - 각 장치당 포트 수 : n-1
단점	- 구축과 운영비용이 고가 - 장애 발생 시 고장 지점을 찾기가 쉽지 않다.

3. 데이터 전송

(1) 아날로그/디지털 전송

구분	설명
아날로그 전송	- 전송 매체를 통해 전달되는 신호가 아날로그 형태인 것 - 신호 감쇠 현상이 심하고, 오류의 확률이 높음
디지털 전송	- 전송 매체를 통해 전달되는 신호가 디지털 형태인 것 - 제한된 거리에서의 감쇄 현상은 없으나 전송거리의 제한을 극복하기 위해 리피터(Repeater) 사용

(2) 방향에 따른 구분

구분	설명
단방향 통신 (Simplex)	- 일방적으로 'A → B'의 통신만 가능한 전송 방식(ex, 라디오, TV)
반이중 통신 (Half Duplex)	- 서로 데이터를 전송할 수 있지만, 하나의 회선을 사용하기 때문에 동시에 전송은 불가능(ex, 무전기)
전이중 통신 (Full Duplex)	- 서로 언제나 필요한 데이터를 동시에 송수신할 수 있는 전송(ex, 전화)

(3) 직렬전송/병렬전송

- 1) 직렬전송(Serial Transmission)
- 한 번에 한 비트씩 순서대로 전송
- 2) 병렬전송(Parallel Transmission)
- 문자 단위 등 여러 비트를 동시에 전송하는 방식
- 데이터 전송 속도 빠르나, 흐름제어가 필요
- (4) 동기 전송/비동기 전송
 - 1) 동기식 전송 방식(Synchronous Transmission)
 - 한 문자 단위가 아니라 여러 문자를 수용하는 데이터 블럭 단위로서 전송하는 방식
 - 문자 동기 방식
 - ① SYN : 동기 맟춤 문자
 - ② STX(Start of Text) : 실제 전송할 데이터의 시작
 - ③ ETX(End of Text) : 데이터의 종료

- 비트 동기 방식
- 2) 비동기식 전송 방식(Asynchronous Transmission)
- 작은 비트 블럭의 앞뒤에 각각 start bit와 stop bit를 삽입하여 동기화하는 방식
- 3) 동기/비동기 비교

구분	동기식 전송 방식	비동기식 전송 방식
통신 속도	고속	저속
회로 복잡도	복갑	단순
비용	고가	저 가
동기 제어 방식	클럭 동기	Start bit, Stop bit
전송 단위	블록 단위 전송	문자 단위 전송
적용 예	전화 교환망, ATM, 데이터 통신망	RS-232C

Section 2. 근거리 통신망(LAN, Local Area Network)

1. LAN

- (1) LAN의 개념
- 여러 대의 컴퓨터와 주변장치 등이 통신 네트워크를 구성하여 통신하는 망
- (2) LAN의 구성요소

구성요소	설명
NIC (Network Interface Card)	- LAN CARD라고 불림 - 컴퓨터를 전송매체에 연결해주는 장치
리피터 (Repeater)	- 거리가 길어질수록 감쇄되는 신호를 재생시키는 증폭기
허브 (Hub)	- 네트워크 케이블 집중 장치
브리지 (Bridge)	- LAN과 LAN을 연결하여 신호를 교환해주는 역할
라우터 (Router)	- 다른 망을 연결하기 위한 장치 - 원거리의 연결(LAN, MAN, WAN) 가능 - 라우팅 테이블을 만들어서 데이터 이동
게이트웨이 (Gateway)	- 다른 종류의 통신망 사이에 메시지를 전달할 수 있도록 해주는 장치

(3) LAN의 전송방식

구분	설명	
베이스 밴드 (Base Band)	- 컴퓨터나 통신장치의 디지털 신호를 변조하지 않고 전송로를 이용하여 그대로 전송하는 방식	
브로드 밴드 (Broad Band)	- 디지털 데이터를 모뎀을 이용하여 아날로그 데이터로 변조하여 전송하는 방식	

(4) LAN의 프로토콜

구분	설명
LLC (Logical Link Control)	- OSI에서 데이터 링크 계층 기능 담당(흐름제어, 오류처리 등)
MAC (Medium Access Control)	- 물리적 전송 선로의 특징과 매체 간 연결 방식 제어 - CSMA/CD, 토큰 링, 토큰 버스

2. LAN의 표준 802.X 시리즈

표준	설명
802.1	- 전체의 구성, OSI 참조 모델과의 관계, 표준 규약
802.2	- 논리링크제어(LLC)에 관한 규약
802.3	- CSMA/CD에 관한 규약
802.4	- 토큰 버스에 관한 규약
802.5	- 토큰 링에 관한 규약
802.11	- 무선 LAN에 관한 규약
802.15	- 블루투스에 관한 규약

- (1) CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)
 - 1) CSMA/CD 개념
 - IEEE 802.3 이더넷 LAN에서 사용되는 매체접근방식
 - 유선 네트워크에서 충돌을 확인할 수 있는 방식
 - 2) 용어의 의미
 - ① CS(Carrier Sense)
 - 채널 사용 전 다른 이용자가 있는지 확인하는 방식
 - ② MA(Multiple Access)
 - 누구든 동시에 접근할 수 있는 방식
 - ③ CD(Collision Detection)
 - 충돌을 검사하여 제어하는 통신 방식
- 3) 이더넷(Ethernet) 시스템 규격
- 10 BASE 2 : 얇은 동축 케이블을 이용하며, 2는 세그먼트의 최장거리가 200m
- 10 BASE 5 : 굵은 동축 케이블을 이용하며, 5는 세그먼트의 최장거리가 500m
- 10 BASE F : 광섬유 케이블을 이용하는 이더넷
- 10 BASE T: 10MBps의 전송 속도, 베이스 밴드 방식, Twisted Pair Wire 케이블 사용
- 고속 이더넷(Fast Ethernet): 100 Base T라고 불리는 이더넷의 고속 버전
- 기가비트 이더넷(Gigabit Ethernet) : 1GBps의 전송속도를 지원
- (2) CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)
 - 1) CSMA/CA 개념
 - IEEE 802.11 무선 LAN에서 사용되는 매체접근방식
 - 무선 네트워크에서 충돌을 감지하기 힘들기 때문에 CSMA/CD 대신 CSMA/CA 사용
 - CSMA 방식에 충돌 회피 기능 추가
 - 다른 컴퓨터가 네트워크를 사용 중인지 판단하여, 사용 중이라면 일정시간 동안 대기한다.
 - 2) 용어의 의미
 - ① CS(Carrier Sense)
 - 채널 사용 전 다른 이용자가 있는지 확인하는 방식

- ② MA(Multiple Access)
- 누구든 동시에 접근할 수 있는 방식
- ③ CA(Collision Avoidance)
- 충돌을 검사하여 피하는 통신 방식
- 3) 802.11의 버전

버전	내용	
802.11a	- 5GHz 대역에서, 802.11의 속도를 최대 54 Mbps까지 동작하는 확장 표준	
802.11b	- 2.4GHz 대역에서 최대 11Mbps의 데이터 전송 속도를 지원	
802.11e	- 무선 LAN 표준에 QoS 및 트래픽관리 기능을 추가	
802.11g	- 802.11b의 뒤를 잇는 후속 표준 - 2.4GHz 대역에서 54Mbps 속도를 지원한다.	
802.11n	- 2.4GHz와 5GHz 두 주파수를 지원하며 최대 속도는 600Mbps	

(3) 토큰 버스(Token Bus)

• 버스형(Bus) LAN에서 사용하는 방식으로, 토큰이 논리적으로 형성된 링(Ring)을 따라 각 노드들을 차례로 옮겨 다니는 방식

(4) 토큰 링(Token Ring)

- 링형(Ring) LAN에서 사용하는 방식으로, 물리적으로 연결된 링(Ring)을 따라 순환하는 토큰(Token)을 이용하여 송신 권리를 제어
- 토큰 상태

① 프리 토큰(Free Token) : 회선을 사용할 수 있는 상태

② 비지 토큰(Busy Token): 회선이 데이터 전송에 사용 중


(5) 블루투스 규약(802.15)

버전	내용	
802.15.1	- Bluetooth를 기반으로 한 WPAN(Wireless Personal Area Network) 규격	
802.15.2	- WPAN 및 WLAN을 동시에 사용, 상호 간섭 해소 등 공존	
802.15.3	- 20Mbps 이상의 고속의 WPAN 규격	
802.15.4	- 저속, 저전력, 저가형 WPAN 규격	
802.15.5	- WPAN에 의한 Mesh Network 구성	
802.15.6	- Body Area Network(체온, 심전도, 맥박, 삼축 가속도 등의 측정 기능)	
802.15.7	- 가시광선 통신(Visible Light Communication)	

Section 3. 데이터 교환 방식과 다중화

1. 데이터 교환 방식

- (1) 회선망의 종류
 - 1) 전용회선
 - 통신회선이 항상 고정되어 있는 방식
 - 2) 교환회선
 - 교환기에 의해 송/수신 상호 간 연결되는 방식
- (2) 데이터 교환 방식



- 1) 회선 교환 방식
- 두 지점을 교환기를 이용하여 물리적으로 접속시키는 방식
- 2) 메시지 교환 방식
- 축적 교환 방식으로 논리적 단위인 메시지를 교환하는 방식
- 부재중 통신이 가능하고, 비 실시간 전송에 적합
- 3) 데이터그램 교환 방식
- 데이터를 전송하기 전에 논리적 연결이 설정되지 않으며, 패킷이 독립적으로 전송된다.
- 각각의 패킷을 순서에 무관하게 독립적으로 전송
- 짧은 메시지의 패킷들을 전송할 때 효과적이고, 재정렬이 필요하다.
- 4) 가상회선 교환 방식
- 회선교환 방식과 데이터그램 방식의 장점을 결합한 기술
- 패킷을 전송하기 전에 논리적인 연결을 먼저 수행한다.
- 경로가 고정되면 다른 패킷을 나누어 전송한다.
- 데이터그램보다 빠르고 안정적으로 통신할 수 있지만, 많은 사용자가 동시에 사용하기에는 한계가 있다.
- 별도의 호(call) 설정 과정이 있다.

2. 다중화(Multiplexing)

- (1) 다중화의 개념
 - 하나의 통신 회선을 여러 가입자들이 동시에 사용하도록 하는 기능

- (2) 다중화기(MUX, MultipleXer)
 - 여러 개의 터미널 신호를 하나의 통신 회선을 통해 전송할 수 있도록 하는 장치
- (3) 다중화기 종류
 - 1) 주파수 분할 다중화기(FDM, Frequency Division Multiplexer)
 - 하나의 물리적 통신 채널을 여러 주파수 채널로 나누어 사용하는 다중화 방식
 - 저속도(1,200bps 이하) 아날로그 전송에 적합하며, 비동기 전송에 이용
 - 각 채널 간의 완충 지역으로 Guard Band를 주어야 하므로 대역폭의 낭비가 발생
 - 2) 시분할 다중화기(TDM, Time Division Multiplexer)
 - 한 전송로의 데이터 전송 시간을 일정한 시간 폭으로 나누어 차례로 분배하는 방식
 - 고속 전송이 가능하며 포인트 투 포인트 방식에 주로 이용
 - 다중화 방식

동기식 시분할 다중화	- 실제 송신할 데이터의 존재 유무에 관계없이 타임슬롯을 할당하여 전송
(Synchronous TDM)	- 전송할 데이터가 없는 장치도 타임슬롯이 할당되므로 효율성이 떨어진다.
비동기식 시분할 다중화	- 실제로 전송할 데이터가 있는 장치에만 타임슬롯을 할당
(Asynchronous TDM)	- 동기식 다중화에 비해 전송 효율이 높다.

- 3) 코드 분할 다중화(CDM, Code Division Multiplexer)
- 고유의 코드를 이용한 다중화 방식
- 2차 세계 대전에서 개발된 기술인 확산 스펙트럼을 사용하여 전송을 가로채거나 방해하지 않도록 한다.
- 4) 파장 분할 다중화(WDM, Wavelength Division Multiplexing)
- 여러 파장대역을 통해, 동시에 전송하는 광 다중화 방식
- 5) 공간 분할 다중화(SDM, Space-Division Multiplexing)
- 시간(TDM) 또는 주파수(FDM)가 아닌 공간 차원(SDM)에서 다중화하는 기술
- (4) 역다중화기와 집중화기
 - 1) 역다중화기(Inverse MUX)
 - 하나의 고속회선으로부터 데이터를 받아 여러 개의 저속회선으로 쪼개어 전송하는 것
 - 2) 집중화기(Concentrator)
 - 여러 개의 저속회선으로부터 전송된 데이터를 버퍼에 축적한 후 이를 모아서 고속회선으로 전송하는 것

Section 4. 인터넷

1. 인터넷

- (1) 인터넷(Internet)의 개념
 - TCP/IP 프로토콜을 기반으로 하여 전 세계 수많은 컴퓨터와 네트워크들이 연결된 광범위한 컴퓨터 통신망

2. IP

- (1) IP(Internet Protocol address) 주소
 - 1) IP의 개념
 - 인터넷에서 컴퓨터를 식별할 수 있는 고유한 번호
 - 2) 주소분류
 - 유니캐스트(Unicast)
 - 멀티캐스트(Multicast)
 - 브로드캐스트(Broadcast)
 - 3) IP 주소 클래스

클래스	옥텟 IP	최상비트	호스트 수	네트워크 수	용도
A Class	0 ~ 127	0	16,777,216	128	국가/대형 통신망
B Class	128 ~ 191	10	65,536	16,384	중대형 통신망
C Class	192 ~ 223	110	256	2,097,152	소규모 통신망
D Class	224 ~ 239	1110			멀티캐스트용
E Class	240 ~ 255	1111			실험용

(2) IPv6

- 1) IPv6의 개념
- IPv4의 주소 고갈 문제를 해결하기 위하여 기존의 IPv4주소 체계를 128비트 크기로 확장한 차세대 인터넷 프로토콜 주소
- 2) 표시형식
- 16비트씩 8부분, 128비트로 구성되며, 콜론(:)으로 구분한다.
- 3) 주소분류
- 유니캐스트(Unicast)
- 멀티캐스트(Multicast)
- 애니캐스트(Anycast)
- 4) IPv4/IPv6 전환기술
- 듀얼 스택(Dual Stack)
- 터널링(Tunneling)
- 주소 변환(Address Translation)

3. IP 기타기술

- (1) NAT(Network Address Translation)
 - 1) NAT의 개념
 - 외부에서 알려진 공인 IP 주소와 사설 IP 주소를 사용하는 내부 네트워크에서 IP 주소를 변환
 - 2) 주소 할당 방식에 따른 NAT 종류
 - ① Static NAT
 - 공인 IP주소와 사설 IP주소가 1:1로 매칭되는 방식
 - 2 Dynamic NAT
 - 여러 개의 공인 IP 주소 대비 사설 IP 개수가 많을 경우 사용하는 방식
 - ③ PAT(Port Address Translation)
 - 공인 IP 주소 1개에 사설 IP 주소 여러 개가 매칭되는 방식
- (2) DNS(Domain Name System)
 - Domain Name을 IP Address로 바꾸어 주거나, 그 반대의 작업을 처리하는 시스템
- (3) QoS(Quality Of Service)
- 한정된 네트워크 자원 내에서 특정 트래픽이 일정수준의 성능, 속도를 보장받는 네트워크 기술

Section 5. 프로토콜

1. 프로토콜

- (1) 프로토콜의 개념
 - 컴퓨터나 통신장비들 사이에서 원활한 데이터 교환을 수행하기 위해 표준화한 통신 규약
- (2) 통신 프로토콜의 기본요소
- 구문(Syntax)
- 의미(Semantics)
- 타이밍(Timing)

2. 흐름제어와 오류제어

- (1) 흐름제어
 - 1) 흐름제어의 개념
 - 수신측의 처리 능력에 따라 송신측에서 송신하는 데이터의 전송량이나 전송 속도를 조절하는 기능
 - Stop and Wait 방식, Sliding Window 방식
 - 2) 피기배킹(Piggybacking)
 - 양방향으로 동시에 정보 프레임과 응답 프레임을 교차하여 전송하는 경우를 사용하는 방식
- (2) 오류제어
 - 1) 오류제어의 개념
 - 전송 중에 발생하는 오류를 검출하고 정정하여 데이터나 제어 정보의 파손에 대비하는 기능
 - Stop and Wait 방식, Go Back N 방식, Selective Repeat, Adaptive ARQ 방식
- (3) 오류 발생원인
 - 감쇠(Attenuation)
 - 지연 왜곡(Delay Distortion)
 - 상호 변조 잡음(Intermodulation Noise)
 - 충격 잡음(Impluse Noise)
- (4) 전송 오류 제어 방식
 - 1) 전진 오류 수정(FEC, Forward Error Correction)
 - 재전송 요구 없이 수신 측에서 스스로 오류 검출 및 수정하는 방식
 - 해밍코드, 상승코드 방식
 - 2) 후진 오류 수정(BEC, Backward Error Correction)
 - 송신 측에 재전송을 요구하는 방식
 - 패리티 검사, CRC, 블록 합 방식으로 오류를 검출하고, 오류 제어는 ARO에 의해 이루어진다.
- (5) 오류 검출
 - 1) 패리티(Parity) 검사
 - 데이터 한 블록 끝에 1비트의 검사 비트인 패리티 비트를 추가하여 전송 에러를 검출하는 방식
 - 2) 순환 중복 검사(CRC, Cyclic Redundancy Check)
 - 데이터에 오류가 발생했는지 확인하는 코드를 데이터 뒤에 확장 데이터를 덧붙여 보내는 방식
 - 프레임 단위로 오류 검출을 위한 코드를 계산하여 프레임 끝에 FCS(Frame Check Sequence)를 추가

- 3) 체크섬(Checksum)
- 간단하게 에러검출을 하는 방법
- 4) 해밍코드(Hamming code)
- 수신측에서 직접 자기 정정 부호의 하나로 오류를 검출하고 수정까지 함
- 5) 상승코드
- 순차적 디코딩과 한계값 디코딩을 사용하여 오류수정

Section 6. OSI 7계층

1. OSI(Open System Interconnection) 7계층

- (1) 물리계층(Physical Layer)
 - 전기적, 기계적, 기능적인 특성을 이용해서 통신 케이블로 데이터를 전송
 - 장비 : 통신 케이블, 랜카드, 리피터, 허브
- (2) 데이터 링크계층(DataLink Layer)
- 포인트 투 포인트(Point to Point) 간 신뢰성 있는 전송을 보장하기 위한 계층
- 장비 : 스위치, 브리지
- (3) 네트워크 계층(Network Layer)
 - 데이터를 목적지까지 가장 안전하고 빠르게 전달하는 기능(라우팅)
 - 장비 : 라우터, L3 스위치
- (4) 전송 계층(Transport Layer)
 - 양 종단(End to end) 간의 사용자들이 신뢰성있는 데이터를 주고받을 수 있도록 해준다.
- TCP, UDP 프로토콜이 있는 계층
- (5) 세션 계층(Session Layer)
- 양 끝단의 응용 프로세스가 통신을 관리하기 위한 방법을 제공
- (6) 표현 계층(Presentation Layer)
- 데이터 표현이 상이한 응용 프로세스의 독립성을 제공하고, 암호화한다.
- (7) 응용 계층(Application Layer)
 - 데이터의 최종 목적지로서 HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, Telnet 등과 같은 프로토콜이 있다.
 - 브라우저나, 메일 프로그램은 프로토콜을 보다 쉽게 사용하게 해주는 응용프로그램이다.

2. 백본(BackBone)

- (1) 백본 네트워크
 - 기간망으로 불리는 대규모 패킷 통신망이다.
- (2) 백본 스위치
 - 네트워크 중심에 위치하며 모든 패킷이 지나가는 역할
- (3) 스위치의 종류
- 1) L2 스위치
- 데이터 링크 계층에서 운용되는 스위치
- Mac 주소를 기반으로 스위칭한다.
- 2) L3 스위치
- 인터넷 계층에서 운용되는 스위치
- 라우팅 기능이 탑재되어 있다.
- 3) L4 스위치
- 전송 계층에서 운용되는 스위치
- 서버나 네트워크의 트래픽을 로드 밸런싱한다.
- 4) L7 스위치
- 응용 계층까지 운용되는 스위치
- 응용 계층 패킷까지 분석하여 보안 장비에 주로 사용된다.

Section 7. TCP/IP

1. TCP/IP(Transmission Control Protocol / Internet Protocol)

OSI 7계층	TCP/IP 4계층	프로토콜		
응용계층				
표현계층	응용 계층	TCP - HTTP(80), FTP(20,21), SMTP(25), TELNET(23) UPD - DNS(53), SNMP(161, 162), DHCP(67)		
세션계층				
전송계층	전송 계층	TCP, UDP		
네트워크 계층	인터넷 계층	IP, ICMP, IGMP, ARP, RARP		
데이터 링크 계층	네트이그 에비스 게츠	Ethernet, X.25, RS-232C		
물리 계층	네트워크 엑세스 계층			


2. TCP/IP 헤더

- (1) IP(Internet Protocol)
 - 1) IP의 특징
 - 호스트 간의 통신만을 담당
 - 비신뢰성(Unreliability)과 비연결성(Connectionlessness)
 - 2) IP 헤더



- (2) TCP(Transmission Control Protocol)
 - 1) TCP의 특징
 - 연결형 서비스를 지원하는 전송 계층 프로토콜
 - 양 종단 간 신뢰성 있는 데이터 전달과 흐름제어를 한다.

2) TCP 헤더




Section 8. 라우팅 프로토콜

1. 라우팅 프로토콜

- (1) 라우터(Router)
 - 경로설정(Path Determination)과 스위칭(Switching)을 하는 장비
 - 데이터 패킷이 목적지까지 이동할 때 최적의 경로를 판단하는 장비
- (2) 라우팅 프로토콜
 - 패킷이 목적지까지 가는 방법을 결정해주는 프로토콜
 - RIP, OSPF, IGRP, BGP 등이 있다.

2. 라우팅 프로토콜의 종류



3. 주요 라우팅 프로토콜

- (1) RIP(Routing Information Protocol)
 - 벨만 포드 거리벡터 알고리즘을 사용한 HOP 수 기반 라우팅 프로토콜
 - 최대 15홉을 지원하며, 소규모망에 적합
 - 30초마다 라우팅 테이블을 이웃 라우터들과 공유
 - 네트워크 속도나 안정성을 고려하지 않고, HOP 수만을 고려하여 설계
- (2) OSPF(Open Shortest Path First)
 - 다익스트라 알고리즘기반 방식
 - 최적 경로 선택을 위해 흡수, 대역폭, 지연시간 등을 고려
 - 링크상태 변화 시에만 라우팅 정보 전송
- (3) BGP(Border Gateway Protocol)
 - RIP나 OSPF 등의 라우팅 방식에 비해 규모가 큰 망을 지원할 수 있는 Path Vector기반 라우팅 프로토콜