

CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY



시스템 프로그래밍

강의 7:3장. 어셈블리어 I 3.1 프로세서의 역사 3.2 프로그램의 코딩 3.3 데이터 이동 명령어 3.4 정보접근하기


http://eslab.cnu.ac.kr

* Some slides are from Original slides of RBE

오늘 배울 내용

어셈블리어 프로그래밍 개관(교재 3.1~3.2) 데이터이동 명령어(MOV) (교재 3.3)

Intel i7 Quad-Core PC 머더보드



어셈블리어란?

어셈블리어란?

● 기계어에 <u>1:1 대응관계</u>를 갖는 명령어로 이루어진 low-level 프로그래밍 언어

어셈블리어와 프로그래머

- C 언어로 프로그램을 작성할 때는 프로그램이 어떻게 내부적으로 구현되는지 알기 어렵다
- 어셈블리어로 프로그램을 작성할 때는 프로그래머는 프로그램이 어떻게 메모리를 이용하는지, 어떤 명령어를 이용하는지를 정확히 표시해야 한다.
- 물론 고급 언어로 프로그램으로 프로그램할 때가 대개의 경우 보다 안전하고, 편리하다
- 게다가 최근의 Optimizing compiler들은 웬만한 전문 어셈블리 프로그래머가 짠 프로그램보다 더 훌륭한 어셈블리 프로그램을 생성해 준다.
- Q. 그렇다면, 왜 어셈블리어를 배워야 할까?

고급언어와 어셈블리어

고급언어의 특성

- 대형 프로그램을 개발하기에 편리한 구조체, 문법을 제공
- 이식성이 높음 High Portability
- 비효율적 실행파일이 생성될 가능성이 높음
- 대형 실용 응용프로그램 개발 시에 이용됨

어셈블리어의 특성

- 대형 프로그램을 개발하기에 불편함
- 속도가 중요한 응용프로그램 또는 하드웨어를 직접제어할 필요가 있는 경우에 이용
- 임베디드 시스템의 초기 코드 개발시에 이용
- 플랫폼마다 새롭게 작성되어야 함. 따라서 이식성이 매우 낮음
- 그러나, 많은 간접적인 응용이 있음 (?)

3장에서는

드디어 어셈블리어를 하나 배운다 - x86-64 C 언어가 어떻게 기계어로 번역되는지 배운다 어셈블리어 프로그래밍 기술과 어셈블리어를 이해하는 방법을 배운다

x86 프로세서 processors

PC 시장의 최강자!

진화형태의 설계 Evolutionary Design

- 1978년 8086 으로부터 시작 기억하는가 16비트 IBM PC
- 점차 새로운 기능을 추가
- 그러나, 예전의 기능들을 그대로 유지 (사용하지 않을지라도. 왜?)

Complex Instruction Set Computer (CISC)

- 다양한 명령어 형태의 다양한 명령어를 가짐
 - → 과연 다 배울 수 있을까?
- RISC와 비슷한 성능을 내기 어려움
- 그러나, Intel이 해냈다!

x86 변천사: 프로그래머의 관점에서

Name Date Transistors

8086 1978 29K

• 16-bit processor. IBM PC & DOS 사용


 1MB 주소공간 address space. DOS 는 640K만을 허용 (기억하나?)


80286 1982 134K

- 다양한 새로운 주소지정 방식 추가. 그러나 별로 쓸데 없음
- IBM PC-AT 와 Windows 에 많이 사용됨

386 1985 275K

- 32 비트 프로세서. "flat addressing" 기능 추가
- Unix 도 사용할 수 있음
- IA32라고 불림





x86 변천사: 프로그래머의 관점에서

프로세서의 진화

• 486	1989	1.9M	
Pentium	1993	3.1M	
Pentium/MMX	1997	4.5M	
PentiumPro	1995	6.5M	
Pentium III	1999	8.2M	
Pentium 4	2001	42M	
- C D	2006	20114	

Integrated	l Memory C	ontroller – 3	Ch DDR3
Core 0	Core 1	Core 2	Соге З
Q			
P	Shared l	.3 Cache	

- Core Duo
 2006
 291M first multicore
- Core i5 2009 774M Intel VT-x, 64비트, 멀티코어
- Core i7 2008 781M Hyperthreading, multicore

추가된 특징

- 멀티미디어 연산 지원 명령어▶1, 2, 4바이트 데이터의 병렬 처리 연산 가능
- 효율적인 분기 명령어 => 이럴 필요가 있을까?
- 32비트에서 64비트로 전환

2015 State of the Art


Core i7 Broadwell 2015

데스크탑 모델


- ●4 코어
- ●그래픽처리기 포함
- 3.3-3.8 GHz
- 65W

서버모델

- ●8 코어
- 집적형 I/O
- 2-2.6 GHz
- 45W



어셈블리 프로그래머의 시야



- 메모리 Memory
 - →바이트 주소 가능 데이터 배열
 - →명령어, 데이터가 저장
 - **★스택이 위치**

- 상태정보를 저장
- ▼ 조건형 분기명령에서 이용됨

C 프로그램의 목적코드로 변환과정

● 프로그램 파일들 p1.c p2.c ● 컴파일 명령: gcc -Og p1.c p2.c -o p → 최적화 옵션 optimizations (-0) → 바이너리 데이터를 p 에 저장 C program (p1.c p2.c) text Compiler (gcc -Og -S) Asm program (p1.s p2.s) text Assembler (gcc or as) Object program (p1.o p2.o) **Static libraries** binary (.a) Linker (gcc or 1d) **Executable program (p)** binary

C 프로그램을 어셈블리어로 컴파일하기

C Code

생성된 어셈블리 프로그램

```
sumstore:
   pushq %rbx
   movq %rdx, %rbx
   call plus
   movq %rax, (%rbx)
   popq %rbx
   ret
```

```
다음의 명령으로 생성
gcc -Og -S code.c
code.s 파일이 만들어짐
```

어셈블리어의 특징

데이터 타입이 단순하다

- "Integer" data of 1, 2, or 4 bytes
 - → 데이터 값 Data values
 - → 주소 Addresses (untyped pointers)
- 부동소숫점 데이터 4, 8, or 10 bytes
- 배열이나 구조체가 없다
 - → 메모리에서의 연속적인 바이트들로 표시

연산이 기초적이다

- 레지스터나 메모리의 데이터를 이용하여 산술연산을 수행한다
- 레지스터나 메모리간의 데이터를 이동한다
 - → 메모리로부터 레지스터로 데이터를 이동
 - → 레지스터의 데이터를 메모리에 저장
- 제어기능
 - → 무조건형 점프 Unconditional jumps to/from procedures
 - → 조건형 분기 Conditional branches

목적코드 Object code

Code for sum

 0×0400595 :

0x53

0x48

bytes

Starts at

address

0x400595

Each

Total of 14

instruction 1,

3, or 5 bytes

0x89

0xd3

0xe8

0xf2

0xff

0xff

0xff

0x48

0x89

0x03

0x5b

0xc3

어셈블러 Assembler

- .s 파일을 .o 로 번역한다
- 각 명령어들을 이진수의 형태로 변경
- 거의 실행파일과 유사
- 다수의 파일의 경우 연결되지 않은 형태

링커 Linker

- 파일간의 상호참조를 수행
- 정적라이브러리를 연결해줌 static run-time libraries
 - → E.g., code for malloc, printf
- 동적 링크 dynamically linked
 - → 프로그램 실행시 코드가 연결됨

목적코드의 역어셈블(disassembling)

Disassembled

Disassembler

objdump -d p

- 목적코드의 분석에 유용한 도구
- 명령어들의 비트 패턴을 분석
- 개략적인 어셈블리언어로의 번역 수행
- a.out (실행파일) or .o file 에 적용할 수 있음

또 다른 Disassembly

Object

Disassembled

 0×0400595 : 0x53 0×48 0×89 0xd30xe8 0xf20xff Oxff 0xff 0×48 0x89 0×03 0x5b0xc3

🧧 gdb 디버거의 사용

gdb p
disassemble sum

● 프로시져 역어셈블하기

x/14xb sumstore

◆ sumstore 에서 시작하여 14바이트를 표시하 라는 명령

x86-64의 정수 레지스터

%rax	%eax	% r8	%r8d
%rbx	%ebx	8 r9	%r9d
%rcx	%ecx	8 r10	%r10d
%rdx	%edx	%r11	%r11d
%rsi	%esi	%r12	%r12d
%rdi	%edi	%r13	%r13d
%rsp	%esp	%r14	%r14d
%rbp	%ebp	% r15	%r15d

16개 레지스터는 바이트, 워드(16비트), 더블워드, 쿼드워드로 접근할수 있다

역사적인 고찰: IA32 레지스터

어원

범용레지스터

%eax	%ax	%ah	%al
%ecx	%CX	%ch	%cl
%edx	%dx	%dh	%dl
%ebx	%bx	%bh	%bl
%esi	%si		
%edi	%di		
%esp	%sp		
%ebp	%bp		

accumulate

counter

data

base

source index

destination index

stack pointer base pointer

16비트 가상 레지스터

데이터의 이동

%rax

%rcx

%rdi

%rsp

%rbp

%rN

Moving Data movq Source, Dest. %rdx

%rbx

%rsi

오퍼랜드 유형


- *Immediate:* 상수 정수 데이터
 - → Example: \$0x400, \$-533
- *Register:* 16개 레지스터 중 한개
 - → Example: %rax, %r13
 - → 그러나 %rsp는 특별한 목적에 이용

- → 다른 레지스터들은 특수 인스트럭션에 이용될 수 있음
- Memory: 레지스터로 지정되는 주소에 저장된 8개의 연속적인 메모리 바이트
 - → 가장 간단한 예: (%rax)
 - → 여러가지 주소지정모드 존재"address modes"

- - - → C의 상수와 유사, 그러나 \\$'로 시작
 - → 1, 2, 4바이트로 인코드 됨

2018, 가을학기 - 시스템 프로그래밍

movg 오퍼랜드 조합



memory-memory 데이터 이동은 한 개의 명령으로 불가능

데이터 형식

C declaration	Intel data type	Assembly-code suffix	Size (bytes)
char	Byte	Ъ	1
short	Word	W	2
int	Double word	1	4
long	Quad word	q	8
char *	Quad word	q	8
float	Single precision	S	4
double	Double precision	1	8

간단한 메모리 주소지정 모드

- 일반형 (R) Mem[Reg[R]]
 - ●레지스터 R은 메모리 주소를 저장하고 있다
 - ●아하! 이것은 C언어에서 포인터 역참조와 동일

movq (%rcx),%rax

변위형 D(R) Mem[Reg[R]+D]

- ●레지스터 R은 메모리 영역의 시작주소를 저장하고 있다
- ●상수 변위 D는 오프셋을 표시

movq 8(%rbp),%rdx


단순 주소지정 모드 예제

```
void swap
   (long *xp, long *yp)
{
   long t0 = *xp;
   long t1 = *yp;
   *xp = t1;
   *yp = t0;
}
```

```
movq (%rdi), %rax
movq (%rsi), %rdx
movq %rdx, (%rdi)
movq %rax, (%rsi)
ret
```

Memory

```
void swap
    (long *xp, long *yp)
{
    long t0 = *xp;
    long t1 = *yp;
    *xp = t1;
    *yp = t0;
}
```




Register	Value
%rdi	хp
%rsi	УР
%rax	t0
%rdx	t1

```
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
```


Registers

%rdi	0x120
%rsi	0x100
%rax	
%rdx	


Memory




```
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
```




```
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
```



```
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
```



```
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
```



```
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
```

완전한 메모리 주소지정모드

가장 일반적인 형태

D(Rb,Ri,S) Mem[Reg[Rb]+S*Reg[Ri]+D]

● D: 상수 변위 1, 2, or 4 bytes

● Rb: 베이스 레지스터: 16개 레지스터 아무거나 가능

● Ri: 인덱스 레지스터: %rsp를 제외한 아무거나 가능

●S: 배율: 1, 2, 4, or 8 (하필 왜 이런 숫자들일까?)

특수형태

(Rb,Ri) Mem[Reg[Rb]+Reg[Ri]]

D(Rb,Ri) Mem[Reg[Rb]+Reg[Ri]+D]

(Rb,Ri,S) Mem[Reg[Rb]+S*Reg[Ri]]

주소 계산 예제

%rdx	0xf000
%rcx	0x0100

Expression	Address Computation	Address
0x8(%rdx)	0xf000 + 0x8	0xf008
(%rdx,%rcx)	0xf000 + 0x100	
(%rdx,%rcx,4)		
0x80(,%rdx,2)	2*0xf000 + 0x80	0x1e080

주소계산 명령어

leaq Src, Dst

- Src 주소 모드 수식
- Dst 는 수식으로 표현된 주소값이 저장됨

용도

- 메모리 참조하지 않고 주소를 계산할 때
 → E.g., p = &x[i];
- x + k*y 형태의 계산을 할 때 ◆ k = 1, 2, 4, or 8

Example

```
long m12(long x)
{
   return x*12;
}
```

컴파일러가 생성한 코드:

```
leaq (%rdi,%rdi,2), %rax # t <- x+x*2
salq $2, %rax # return t<<2</pre>
```

산술연산 명령어

2오퍼랜드 명령어:

Format	Comput	ation	
addq	Src,Dest	Dest = Dest + Src	
subq	Src,Dest	Dest = Dest - Src	
imulq	Src,Dest	Dest = Dest * Src	
salq	Src,Dest	Dest = Dest << Src	Also called shiq
sarq	Src,Dest	Dest = Dest >> Src	Arithmetic
shrq	Src,Dest	Dest = Dest >> Src	Logical
xorq	Src,Dest	Dest = Dest ^ Src	
andq	Src,Dest	Dest = Dest & Src	
orq	Src,Dest	Dest = Dest Src	
인자들의	순서에	주의할 것!	
	and the second		

부호형과 비부호형 정수간에 차이가 없음 (why?)

산술연산 명령어

1오퍼랜드 명령어

decq DestDest = Dest - 1

negq DestDest = -Dest

산술연산 예제

```
long arith
(long x, long y, long z)
{
  long t1 = x+y;
  long t2 = z+t1;
  long t3 = x+4;
  long t4 = y * 48;
  long t5 = t3 + t4;
  long rval = t2 * t5;
  return rval;
}
```

arith:

```
leaq (%rdi,%rsi), %rax
addq %rdx, %rax
leaq (%rsi,%rsi,2), %rdx
salq $4, %rdx
leaq 4(%rdi,%rdx), %rcx
imulq %rcx, %rax
ret
```

유의해야 하는 명령어

- leaq: 주소계산
- salq: shift
- imulq: multiplication
 - → 단 한번만 사용되었음

산술연산 수식 이해하기

```
long arith
(long x, long y, long z)
{
  long t1 = x+y;
  long t2 = z+t1;
  long t3 = x+4;
  long t4 = y * 48;
  long t5 = t3 + t4;
  long rval = t2 * t5;
  return rval;
}
```

arith:

```
leaq (%rdi,%rsi), %rax # t1
addq %rdx, %rax # t2
leaq (%rsi,%rsi,2), %rdx
salq $4, %rdx # t4
leaq 4(%rdi,%rdx), %rcx # t5
imulq %rcx, %rax # rval
ret
```

Register	Use(s)
%rdi	Argument x
%rsi	Argument y
%rdx	Argument z
%rax	t1, t2, rval
%rdx	t4
%rcx	t5