데이터통신

비트오류탐지 수정

충남대학교 컴퓨터공학과 이영석

오늘 공부할 것

- 음...
 - 대정시 유선구 국동 춘남대학교?
 - 대정시 vs 대전시
 - 유선구 vs 유성구
 - 군동 vs 궁동
 - 춘남대학교 vs 충남대학교
- 해결방법?
 - 사전에 있는 말과 유사도 매칭

비트 오류가 있는지 검사

- Parity
- CRC
- Checksum

기초용어

- 데이터워드
 - 원래 데이터 k bits
- 코드워드

송신자는 데이터워드로부터 코드워드를 생성한다. 수신자에게 전송된 각 코드워드는 변형될 수 있다. 수신된 코드워드가 유호 코드워드와 같으면 용인되어 코드워드로부터 데이터워드를 추출한다. 수신된 코드워드가 유효하지 않으면 버려진다. 그러나 전송 도중 코드워드가 손상되었거나 수신된 코드워드가 여전히 유효 코드워드 중 하나라면 오류는 검출되지 않은 태로 남는다.

오류 검출 코드는 찾도록 설계된 오류만을 찾아낸다. 다른 오류는 검출되지 못한다.

• 원래 데이터를 오류검사가 가능하게 코딩한 데이터 n = k + r bits




Figure 10.2: Process of error detection in block coding

기초용어2

- 해밍(Hamming) 거리
 - d(000, 011) -> 2

두 같은 크기의 워드 사이의 해밍거리는 서로 차이가 나는 해당 비트들의 갯수. 수신된 코드워드와 발신된 코드워드 사이의 해밍거리는 전송되는 동안에 오류가 생긴 비트들의 수이기 때문에 오류 검출에서 중요함. 해밍 거리가 0이 아니면 코 • d(10101, 11110) -> 3 드워드가 전송되는 동안에 오류가 발생한 것임.

- 최소 해밍 거리
 - 모든 코드워드간의 해밍거리 중에서 가장 작은 값

예


- 2비트 전송을 한다. 1비트를 추가해서 코드워드를 만든다.
 - 00 -> 000
 - 01 -> 011
 - 10 -> 101
 - 11 -> 110

- 이 때 수신받은 비트가 (01을 보낸다고 가정)
 - 011 이라면? OK (01)
 - 111 이라면? 오류(유효 코드가 아니므로 버려짐)
 - 000 이라면? OK(부정확한 데이터 워드인 00을 추출)

코드워드 비트 에러 탐지


d = S+1인 코드는 특별한 경우에는s 개보다 많은 수의 오류가 발생해도 검출할 수 있으나, 오직 s개 이하의 오류가 발생한 경우에 오류를 검출할 수 있다는 것을 보 장한다는 것이다.

- x 와 y 는 코드워드
- (손상된 채로 수신된 코드가 유효 코드 중의 하나가 될 수 없게 하기 위해. 다시 말해 s+1이면 수신된 코드는 잘못 다른 유효 코드로 인식되지 않음)
- 유효한 코드워드와 에러가 있는 코드워드의 비트 오류가 발생했을 때
 - s 비트 만큼은 오류가 있다는 것을 알 수 있음



비트에러 탐지에서 수정까지 하려면?

- 오류가 없는 코드워드를 멀리 떨어뜨려야한다.
 - $d_{min} = 2t + 1$
 - t 비트 교정할 수 있음33



Parity Bit

- Even or Odd
 - 1의 개수 맞추기
- 오류탐지 능력
 - 짝수개 비트 오류 발생시?

7 비트 데이터	패리티 포함 8 비트		
	짝수	홀수	
0000000 (0)	0 0000000	1 0000000	
1010001 (3)	1 1010001	0 1010001	
1101001 (4)	0 1101001	1 1101001	
1111111 (7)	1 1111111	0 1111111	

CRC

- n 비트 CRC 계산
 - (n+1)비트 나누기(XOR)
- 데이터
 - 11 0100 1110 1100

다항식	제수	비트수	CRC
$x^3 + x + 1$	1011	4비트	3비트

1101 XOR 1011 => 0 110

11 0100 1110 1100 + 100

```
11110001111 100 <--- 몫은 별로 의미가 없는 중간 과정이다.
                <--- 오른쪽으로 3비트 후부터
                 <--- 제수
01100011101100 000 <--- 결과
                 <--- 제수 ...
00111011101100 000
00010111101100 000
00000001101100 000
                 <--- 0인 경우 위의 계산결과가 바뀌지 않는다. 그대로 넘겨도 된다.
00000001101100 000
    0000
00000001101100 000
     0000
00000001101100 000
     1011
00000000110100 000
      1011
00000000011000 000
       1011
00000000001110 000
        1011
00000000000101 000
         101 1
                 <--- 왼쪽이 모두 이미면 여기서 끝내도 된다. 뒤에 오는 것은 이은 계산에 영향이 없다
00000000000000 100
000000000000 100 <--- 나머지(remainder) 3비트, 앞에는 모두 0이 되고 뒤에 3비트가 최종 결론이다.
```


CRC

• 수신시 계산

Example

- CRC-7: SD카드
- CRC-16: Bluetooth
- CRC-30: CDMA
- CRC-32: 이더넷, MPEG2, Gzip, PNG

비트에러탐지코드: Checksum



- 4 비트 정수 표시
 - $7+11+12+0+6=36 -> (100100)_2 -> (10)_2 + (0100)_2 = (0110)_2 = 6$ 보수취하면 (1001) = 9
- 수신자 체크섬계산
 - $7 + 11 + 12 + 0 + 6 + 9 = 45 \rightarrow 10 + 1011 = 1111 \rightarrow 0000$

IPv4 Header Checksum

• IPv4 헤더(볼드 폰트), 0xb861은 체크섬

4500 0073 0000 4000 4011 b861 c0a8 0001 c0a8 00c7 0035 e97c 005f 279f 1e4b 8180

• 어떻게 0xb861 체크섬이 나오나?

```
4500 + 0073 + 0000 + 4000 + 4011 + c0a8 + 0001 + c0a8 + 00c7 = 2479C
2 + 479C = 479E<sub>1</sub>
```

- 0x479E의 1의 보수는?
- 수신자 검사

```
4500 + 0073 + 0000 + 4000 + 4011 + b861 + c0a8 + 0001 + c0a8 + 00c7 = 2fffd 2 + fffd = ffff 0000 -> no error
```

Hamming Distance One-line Code

```
def hamming(a, b):
return len([i for i in filter(lambda x: x[0] != x[1], zip(a, b))])
```