

Nested Subprogram의 구현

컴퓨터공학과 이만호





학습목표

• Nested Subprogram을 허용하는 언어에서 Subprogram을 구현하는 방법에 대해서 학습한다.

학습 내용		
	• Subprogram 의 지역변수 찾기	
	(Static/Dynamic Scope Rule)	
	 Static Depth 	
	• Static Link	
	• Static Chain	
	 Chain-Offset 	
	Dynamic Chain	
	• Block	



목 차

- 들어가기
- 학습하기
 - Nested Subprogram
 - Static Chain
 - Dynamic Chain
 - Block
 - Dynamic Scope Rule 구현하기
- 평가하기
- 정리하기



알고가기 1

Static scope rule을 적용하는 언어로 작성된오 른쪽에 주어진 프로그램 골격에서, 호출 순서가 M → E → F → A → D 일 때 \$\$\$로 표기된 부 분을 실행할 때 사용 가능한 변수를 모두 나열 한 것은?

```
a. vm, va, vc, vd
```

b. vm, va, vd

c. vm, ve, vf, va, vd

d. vm, va, vf, va, vc, vd

```
var vm;
-A
var va;
    C var vc;
   D
var vd;
     $$$
```

Nested Subprogram




Subprogram의 Nesting(중첩)을 허용하는 언어


- 🔁 C에 기반하지 않음
- Static scope rule(정적영역 규칙)을 적용하는 언어
 - Fortran 95, Ada, Python, JavaScript, Ruby, Lua
 - ▶ 지역변수는 stack-dynamic 변수이다.



Subprogram에서 접근 가능한 비지역변수

- ▶ 반드시 RTStack(실행시간스택)의 어떤 ARI(활성 레코드사례) 안에 존재한다.
- ▶ 비지역변수 참조(reference)하기
 - ▶ Static scope rule을 적용하는 경우를 우선 다룸
 - 1. 참조하고자 하는 비지역변수를 포함하고 있는 ARI를 찾아야 한다.
 - Static chain(정적체인)을 이용하는 방법
 - Display를 이용하는 방법
 - 2. 찾은 ARI 안에서 정확한 local-offset을 알아야 한다.
 - 비교적 쉬운 작업임
 - Dynamic scope rule을 적용하는 경우는 나중에 다룸





Static Chain



Static Link(정적링크)

- Static scope rule을 적용하는 언어에서, Subprogram의 ARI 안에 있어야 하는 field이다.
- Subprogram의 static parent(정적부모)의 ARI의 바닥을 point한다.



Static Chain(정적체인)

- Static link의 연속된 연결
- ▶ 모든 static ancestor를 static parent로부터 static link를 따라 연결된 것



Static Depth(정적깊이)

- Subprogram이 nested(중첩)되어 있는 정도를 나타낸다.
- Static ancestor의 개수와 같다.

```
main ---- static-depth: 0

A ----- static-depth: 1

B ---- static-depth: 2

call C

end B

call B


end A

C ---- static-depth: 1

end C

call A

end main
```





| Static Chain과 비지역변수



Static Chain을 이용한 비지역변수 찾기

 전근하고자 하는 비지역변수를 포함하고 있는 ARI를 찾을 때까지, 현재의 ARI로 부터 static chain을 따라간다.

```
main ---- static-depth: 0

A ----- static-depth: 1

B ---- static-depth: 2

call C

end B

call B


end A

C ---- static-depth: 1

end C

call A

end main
```



Chain-offset → Local-offset




변수의 Chain-offset

- ≥ Nesting-depth라고도 함
- → "변수를 참조한 block의 static depth"와 "참조한 변수를 선언한 block의 static depth"의 차(difference)



변수의 Local-offset

▶ 변수가 포함된 ARI 안에서 변수가 EP(환경포인터)로 부터 떨어져 있는 거리




(chain-offset, local-offset)

```
Main {sd:0}
  var X;
 -proc Bigsub(); {sd:1}
    var A, B, C;
   -proc Sub1() {sd:2}
     var A, D;
      A := B + C; \{A:0,B:1,C:1\}
   -end;
   -proc Sub2(X) {sd:2}
      var B, E;
     _proc Sub3() {sd:3}
        var C, E;
        Sub1();
        E := B + A; \{E:0,B:1,A:2\}
     _end;
      Sub3();
      A := D + E; \{A:1, D:error, E:0\}
   Lend;
    Sub2 (7);
 end;
  X := 9; \{X:0\}
  Bigsub();
end.
```

| Chain-offset, Local-offset과 ARI

```
Main {sd:0}
  var X;
 -proc Bigsub(); {sd:1}
    var A, B, C;
   -proc Sub1() {sd:2}
     var A, D;
     A := B + C; \{A:0,B:1,C:1\}
   end;
   -proc Sub2(X) {sd:2}
      var B, E;
     -proc Sub3() {sd:3}
       var C, E;
        Sub1();
        E := B + A; \{E:0,B:1,A:2\}
     _end;
      Sub3();
      A := D + E; \{A:1, D:error, E:0\}
   end:
    Sub2(7);
 end;
  X := 9; \{X:0\}
  Bigsub();
end.
```



- - Subprogram H(호출자)가 Subprogram P(피호출자)를 호출할 때
 - ▶ P의 ARI(P-ARI라고 하자)를 구성하여 RTStack에 생성
 - ≥ P-ARI의 dynamic link에 H의 ARI의 꼭대기(이전 RTStack의 Top) 주소를 저장한다.
 - 🔁 P-ARI의 static link에 P의 static parent의 가장 최근 ARI의 바닥 주소를 저장한다.



피호출자(P)의 static parent 찾기

방법-1

- Dynamic chain을 따라 가며 P의 첫 째 static parent를 찾는다.
- ▶ 구현하기 쉬운 방법이나, dynamic chain 탐색에 시간이 걸린다.

방법-2

- ▶ Subprogram의 선언과 호출을 변수의 선언과 참조처럼 생각하고 처리한다.
- 1. Chain-offset C = (H의 static depth) (P를 선언한 subprogram의 static depth)
- 2. H-ARI의 static link로부터, C회 static chain을 따라가서 도달하는 ARI가 P의 static parent가 사용하는 ARI이다. (X라고 하자)
- 3. P-ARI의 static link에 X의 바닥 주소를 저장한다.



Static Chain Maintenance - 예


```
-program Main;
  var X;
  -proc Bigsub();
     var A, B, C;
    _procedure Sub1();
       var A, D;
       begin
        A := B + C;
       end;
    -proc Sub2(X);
       var B, E;
       -proc Sub3();
         var C, E;
         begin
          Sub1();
          E := B + A;
         end:
       begin
        Sub3();
        A := D + E;
       end;
     begin
      Sub2 (7);
     end;
  begin
    Bigsub();
   end.
```

Sub2 calls Sub3

- sd of Sub2(caller): 2
- Sub3(callee) is declared in Sub2 sd of Sub2(parent of callee):2
- Nesting-depth: 2-2=0.
- Set static link for Sub3 to the ARI of Sub2

Sub3 calls Sub1

- sd of Sub3(caller): 3
- Sub1(callee) is declared in Bigsub sd of Bigsub(parent of callee):1
- Nesting-depth: 3 1 = 2
- Follow the static chain from Sub3 2 links.
- Set static link for Sub1 to the ARI of Bigsub



Static Chain Maintenance - 예


```
program Main;
  var X;
 -proc Bigsub();
    var A, B, C;
   _procedure Sub1();
      var A, D;
      begin
       A := B + C:
      end;
   proc Sub2(X);
      var B, E;
      proc Sub3();
        var C, E;
        begin
         Sub1();
         E := B + A;
        end;
      begin
       Sub3();
       A := D + E;
      end;
    begin
     Sub2(7);
    end;
  begin
   Bigsub();
  end.
```

Sub2 calls Sub3

- sd of Sub2(caller): 2
- Sub3(callee) is declared in Sub2 sd of Sub2(parent of callee):2
- Nesting-depth: 2 2 = 0.
- Set static link for Sub3 to the ARI of Sub2


Sub3 calls Sub1

- sd of Sub3(caller): 3
- Sub1(callee) is declared in Bigsub sd of Bigsub(parent of callee):1
- Nesting-depth: 3 1 = 2
- Follow the static chain from Sub3 2 links.
- Set static link for Sub1 to the ARI of Bigsub



Static Chain의 평가

- 비지역변수 참조와 선언 사이의 관계
- □ 비지역변수를 참조(reference)하는 subprogram과 그 비지역변수가 선언(declaration)된 subprogram 사이에 중첩된 깊이가 깊을수록 참조 시간이 더 길다.
- Time-critical(시간-임계) code를 작성하기 어렵다.
 - 비지역변수 참조 시간이 일정하지 않다.
 - ► Code 수정으로 인해 nesting depth(중첩깊이)가 변할 수 있고, 따라서 참조시간도 변하게 된다.
- Static chain의 단점을 보완할 수 있는 대안
 - Display 사용



| Display



개념

- Static link를 display라고 하는 별도의 장소에 저장
- Display는 배열로서 현재 시점의 참조환경에 있는 ARI들의 pointer가 저장된다.



비지역변수의 참조

- (display-offset, local-offset)으로 표시된다
 - Display-offset: static_depth와 동일
 - Local-offset: ARI 내에서의 offset이므로 static chain의 경우와 같음

장점

비지역변수 참조 시간이 일정하다.



| Display 유지관리

- Display-offset은 static depth에 의해서만 결정된다.
- ≥ 실행 중인 subprogram의 static depth가 n인 경우, display에는 (n+1)개의 값이 유효하다.
- Subprogram H가 P를 호출할 때, display 유지관리 방법

(H의 static depth: n, P의 static depth: k) 라고 할 때,

- 1. P의 ARI(P-ARI)를 생성
- 2. P-ARI 안에 display[k]를 저장
- 3. Display[k]가 P-ARI를 point하도록 함
- 4. Subprogram P 실행
- 5. P-ARI에 저장해둔 이전의 display[k] 값을 display[k]에 저장


3가지 경우가 있음


- ▶ 1. n < k (k=n+1) 2. n > k 3. n = k
- ▶ 모든 경우의 처리 과정이 동일함




| Display 유지관리 - 예

- 🔁 Subprogram H가 P를 호출할 때, display 유지관리 방법
 - ▶ (H의 static depth: n, P의 static depth: k) 라고 할 때,
 - 1. P의 ARI(P-ARI)를 생성
 - 2. P-ARI 안에 display[k]를 저장
 - 3. Display[k]가 P-ARI를 point하도록 함
 - 4. Subprogram P 실행
 - 5. P-ARI에 저장해둔 이전의 display[k] 값을 display[k]에 저장







| Static Chain vs. Display




: 차이 없음




- ▶ Display 방법에서는 일정함 → Time-critical(시간-임계) code에 좋음
- ▶ If chain-offset = 1, 별 차이 없음
- ▶ If chain-offset > 1, display가 빠름



- Display 방법에서는 일정함
- ▶ If chain-offset ≤ 2, static chain이 빠름
- ▶ If chain-offset > 2, display가 빠름



▶ 둘 다 일정한 시간이 걸리나, static chain이 약간 빠름



- ▶ Display가 register에 저장된다면, display가 효율적이다. (비현실적)
- ▶ Static chain이 더 효율적이고, 널리 쓰인다.



Blocks



프로그램 code 중간에 프로그래머가 지정하는 영역



Block 안에서 변수를 선언할 수 있다.

- 선언된 변수는 해당 block 내에서만 사용된다.
- 선언된 변수의 lifetime: block 시작 ~ 종료

Ada: ... declare ... begin ... end ...

장점

Block 외부에서 선언된 같은 이름의 변수와 무관하다.

예

```
{ int tmp;
C언어
                 tmp = list[upper];
                 list[upper] = list[lower];
                 list[lower] = tmp
```



| Block 구현하기


방법-1

- ▶ Block을 parameter가 없는 subprogram처럼 다룬다.
 - ▶ Activation record(활성레코드)를 사용한다.

방법-2

- Subprogram이 현재 사용하는 ARI의 꼭대기에 block 지역변수를 할당한다.
 - ▶ Block 지역변수가 사용할 기억장소의 최대 크기를 결정한다.
 - ▶ ARI의 꼭대기에 block 지역변수가 사용할 기억장소를 할당한다.

```
void main() {
  int x, y, z;
  while (...) {
    int a, b, c; ...
    while (...) {
      int d, e; ...
  }
  while (...) {
    int f, g; ...
}
...
}
```



│ Dynamic Scope Rule 구현하기

Dynamic scope rule을 적용하는 언어에서 비지역변수 찾기

- → Static ancestor와 관계 없음
- Subprogram을 호출한 순서의 역순으로 비지역변수를 찾음
 - 오른쪽 code에서, subprogram 호출 순서가
 M → E → F → A → D 일 경우,
 \$\$\$ 지점을 실행할 때, 비지역변수를
 찾는 순서는 D, A, F, E, M 임

Dynamic scope rule을 적용하는 언어에서 비지역변수 참조 해결 방법

- → Deep access(심층접근)
- Shallow access(피상접근)

```
var vm;
  var va;
    var vc;
   var vd:
     $$$
  var
      ve;
   var vf;
```

Deep Access


- ▶ 비지역변수를 dynamic chain을 따라 ARI를 탐색하여 찾는다.
- NRI는 변수이름을 가지고 있어야 한다. (static chain에서는 값만 가짐)
- ▷ Chain의 길이는 실행하기 전에는 알 수가 없다. (not static)

```
void sub3() {
  int x, z;  x = u + v; ...
}

void sub2() {
  int w, x; ... sub3(); ...

void sub1() {
  int v, w; ... sub2() ...;
}

void main() {
  int u, v; ... sub1(); ...
}
```



Shallow Access


- ▶ 각 변수 이름마다 하나의 stack을 사용
- ≥ 각 변수를 선언한 subprogram 이름을 해당 변수의 stack에 호출된 순서대로 저장

```
void sub3() {
  int x, z; x = u + v; ...
}

void sub2() {
  int w, x; ... sub3(); ...
}

void sub1() {
  int v, w; ... sub2(); ...
}

void main() {
  int u, v; ... sub1(); ...
}
```



변수에 대한 참조는 해당 변수의 stack에서 꼭대기에 있는 subprogram에서 선언된 것이 참조된다.







마지막으로 내가 얼마나 이해했는지를 한번 확인해 볼까요? 총 3문제가 있습니다.

START



- 1. Subprogram(P라고 하자)이 사용하는 ARI(활성레코드 사례)의 static link에 저장되는 값은?
 - a. P의 최상위 static ancestor의 ARI의 꼭대기 주소
 - b. P의 static parent의 ARI의 바닥 주소
 - c. P를 호출한 subprogram의 ARI의 바닥 주소
 - d. P의 static parent의 ARI의 꼭대기 주소



- 2. Subprogram(P라고 하자)이 사용하는 ARI의 dynamic link에 저장되는 값은?
 - a. P를 호출한 subprogram의 ARI의 꼭대기 주소
 - b. P를 호출한 subprogram의 ARI의 바닥 주소
 - c. P의 static parent의 ARI의 바닥 주소
 - d. P의 static parent의 ARI의 바닥 주소



- 3. Static scope rule을 적용하는 언어에서, 비지역변수 참조를 구현하는 방법으로 static chain을 이용하는 경우, 비지역변수를 접근하기 위해 필요한 정보는?
 - a. Static depth, Local-offset
 - b. Chain-offset, Local-offset
 - c. Chain-offset, Static depth
 - d. Static depth, Local-offset



정리하기





- ▶ Static scope rule을 적용하는 언어에서 비지역변수를 접근할 때 사용
- ▶ 필요한 개념들
 - Static Link
 - Static, Depth
 - Chain-offset

Dynamic Chain

▶ Dynamic scope rule을 적용하는 언어에서 비지역변수를 접근할 때 사용

⇒ Block

- ▶ 지역변수를 선언할 수 있다.
- ▶ Parameter가 없는 subprogram처럼 취급할 수 있다.
- ➡ Dynamic Scope Rule 구현하기
 - **Deep Access**
 - **▶** Shallow Access





66 岁旦臺 叶刘从春山江, 今卫却从春山江. 99

