CONTENT MENU - 二模前複習

靜力平衡::三力平衡

2. 拉密定理

$$rac{sin heta_1}{F_1} = rac{sin heta_2}{F_2} = rac{sin heta_3}{F_3}$$

• 提示:這其實就是運用第一點加上正弦定理。

萬有引力::地表附近重力::推導

• 地表附近重力: $F_q = mg$

推導

萬有引力::軌道運動::行星運動三大定律

⑦ 克卜勒行星運動三定律

- 1. 軌道定律:行星以橢圓軌道繞行太陽,而太陽位於橢圓焦點上
 - 平均軌道半徑 $R = \text{avg}(遠日距r_{max}, 近日距r_{min}) = 2a$
- 2. 面積定律:「行星與太陽的連線所掃過的面積速率保持不變」
 - 行星在遠日點移動最慢,在近日點移動最快
- 3. 週期定律: 繞同個中心轉的各天體, 皆符合 $R^2 \propto T^3$

• 常稱太陽系各行星的 $\frac{R^3}{T^2} = K$

動量與角動量::力矩::淨力矩等於角動量時變率

淨力矩 = 角動量時變率

$$ec{ au}=rac{dec{L}}{dt}$$

回顧: Ch4:: 力矩

推導

熱學

HEP(II) Ch8 熱學

8-1 理想氣體方程式

理想氣體方程式

$$PV = nRT$$

- 常用的物理常數
 - \mathbf{x} \mathbf{x} : $1atm = 76cmHg = 1013 \cdot 10^2 N/m^2$
 - 體積: $1000L = 1m^3$
 - 體積(公分一公尺): $10^6 cm^3 = 1m^3$
 - 這個真的錯過好多遍!請謹記在心。

- 理想氣體常數(SI): $R = 8.31(J/mol \cdot K)$
- 理想氣體常數(化學): $R=0.082(atm \cdot L/mol \cdot K)$
- (附註)其他會出現的物理量
 - - 分子量 $M = \frac{m}{n}$
 - 密度 $\rho = \frac{m}{V}$
- 理想氣體方程式-別的表達形式
 - $PV = \frac{m}{M}RT$
 - $PM = \rho RT$

8-2 氣體運動論


微觀的理想氣體方程式

PV = NkT

- 分子運動模型
 - 單一分子的物理量
 - 單一分子的質量 $m_i = m$
 - 單一分子對其中一個器壁施作用力 F_i
 - 單一分子在三個維度的速度分量 v_{ix} , v_{iy} , v_{iz}
 - 因為分子移動沒有規律,因此假設在三個維度中的速度分量 皆相同,設為 v_{id}
 - 分子的平均現象
 - 定義單維度的方均速率 $v_d^{-2} = rac{v_{1d}^2 + v_{2d}^2 + ...}{N}$
 - 定義方均速率 $\bar{v^2} = \bar{v_x^2} + \bar{v_y^2} + \bar{v_z^2}$
 - 定義方均根速率 $v_{rms} = \sqrt{ar{v^2}}$
 - 想法:速率原本是向量,而向量可以表示為各分量的向量和,又取完絕對值後可以表示為在三個維度分量的平方開根號,再平方即得如此假設一般 $v^2=v_x^{\ 2}+v_y^{\ 2}+v_z^{\ 2}$ 的形式。
 - 平均動能 $ar{K}=rac{1}{2}mar{v^2}$
 - 系統綜觀的物理量
 - 分子數量 N
 - 氣體總質量 $\sum m_i = Nm$
 - 器壁假設為正方體空腔,邊長 *L*

- 器壁單邊面積 A = L²
- 器壁內體積 V = L³
- 氣體密度 $\rho = \frac{Nm}{I_3}$
- 器壁受總力 F
- 器壁受壓力 P
- 氣體總內能 $E=N\bar{K}$
 - 提示:因為封閉系統內沒有外力作功,所以求得總動能 必然等於總內能。

推導



結論

•
$$P = \frac{1}{3} \rho \bar{v^2}$$

•
$$PV = \frac{2}{3}N\bar{K}$$


•
$$\bar{K} = \frac{3}{2}kT$$

•
$$v_{rms}=\sqrt{rac{3P}{
ho}}$$
 or $ar{v^2}=rac{3P}{
ho}$

•
$$v_{rms}=\sqrt{rac{3kT}{m}}$$
 or $ar{v^2}=rac{3kT}{m}$

8-3 氣體系統的分析

8-3-1 定量系統



8-3-2 氣體混合

電流磁效應::載流導線的磁場

15-1 載流導線的磁場

• 必歐-沙伐定律:描述小段載流導線在空間上一點產生的磁場

$$\Delta ec{B} = rac{\mu_0 I(\Delta ec{\ell} imes \hat{r}) \sin heta}{4 \pi r^2}$$

- 電流產生的磁場 $extit{ extit{d}}$: $\Delta B = rac{\mu_0 I \Delta \ell \sin heta}{4\pi r^2}$
- 【特殊解:當導線垂直該點】 $\Delta B = rac{\mu_0 I \Delta \ell}{4\pi r^2}$ $(\because sin 90\degree = 1)$
 - 【特殊解:當導線平行該點】 $\Delta B = 0 \ (\because sin0^\circ = 0)$
- 載流無限長長直導線附近的磁場

$$B=rac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

- 【變化:半根無限長長直導線】 $B=rac{\mu_0 I}{4\pi r}$ (方向單邊,磁場減半)
- 載流圓線圈中軸上的磁場

$$B=N\cdotrac{\mu_0Ia^2}{2r^3}$$

- 【變化:線圈】 $B=N\cdot rac{\mu_0 I}{2a}$
- 【變化:弧導線】 $B = \frac{\mu_0 I}{2a} \cdot (\frac{\theta}{2\pi})$
- 螺線管磁場
 - 管內: $B=\mu_0rac{N}{L}I=\mu_0nI$
 - 管外: B=0

電流與電路::電阻測量

14-3 電阻測量


檢流計

意義上是測微弱電流用的電流計。另外,也是安培計跟伏特計的必要元件

安培計:檢流計並聯低電阻,降低流經裝置的電流伏特計:檢流計串聯高電阻,降低裝置兩端的電壓

高電阻測量法:先串安培計,再並伏特計

誤差



- 低電阻測量法:先並伏特計,再串安培計
 - 誤差