# 오버로딩

### 오버로딩(overloading)이란?

- 함수/생성자 오버로딩과 연산자 오버로딩으로 구분할 수 있다
- ▶ 함수/생성자 오버로딩
- **함수/생성자명은 같지만** 매개 변수의 **자료형이나 수가 다른 함수**의 선언을 허용하여 여러 기능을 제공
- 연산자 오버로딩
- 기본 자료형이 아닌 클래스 타입, **사용자 정의 클래스**에 **연산자를 재** 정의 하여 사용하게 한다

#### 생성자 오버로딩

```
class MyClass
{
public:
    MyClass();
    MyClass(int);
    MyClass(int, int);
    MyClass(char);
};
```

#### ▶ 주의

- 기본 생성자는 선언하지 않아도 기본으로 지원하지만 생성자 오버로딩을 할 경우 기본 생성자는 직접 선언 해 주어야 사용이 사용이 가능하다

```
void swap(int& |, int& r)
  int temp = |;
  | = r;
  r = temp;
void swap(double& I, double& r)
  double temp = |;
  | = r;
  r = temp;
```

- ▶ 함수 오버로딩**할 수 없는 경우**
- 반환 값만 다르다

```
int result()
{
   return 0;
}
char result()
{
   return 'a';
}
```

```
▶ 함수 오버로딩할 수 없는 경우
- 형식이 같은 static(정적) 멤버 함수
class MyClass
 static void func() {}
 void func() {}
};
- 매개 변수를 const(상수)로 구분
void func(int param) { ... }
void func(const int param) { ... }
- 매개 변수 형식이 배열과 포인터
void func(int* param) { ... }
void func(int param[]) { ... }
```

#### ▶ 함수 오버로드 고려사항

함수 선언 요소	오버로드 사용 여부
함수 반환 형식	X
매개 변수의 수	0
매개 변수의 형식	0
줄임표의 존재 여부	0
typedef 이름 사용	X
지정하지 않은 배열 범위	X

#### 연산자 오버로딩

```
class Point
     private:
     int m_nX, m_nY;
public:
    Point(int x, int y) : m_nX(x), m_nY(y) {}
     void Show()
            std::cout << "x:" << m_nX << ", y:" << m_nY << std::endl;
};
int main()
    Point p1(1, 2);
    Point p2(3, 4);
    Point p3 = p1 + p2;
}
```

▶ 오류(활성) 이러한 피연산자와 일치하는 "+" 연산자가 없습니다.

#### 연산자 오버로딩

```
class Point
    Point operator+(Point& point)
           return Point(m_nX + point.m_nX, m_nY + point.m_nY);
};
int main()
    p1.Show();
    p2.Show();
    p3.Show();
```

- +연산자 오버로딩으로 에러 없이 정상적으로 내용이 출력된다
- ▶ P1 + p2는 컴파일 시에 p1.operator+(p2)로 해석이 되기 때문에 p1.operator+(p2)로 작성 하여도 정상적으로 작동한다

