


PhraseNote v0.16.10

PhraseNote 사용 설명서

폰에서 코드 진행을 칠하고, 멜로디를 쓰거나 노래로 불러, 반주·드럼과 함께 들어보는 작곡 스케치 앱







0 시작하기

- **앱 주소** https://minux22.github.io/PhraseNote/
- **삼성 인터넷** 메뉴(☰) → 페이지 추가 → 홈 화면 → 추가
- **크롬** 메뉴(⋮) → 앱 설치 또는 홈 화면에 추가
- 설치하면 전체 화면으로 열리고, 한 번 연 뒤에는 인터넷 없이도 열립니다.
- **업데이트** 새 버전이 나오면 앱을 완전히 닫았다가 두 번 열면 반영됩니다. 앱 맨 아래에 버전이 보입니다.
- **자동 저장** 작업 내용과 녹음은 폰 안에 자동으로 보관됩니다. 다른 기기로 옮기거나 백업하려면 Save project를 쓰세요.

차례

1 · 기본 화면

2 · 곡 구조 (Song structure)

3 · 코드 입력

4 · 반주 (Accompaniment)

5 · 드럼

6 · 멜로디 · 피아노롤

7 · 멜로디 · 오선보

8 · 건반으로 입력 (Keys)

9 · 박자 맞추기 · 조 추측

10 · 노래 녹음 (Audio)

11 · Loop로 이어 쓰기

12 · 믹서


13 · 저장과 열기

14 · 소리

15 · 알아두기

1 기본 화면

위쪽은 어느 화면에서나 같습니다.




1. 재생 / 정지
2. 처음으로
3. BPM: − + 또는 숫자를 눌러 입력
4. 드럼 켜기·끄기
5. 드럼 패턴 고르기
6. 되돌리기 / 다시 실행
7. 박자 · 조 · 스케일
8. 코드 트랙 / 멜로디 트랙 전환
9. 믹서 열기
10. Setup: 저장과 소리 설정

> 아래쪽 버튼(Keys · Mixer · Setup)은 한 번에 하나만 열립니다.

2 곡 구조 (Song structure)


곡을 A, B… 섹션을 이어 붙인 슬롯으로 만듭니다.



1. 슬롯: 탭해서 선택. 길게 누른 채 끌면 순서가 바뀝니다.
2. + : 새 섹션 추가, 기존 섹션 반복, 다른 프로젝트에서 가져오기
3. Loop = 선택한 슬롯만 반복 재생 · Song = 곡 전체 재생
4. Edit: 이 슬롯의 섹션 바꾸기, 역할(Verse · Chorus …), 이동 · 복제 · 삭제

3 코드 입력


팔레트에서 코드를 고르고 그리드에 칠합니다.



1. 팔레트: 누르면 소리가 나고 선택됩니다.
2. 그리드: 탭하거나 끌어서 칠하기. 칠한 칸을 다시 탭하면 지워집니다.
3. Cell: 한 칸의 길이
4. Bars: 이 섹션의 마디 수
5. Bass: 베이스 켜기·끄기 · 7th: 7화음
6. /– : 슬래시 코드의 베이스 음
7. 주사위: 무작위 코드 진행. 이 슬롯에 멜로디가 있으면 Suggest로 바뀌어 멜로디에 맞는 진행을 제안합니다(다시 누르면 다른 안).
8. More chords: 스케일 밖 코드

4 반주 (Accompaniment)

코드를 어떤 리듬과 느낌으로 칠지 고릅니다. 섹션마다 따로 정할 수 있습니다.





1. 스타일: 고르면 어울리는 설정이 함께 들어갑니다.
2. Voicing · Color · Bass: 화음 배치, 색깔음, 베이스 리듬
3. Strum · Late: 기타처럼 흩뿌리기, 코드를 살짝 늦게
4. Swing · Loose: 셔플 느낌, 사람 같은 흔들림

> 항목 이름을 누르면 짧은 도움말이 나옵니다.

5 드럼

드럼 버튼 옆 화살표로 패턴을 고릅니다.






1. My pattern을 누르면 바로 편집 창이 뜹니다.
2. 8th / 16th: 칸 해상도
3. Test: 패턴만 들어보기
4. From preset: 고른 패턴을 복사해 시작
5. 칸을 탭해 켜고 끄기. Done으로 닫기

6 멜로디 · 피아노롤


멜로디 트랙의 Roll 모드입니다. 위에 코드가 가이드로 보입니다.



1. Mode: Roll · Staff · Audio(노래 녹음)
2. Pickup: 못갖춘마디 추가
3. Auto-Velocity: 멜로디 세기를 박에 맞게 자동 조절
4. 도구: 펜(탭 = 추가, 끌기 = 길이·음높이, 음 탭 = 삭제) · 선택(상자로 골라 복사·이동·삭제) · 손(스크롤)
5. Len · Snap: 새 음 길이와 맞출 칸
6. 코드 줄 (오른쪽 아래 – + 버튼으로 확대·축소)

7 멜로디 · 오선보

Staff 모드에서는 악보에 직접 씁니다.




1. 도구: 펜 · 선택 · 손
2. 음표 길이
3. 점음표
4. 임시표 (♯ ♭ ♮)

> 오선 위를 누른 채 위아래로 끌면 음높이를 들으며 고를 수 있습니다.


8 건반으로 입력 (Keys)


멜로디 트랙에서 Keys를 누르면 화면 건반이 열립니다.



1. Live: 연주를 녹음 · Step: 누를 때마다 한 음씩 입력
2. Rec: 켠 뒤 재생하면 1마디 카운트인 후 녹음
3. Quant: 녹음한 음의 박자 맞춤
4. Latency: 폰 소리 지연 보정
5. ◀ ▶: 건반 음역 이동

9 박자 맞추기 · 조 추측






1. Quantize의 Grid: 맞출 칸
2. Strength: 얼마나 당길지
3. Quantize all notes: 실행
4. Key 목록 맨 위 “Guess from melody…”: 멜로디에 맞는 조 후보 3개. Apply는 조 이름만 바꾸고 음과 코드 소리는 그대로입니다.

10 노래 녹음 (Audio)

반주를 들으며 마이크로 녹음합니다. 유선 이어폰을 권장합니다.




1. Mode에서 Audio 선택
2. 입력 장치
3. Calibrate: 처음 한 번, 이어폰을 빼고 볼륨을 올린 채 누르면 지연을 재서 맞춰 줍니다.
4. Input: 마이크 증폭. 숫자가 빨갛게 변하면 너무 큽니다.
5. Loop / Song: Loop = 지정한 마디를 반복 녹음(한 바퀴마다 테이크 하나) · Song = 재생 위치부터 Stop까지
6. 반복할 마디 범위
7. REC: 반주 1마디 뒤 녹음 시작. 다시 누르면 정지
8. 타임라인: 구간을 탭하면 그 섹션이 선택되고, 고른 테이크가 섹션마다 표시됩니다.
9. 선택한 섹션의 테이크 목록: 탭 = 이 섹션에 사용 · ▶ 듣기 · WAV 내보내기 · ✕ 삭제

> 녹음할 때 MIDI 멜로디를 끄려면 믹서에서 MIDI를 뮤트(M)하세요.

11 Loop로 이어 쓰기

코드 트랙을 Loop로 두고 마지막 슬롯을 선택하면, 곡 끝에 그 슬롯의 복사본이 점선으로 보입니다.




1. 점선 칸에 음을 그리거나 녹음이 그 자리까지 가면 슬롯이 자동으로 늘어납니다.

> 앞쪽 슬롯을 Loop로 걸고 녹음하면 복사본이 그 뒤에 끼워지고, 뒤 섹션은 그만큼 밀립니다. MIDI 녹음에서 음이 없는 복사본은 녹음이 끝나면 지워집니다.

12 믹서


각 파트의 크기와 뮤트·솔로를 조절합니다. 프로젝트에 함께 저장됩니다.



1. Melody는 MIDI와 Audio(녹음)로 나뉩니다.
2. 페이더: 0.0 = 기본. 두 번 탭하면 기본값으로 돌아갑니다.
3. M: 뮤트
4. S: 솔로(솔로를 켠 채널만 들림)
5. Rev: 리버브 양(SoundFont 소리에 적용)
6. Master: 전체 크기
7. 레벨미터: 노랑까지가 적당, 빨강이 자주 켜지면 Master를 내리세요.

13 저장과 열기


Setup의 Project에서 합니다.



1. New project: 새 프로젝트
2. Open project: .phrasenote 파일이나 저장한 .zip 열기
3. Save project: 프로젝트 · MIDI · Melody.wav(섹션별로 고른 테이크를 합친 것) · 테이크별 WAV를 .zip 하나로 저장. 처음에만 이름을 묻습니다.
4. Save as: 이름을 바꿔 새로 저장(v2, v3 …)
5. Recent projects: 최근 10개는 폰 안에 보관

14 소리

Setup의 Sound에서 합니다.



1. Basic Synth: 파일 없이 바로 동작 · SoundFont: 샘플 악기
2. Load SoundFont: .sf2 파일을 불러와 트랙마다 악기 선택. 불러온 뒤에는 Save / Load preset으로 소리와 믹서 밸런스를 함께 저장할 수 있습니다.
3. 드럼 패턴과 Edit

15 알아두기

- 사이트 데이터를 지우거나 브라우저를 삭제하면 폰 안의 프로젝트와 녹음이 사라질 수 있습니다. Save project로 자주 백업하세요.
- 녹음은 설치한 앱(또는 앱 주소)에서 하세요. 다른 앱 안의 미리보기 화면에서는 마이크가 막힐 수 있습니다.
- 저장 파일은 다운로드 폴더에 .zip으로 저장됩니다. 원하는 폴더에 바로 저장하는 기능은 아직 지원하지 않습니다.
- 일부 반주 스타일과 장르 드럼은 4/4 전용입니다. 드럼·반주 패턴은 장르 느낌을 근사한 것입니다.