LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN Y PROCESADORES DE LENGUAJES

Construcción de un compilador

MenosC

Parte-II: comprobaciones semánticas

Material auxiliar de prácticas

- > Makefile. Una nueva versión.
- > principal.c. Una nueva versión en el directorio src.
- > libtds. Librería con las operaciones para la manipulación de la Tabla de Símbolos

libtds.h, el fichero de cabecera, en el directorio include;

libtds.a, la librería, en el directorio lib.

> Programas de prueba.

Especificación Semántica

- Todas las variables y funciones deben declararse antes de ser utilizadas.
- > Debe haber una función, y solo una, con el nombre main.
- ➤ La información de los parámetros se sitiuará en la TdS, en orden inverso a su declaración.
- > El paso de parámetros se hace siempre por valor.
- > Se admite la recursividad en las funciones.
- En el compilador solo se usan constantes enteras. Si el analizador léxico encuentra una constante real se debe devolver su valor entero truncado.
- ➤ La talla de los tipos *entero* y *lógico* se debe definir en TALLA_TIPO_SIMPLE = 1.
- ➤ El tipo lógico bol se representa numéricamente como un entero: con el valor 0, para el caso falso, y 1, para el caso verdad.
- > No existe conversión de tipos entre int y bool.

Especificación Semántica

- Una variable de tipo simple se puede inicializar en su declaración. En ese caso, el tipo de la variable debe ser idéntico al tipo de la expresión constante.
- ➤ Los índices de los vectores van de 0 a cte-1, siendo cte el número de elementos, que debe ser un entero positivo.
- No es necesario comprobar los índices de los vectores en tiempo de ejecución.
- > En las instrucciones read y write el identificador y la expresión respectivamente deben ser de tipo entero
- \succ La instrucción for es similar a la del C. Las expresiones opcionales son expresiones, pudiendo no aparecer explícitamente, y la expresión debe ser de tipo lógico y debe aparecer explícitamente.
- Las expresión de la instrucción if-else debe ser de tipo lógico.
- \triangleright Por defecto las restricciones semánticas serán las propias del lenguaje ANSI C.

> Estructura de la TDS

Constantes, variables globales y estructuras básicas (ver Sección 6.1 del Enunciado)

> Funciones de manipulación de la TDS

```
void cargaContexto (int n) ;
/* Crea el contexto necesario para los objetos globales y para los objetos
   locales a las funciones
                                                                             */
void descargaContexto (int n) ;
/* Libera en la TdB y la TdS el contexto asociado con la función.
                                                                             */
int insTdS (char *nom, int cat, int tipo, int n, int desp, int ref);
/* Inserta en la TdS toda la información asociada con una variable de nombre,
   "nom"; categoría, "cat"; tipo, "tipo"; nivel del bloque, "n"; desplaza-
   miento relativo, "desp"; y referencia, "ref", a posibles subtablas de
   vectores, registros o dominios; siendo (-1) si es de tipo simple. Si la
   variable ya existe devuelve "FALSE=0" ("TRUE=1" en caso contrario).
SIMB obtTdS (char *nom);
/* Obtiene toda la información asociada con un objeto de nombre, "nom", y la
   devuelve en una estructura de tipo "SIMB" (ver "libtds.h"). Si el objeto
   no está declarado, devuelve "T_ERROR" en el campo "tipo".
                                                                             */
```

```
int insTdA (int telem, int nelem) ;
/* Inserta en la TdA la información de un array con tipo de elementos,
   "telem"; y número de elementos, "nelem". Devuelve su referencia en la TdA. */
DIM obtTdA (int ref) ;
/* Obtiene toda la información asociada con un array referenciado por "ref"
   de la TdA. En caso de error devuelve "T_ERROR" en el campo "telem".
                                                                               */
int insTdD (int refe, int tipo) ;
/* Para un dominio existente referenciado por "refe", inserta en la TdD la
   información del "tipo" del parámetro. Si "ref= -1" entonces crea una nueva
   entrada en la TdD para el tipo de este parámetro y devuelve su referencia.
   Esta operación calcula sobre la marcha el número de parámetros y la talla
   del segmento de parámetros. Si la funcion no tiene parametros, debe
   crearse un dominio vacio con: "refe = -1" y "tipo = T_VACIO".
                                                                             */
INF obtTdD (int refe) ;
/* Obtiene toda la información asociada con el dominio referenciado por "refe"
   de la TdD y la devuelve en una estructura de tipo "INF" (ver "libtds.h").
   Si "refe<0" devuelve la informacion de la funcion actual, y si "refe>=0",
   devuelve la informacion de una función ya compilada con referencia "refe".
   La información es: nombre y el tipo del rango de la función y la talla del
   segmento de parámetros. Si "refe" no se corresponde con una funcion ya
   compilada, devuelve "T_ERROR" en el campo "tipo".
                                                                             */
```

Tabla de Símbolos

> Ejemplo de comprobaciones de tipo en *declaraciones*

```
declaVar : tipoSimp ID_ AC_ CTE_ CC_ PCOMA_
            { int numelem = $4;
              if (\$4 <= 0) {
                yyerror("Talla inapropiada del array");
               numelem = 0;
              int refe = insTdA($1, numelem);
              if (! insTdS(\$2, VARIABLE, T_ARRAY, niv, dvar, refe))
                yyerror ("Identificador repetido");
             else dvar += numelem * TALLA_TIPO_SIMPLE;
```

> Ejemplo de comprobaciones de tipos en la asignación

† Advertid que este código se debería modificar para que solo proporcione un nuevo mensaje de error si el error se produce en esta regla, y no si proviene de errores anteriores a través de \$1 o \$3.