Physik 3 – SWO

V2.0.20261022

HS 2026 – Prof. Dr. Gregor Dudle

Autoren: Simone Stitz, Yanick Thalmann, Laurin Heitzer, Mirko Ratti

https://gitlab.com/sstitz/physik-3-swo

Inhaltsverzeichnis

I Optik 2

1 Optische Grössen 2
- 1.1 Licht . . . 2
- 1.2 Lichtquellen . . . 2
- 1.3 Messgrössen . . . 2
- 1.4 Gegenüberstellung: Radiometrie – Photometrie . . . 2
- 1.5 Raumwinkel . . . 2

2 Reflexion 2
- 2.1 Reflexionsgesetz . . . 2
- 2.2 Reflexionen – Spezialfälle . . . 2

3 Brechung 3
- 3.1 Brechungsgesetz / Geschwindigkeit . . . 3
- 3.2 Totalreflexion . . . 3
- 3.3 Brechung an ebenen Grenzflächen . . . 3
- 3.4 Brechung an gekrümmten Flächen . . . 3
- 3.5 Dispersion . . . 3

4 Abbildungen – Linsen 3
- 4.1 Konstruktions-Anweisung . . . 3
- 4.2 Abbildungsgleichungen . . . 4
- 4.3 Konvexe und Konkave Linsen . . . 4
- 4.4 Brechkraft . . . 4
- 4.5 Linsenschleifergleichung . . . 4
- 4.6 Aberration . . . 4
- 4.7 Polarisation . . . 4
- 4.8 Streuung . . . 5

5 Optische Apparaturen 5
- 5.1 Abbildungssysteme – Auge . . . 5
- 5.2 Abbildungssysteme – Fotoapparat . . . 5
- 5.3 Abbildungssysteme – Lupe . . . 5
- 5.4 Abbildungssysteme – Fernrohr . . . 6
- 5.5 Abbildungssysteme – Mikroskop . . . 6
- 5.6 Farbentheorie . . . 6

II Schwingungen 6

6 Ungedämpfte Schwingungen 6
- 6.1 Schwingungen – Übersicht . . . 6
- 6.2 Freie Schwingungen . . . 6
- 6.3 Beschreibung einer 1D-Schwingung . . . 6
- 6.4 Pendel . . . 7
- 6.5 Eigenschaften von L^* . . . 7
- 6.6 Periodische Schwingung . . . 7
- 6.7 Signalmodulationen . . . 7

7 Gedämpfte Schwingungen 7
- 7.1 Dämpfung mit konstanter Reibungskraft . . . 7
- 7.2 Dämpfung proportional zur Geschwindigkeit . . . 8

8 Fremderregte Schwingung 8
- 8.1 Definition . . . 8
- 8.2 Übersicht über Hilfsgrössen . . . 8
- 8.3 Resonanz . . . 8
- 8.4 Fremderregte Schwingung – Krafterregung . . . 8
- 8.5 Fremderregte Schwingungen – Dämpfererregung . . . 8
- 8.6 Fremderregte Schwingungen – Stützenerregung . . . 8
- 8.7 Fremderregte Schwingung – Unwuchterregung . . . 8
- 8.8 Fremderregte Schwingung – Schwingkreis . . . 9
- 8.9 Fremderregte Schwingung – Güte . . . 9
- 8.10 Gekoppelte Pendel . . . 9

III Wellen 9

9 Wellen 9
- 9.1 Definition . . . 9
- 9.2 Klassifizierung von Wellen . . . 9
- 9.3 Wellengeschwindigkeit / Phasengeschwindigkeit . . . 10
- 9.4 Wellengleichungen . . . 10
- 9.5 Harmonische Wellen . . . 10
- 9.6 Wellenflächen / Wellenfronten . . . 10
- 9.7 Wellenausbreitung . . . 10
- 9.8 Bewegte Quellen . . . 11
- 9.9 Doppler Effekt . . . 11
- 9.10 Bewegte Quelle mit Winkel . . . 11
- 9.11 Bewegter Beobachter . . . 11
- 9.12 Bewegte Quelle und bewegter Beobachter . . . 11
- 9.13 Wellenwiderstand, Energietransport – Schallwellen . . . 12
- 9.14 Dispersion . . . 12

10 Superposition von Wellen 12
- 10.1 Schwebung . . . 12
- 10.2 Interferenz . . . 12
- 10.3 Kohärenz . . . 12
- 10.4 Reflexion und Transmission . . . 12
- 10.5 Anwendung: Elektromagnetische Wellen . . . 13

11 Stehende Wellen 13
- 11.1 Terminologie . . . 13
- 11.2 Entstehung von stehenden Wellen . . . 13
- 11.3 Prinzip von Huygens . . . 13
- 11.4 Eigenschwingungen – 1D . . . 13
- 11.5 Eigenschwingungen – 2D . . . 14

12 Beugung 14
- 12.1 Beugung – Spalt . . . 14
- 12.2 Beugung – Runde Öffnung (2D) . . . 14
- 12.3 Beugung – Gitter . . . 14
- 12.4 Babinet-Prinzip . . . 14

13 Akustik 14
- 13.1 Teminologie . . . 14
- 13.2 Pegel . . . 15
- 13.3 Schallintensität . . . 15
- 13.4 Intensität bei Kugelwellen . . . 15
- 13.5 Verschiedene Schallquellen . . . 15
- 13.6 PHON-Skala . . . 15
- 13.7 Schalldämpfung / Schalldämmung . . . 15
- 13.8 Schalldämmung / Schalldämm-Mass . . . 15
- 13.9 Schalldämm-Mass . . . 15
- 13.10 Anhall / Nachhall . . . 15

IV Anhang 16

14 Anhang 16
- 14.1 Massenträgheitsmomente . . . 16
- 14.2 Analogie Translation ↔ Rotation . . . 16
- 14.3 Trigonometrie . . . 16
- 14.4 Fehlerfortpflanzung . . . 16


I Optik

1 Optische Grössen

1.1 Licht

Licht kann auf mehrere Arten beschrieben werden:


1.1.1 Lichtstrahlen



Die **geometrische Optik** oder **Strahlenoptik** geht davon aus, dass sich das Licht im Vakuum als **geradliniger Strahl** ausbreitet.

Mit der geometrischen Optik können die Phänomene Reflexion und Brechung erklärt werden.

1.1.2 Lichtwellen



Licht wird als elektromagnetische Welle modelliert.

Bild: linear polarisierte Welle

Lichtfarben und ihre Frequenzen / Wellenlängen

Farbe	Wellenlänge in nm
violett	380 … 435
blau	435 … 465
blaugrün	465 … 485
grün	485 … 565
gelb	565 … 590
orange	590 … 630
rot	630 … 780

$$\lambda = \frac{c}{f} \qquad \frac{\Delta f}{\Delta \lambda} = \frac{c}{\lambda^2}$$

λ	Wellenlänge	$[\lambda] = \mathrm{m}$
c	Lichtgeschwindigkeit $c = 300 \cdot 10^6 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$	$[c] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
f	Frequenz	$[f] = \frac{1}{\mathrm{s}} = \mathrm{Hz}$

1.1.3 Lichtteilchen

Modellvorstellung des Lichts als ein Fluss von Lichtteilchen (**Photonen**)

$$E = h \cdot f$$

E	Energie **eines** Photons	$[E] = \mathrm{J}$
h	Planck'sche Konstante $6.626 \cdot 10^{-34} \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{Hz}}$	$[h] = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{Hz}}$
f	Frequenz	$[f] = \frac{1}{\mathrm{s}} = \mathrm{Hz}$

1.2 Lichtquellen


1.2.1 Thermische Strahler

Schwarzkörper-Modell: Modell eines Körpers, der in alle Richtungen abstrahlt (und energetisch im Gleichgewicht ist)
Ein Schwarzkörper strahlt **alle** Lichtfarben ab. (auch die für den Mensch nicht sichtbaren.)

Glühbirnen: Muss auf allen Wellenlängen angeregt werden, um schliesslich sichtbares Licht abzustrahlen.
➟ Es wird viel Energie nicht nutzbar 'verheizt'

LEDs: Können mit einer bestimmten Frequenz angeregt werden und strahlen nur gewünschtes Licht ab. ➟ energieeffizient

1.2.2 Lumineszenz



- Elektronen werden angeregt und steigen in energetisch höheren Zustand.
- Sobald die Elektronen wieder in ihren Grundzustand zurückkehren wird ein Lichtquant (Photon) abgestrahlt.
- Die Leuchtfarbe wird durch die Frequenz der Anregung bestimmt.

Fluoreszenz: kein Nachleuchten
Phosphoreszenz: mit Nachleuchten

1.3 Messgrössen

1.3.1 Radiometrie

Physikalische Messgrössen der elekromagnetischen Strahlung

1.3.2 Photometrie

Radiometrische Grössen, gewichtet mit dem photometrischen Strahlungsäquivalent K, welches die **Empfindlichkeit des menschlichen Auges** angibt.
Photometrischen Strahlungsäquivalent ***K***


Gibt die Empfindlichkeit des menschlichen Auges wieder und ist eine empirisch genormte Kurve
➟ Menschliches Auge ist bei Wellenlänge von 555 nm (grüne Farbe) am empfindlichsten
➟ Entspricht $K(\lambda) = K(555\mathrm{nm}) = 683 \frac{\mathrm{lm}}{\mathrm{W}} \longrightarrow \Phi_e = \frac{\Phi_v}{K}$

1.4 Gegenüberstellung: Radiometrie – Photometrie

Radiometrie (Strahlungsphysik)			Photometrie (Lichttechnik)		
Größe	**Formel**	**Einheit**	**Größe**	**Formel**	**Einheit**
Quellen *(Eigenschaften der Strahlungsquelle)*					
Strahlungsfluss (Leistung)	Φ_e	W	Lichtstrom (monochromatisch)	$\Phi_v = K \cdot \Phi_e$	lm (Lumen)
Strahlstärke	$I_e = \frac{\Phi_e}{\Omega}$	$\mathrm{W \cdot sr^{-1}}$	Lichtstärke	$I_v = \frac{\Phi_v}{\Omega}$	cd (Candela) $(= \mathrm{lm \cdot sr^{-1}})$
Empfänger *(Eigenschaften auf einer beleuchteten Fläche)*					
Bestrahlungsstärke	$E_e = \frac{\Phi_e}{A}$	$\mathrm{W \cdot m^{-2}}$	Beleuchtungsstärke	$E_v = \frac{\Phi_v}{A}$	lx (Lux) $(= \mathrm{lm \cdot m^{-2}})$

1.5 Raumwinkel

1.5.1 Winkel in der Ebene




Länge des Bogens auf einem Kreis mit $r = 1\,\mathrm{m}$

$$\alpha = \frac{L}{r}$$

Vollkreis: 2π
$[\alpha] = \mathrm{rad}$

1.5.2 Winkel im Raum



Aufgespannte Fläche, projiziert auf eine Kugel mit $r = 1\,\mathrm{m}$


$$\Omega = \frac{A}{r^2} = \frac{A}{1\,\mathrm{m}^2}$$

Kugel: 4π
$[\Omega] = \mathrm{sr}$ (Steradiant)

Per una lampada che irradia luce in tutte le direzioni vale $\Omega = 4\pi$
Da cui si può poi calcolare A tramite $A = \Omega \cdot r^2$

2 Reflexion


2.1 Reflexionsgesetz



Einfallswinkel = Ausfallswinkel
Misurato dalla **normale**!

$$\varepsilon = \varepsilon'$$

2.1.1 Grenzflächen von Reflexionen



L	reelles Bild Bild, welches auf Schirm abgebildet werden kann
L'	virtuelles Bild (Spiegelbild von L) Bild, welches nicht auf Schirm abgebildet werden kann


Glatter Spiegel: direkte Reflexion (siehe Bild oben)
Rauer Spiegel: diffuse Refelxion

2.2 Reflexionen – Spezialfälle

Brennpunkt F	Brennpunkt (Fokus) ist der Punkt, in dem parallel zur optischen Achse auf einen Spiegel oder eine Linse einfallende Stahlen sich schneiden (x, y)
Brennweite f	Abstand des Brennpunktes von der Linse bzw. dem Spiegel

2.2.1 Parabolspiegel

Parallel einfallende Strahlen werden in einem Punkt fokussiert.





$$y(x) = a\,x^2$$

$$f = \frac{1}{4\,a}$$

2.2.2 Elliptischer Spiegel

Konzentration von Energie in einem nicht zugänglichen Punkt







$$1 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \qquad e = \sqrt{a^2 - b^2}$$

2.2.3 Hyperbolischer Spiegel

Objekt in Spiegel versetzen







$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \qquad e = \sqrt{a^2 + b^2}$$

2.2.4 Sphärische Spiegel

Parallel einfallende Stahlen werden nicht mehr in einem Punkt fokussiert (Katakaustik)

Da die achsnahen Strahlen nach der Reflexion annähernd durch einen Punkt gehen, wird dieser Punkt wieder Brennpunkt F genannt.





$$f = \frac{r}{2}$$


f	Brennweite	$[f] = \text{m}$
r	Krümmungsradius des Spiegels	$[r] = \text{m}$

3 Brechung

Fällt ein Lichtstrahl auf die Grenzfläche zweier Medien, so dringt ein Teil des einfallenden Lichtes in das zweite Medium ein.
Die auftrentende Richtungsänderung wird als **Brechung** bezeichnet.
Der in das zweite Medium eindringende Strahl wird **gebrochener Strahl** genannt.

3.1 Brechungsgesetz / Geschwindigkeit

Achtung: Es gilt $n_1 < n_2$



$$\frac{\sin(\varepsilon_1)}{\sin(\varepsilon_2)} = \frac{n_2}{n_1} \qquad v_i = \frac{c}{n_i}$$

Je grösser n, desto grösser die Ablenkung und desto kleiner ε $\quad (n_{\text{luft}} = 1,\ n_{\text{wasser}} = 1.333)$


ε_i	Winkel zur Normalen	$[\varepsilon_i] = °$
n_i	Brechungsindex	$[n_i] = 1$
v_i	Geschwindigkeit im Medium n_i	$[v_i] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
c	Lichtgeschwindigkeit $c = 300 \cdot 10^6\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$	$[c] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$


3.2 Totalreflexion

Condizione: la luce passa da un mezzo **più denso** a uno **meno denso**: $n_1 > n_2$


$$n_1 \sin(\varepsilon_g) = n_2 \sin(90°) \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_g = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \qquad \left(\frac{n_{\text{meno denso}}}{n_{\text{più denso}}}\right)$$

$\varepsilon_1 < \varepsilon_g$	raggio rifratto + debole riflessione
$\varepsilon_1 = \varepsilon_g$	raggio rifratto radente alla superficie ($\varepsilon_2 = 90°$)
$\varepsilon_1 > \varepsilon_g$	**nessun raggio rifratto: tutta la luce viene riflessa**






Anwendung: Glasfaser: Der Lichtstrahl bliebt in der Kernzone (Medium 1) gefangen, da diese einen grösseren Brechungsindex hat als die Mantelschicht (Medium 2)



3.3 Brechung an ebenen Grenzflächen

Ein Lichtstrahl wird verschoben bzw. in eine beliebige Richtung geändert




Prisma (φ = angolo al vertice, δ = Ablenkwinkel)
Deviazione minima $\delta_{\min}$: luce fa percorso simmetrico, $\varepsilon_1 = \varepsilon_1'$, $\varepsilon_2 = \varepsilon_2' = \frac{\varphi}{2}$

$$n = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin\varepsilon_1}{\sin\varepsilon_2} = \frac{\sin\left(\frac{\varphi+\delta_{\min}}{2}\right)}{\sin\frac{\varphi}{2}}$$


3.4 Brechung an gekrümmten Flächen

Die Anwendung der Brechung ist eine Linse.

Linsentypen



Sammellinse




Zerstreuungslinse



Fresnellinse

Fresnellinse: Es kann vermieden werden, dass die Linse eine übermässige Dicke aufweist.

Beispiel: Brechung mit zwei Linsen



Rechts gibt es ein kleineres Bild als links.

3.5 Dispersion

Der **Brechungsindex** eines Mediums ist eine **Funktion der Wellenlänge:** $n = n(\lambda)$
Diese Wellenlängenabhängigkeit wird als **Dispersion** bezeichnet.

$$n^2(\lambda) = 1 + \frac{A}{\frac{1}{\lambda_0^2} - \frac{1}{\lambda^2}} \qquad n^2(f) = 1 + \frac{A'}{f_0^2 - f^2}$$

3.5.1 Abbe Zahl V

Gibt an, wie stark dispersiv ein Material ist
Grosse Abbe-Zahl ➔ wenig dispersives Material


4 Abbildungen – Linsen

4.1 Konstruktions-Anweisung

Man benutzt zwei der drei Hauptstrahlen:


1. Parallel Strahl ➔ Brennpunkt
2. Mittelpunkt Strahl ➔ mit gleichem Winkel zurück
3. Brennpunkt Strahl ➔ Paralleler Strahl

Reelles Bild



B wird als **reeller Bildpunkt** bezeichnet, wenn sich die austretenden Strahlen schneiden.

Virtuelles Bild




B wird als **virtueller Bildpunkt** bezeichnet, wenn sich nur die Verlängerungen der austretenden Strahlen schneiden.

Con le Sammellinse virtuelles e reelles bild sono invertite

- **intersezione a destra**: Reelles bild
- **intersezione a sinistra**: Virtuelles Bild (sempre tramite verlängerungen)

4.1.1 Terminologie




h_1	Vordere Hauptebene
h_2	Hintere Hauptebene
H_1	Vorderer Hauptpunkt
H_2	Hinterer Hauptpunkt
f	Brennweite
g	Gegenstandsweite
b	Bildweite

Die **Öffnungsblende** oder **Aperturblende** bergrenz das in das System einfallende Lichtbündel

Die **Feldblende** begrenzt das Bildfeld. Sie legt den Ausschnitt der Objektebene fest, der abgebildet wird.

Beispiel: Abbildungen bei zwei Sammellinsen



4.2 Abbildungsgleichungen


Ein Bild ist scharf dargestellt, wenn die Abbildungsgleichung erfüllt ist!

Abbildungsgleichung:

$$\frac{1}{b}+\frac{1}{g}=\frac{1}{f}$$

Newtonsche Abb.-Gleichung:

$$x_b \cdot x_g = f^2$$



		lente	specchio
g	+	oggetto davanti alla lente (reale)	oggetto davanti allo specchio (reale)
	−	oggetto dietro la lente (virtuale)	oggetto dietro lo specchio (virtuale)
b	+	immagine reale **dietro** la lente	immagine reale **davanti** allo specchio
	−	immagine virtuale **davanti** alla lente	immagine virtuale **dietro** lo specchio
f	+	lente convergente	specchio concavo
	−	lente divergente	specchio convesso
B	+	immagine reale, capovolta ⚠	
	−	immagine virtuale, dritta ⚠	

Hinweis: Ebener Spiegel: $f=\infty \Rightarrow \frac{1}{g}+\frac{1}{b}=0 \Rightarrow b=-g,\ B=-G$

4.2.1 Vergrösserungsverhältnis


$$V=\frac{B}{G}=\frac{b}{g}$$

$$V_{tot}=V_1 \cdot V_2$$

V	Vergrösserungsverhältnis	$[V]=1$
b	Bildweite	$[b]=\text{m}$
g	Gegenstandsweite	$[g]=\text{m}$
B	Bildgrösse	$[B]=\text{m}$
G	Gegenstandsgrösse	$[G]=\text{m}$
f	Brennweite	$[f]=\text{m}$

4.3 Konvexe und Konkave Linsen

Konvex: nach aussen gewölbt ➔ Sammellinsen
Konkav: nach innen gewölbt ➔ Zerstreuungslinsen




Bi-konvex | Plan-konvex | Konkav-Konvex | Konvex-konkav | Plan-konkav | Bi-konkav

4.4 Brechkraft D

Die Optiker benutzen nicht die Brennweite sondern die Brechkraft in **Dioptrie**
Es gilt: 1 dpt = 1 m^{-1}

$$D=\frac{1}{f}$$

4.5 Linsenschleifergleichung



$$D=\left(\frac{n_2}{n_1}-1\right)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

- $R>0$: centro curvatura a DX superficie.
- $R<0$: centro curvatura a SX superficie.
- $R=\infty$: superficie piana, $1/R=0$.

- $D>0$: lente convergente, dopo lente punto focale
- $D<0$: lente divergente, dopo lente paralleli o allontananti
- $D=0$: nessuna deviazione, $f\rightarrow\infty$ (lastra piana).

Symmetrische Linsen $|R_1|=|R_2|$
Für symmetrische Linsen gilt:

$$D=(n-1)\frac{2}{R}$$

$$f=\frac{1}{D}=\frac{R}{2}\frac{1}{(n-1)}$$

D	Brechkraft	$[D]=\text{dpt}$
f	Brennweite	$[f]=\text{m}$
R_i	Linsenradius	$[R_i]=\text{m}$
n	Brechungsindex	$[n]=1$


4.5.1 Kombination von zwei dünnen Linsen ohne Zwischenraum

Die Kombination von zwei dünnen Linsen ohne Zwischenraum ist wie folgt definiert:


$$D=D_1+D_2$$

4.6 Aberration

Unter dem Begriff Aberration versteht man die Abweichung vom idealisierten Fall.



4.6.1 Astigmatismus



Meridionale Krümmung (auf Bild vertikal)
Sagittale Krümmung (auf Bild horizontal)


Astigmatismus
Meridionale Krümmung ≠ Sagittale Krümmung

Krümmungen unterschiedlich → Brennweiten unterschiedlich

4.7 Polarisation

4.7.1 Lineare Polarisation

- E_x und E_y können **unterschiedliche Amplituden** haben
- Die **Phasen müssen gleich** sein.




EM-Wellen können mit dem Herzschen Gitter oder mit dem **Brewster Winkel** linear Polarisiert werden.

$$\vec{E}=\begin{pmatrix}E_x\\E_y\\0\end{pmatrix}$$

$\vec{E}$ kann zu $\vec{0}$ werden

4.7.2 Brewster Winkel

Achtung: Es gilt $n_1 < n_2$




Unter dem **Brewster Winkel** wird nur **linear polarisiertes Licht** zurückgeworfen. (può essere poi bloccata tramite un filtro)

Der ins Medium 2 eindringende Strahl steht dabei **senkrecht** auf dem reflektierten Strahl

$$\tan(\varepsilon)=\frac{n_2}{n_1}$$

4.7.3 Zirkulare Polarisation

- x und y Komponenten haben die **gleiche Amplitude**
- **Phasendifferenz von 90°**



Positive zirkulare Polarisation σ^+
Positive zirkulare Polarisation σ^-

$$\vec{E}=\begin{pmatrix}E_0\cos(2\pi ft-kz)\\E_0\sin(2\pi ft-kz)\\0\end{pmatrix}$$

$\vec{E}$ kann nicht zu $\vec{0}$ werden

4.7.4 Elliptische Polarisation


- x und y Komponenten haben **unterschiedliche Amplituden**
- **beliebige Phasendifferenz**

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_0 \cos(2\pi f t - kz) \\ E_0 \cos(2\pi f t - kz + \varphi) \\ 0 \end{pmatrix}$$

4.7.5 Doppelbrechung

Doppelbrechung ist eine anisotropische Eigenschaft von Kristrallen
Diese Kristalle haben unterschiedliche Brechungsindizes in unterschiedliche Richtungen


Nach einer gewissen Zeit t haben die x- und y-Komponente einen Phasenunterschied.
⇒ x und y bewegen sich unterschiedlich schnell fort



4.8 Streuung

4.8.1 Diffuse Streuung


Streuung des Lichts an Teilchen von Dimensionen $d \gg \lambda$ (*Particelle grandi*)



- Licht als **Strahlen**
- la luce rimbalza in tutte le direzioni
- Keine bevorzugte Richtung
  unabhängig von λ (tutti i colori allo stesso modo)
- Wolken, Nebel ⇒ bianche
- milchiche Lösungen

4.8.2 Rayleigh-Streuung

Streuung des Lichts an Teilchen von Dimensionen $d < \lambda$ (atomare Grösse)
Particelle molto piccole (molecole d'aria):




$$I(\theta) = A\, f^4\, \frac{\sin^2(\theta)}{r^2}$$

- la luce blu (alta frequenza) viene diffusa molto più di quella rossa.
  - al tramonto la luce attraversa molta atmosfera, resta il rosso (blu viene abgestralt).
- Licht als **Wellen** senkrecht zur Ausbreitungsrichtung
- Abstrahlmuster eines Dipols

4.8.3 Lambert-Strahler

È il modello ideale di una superficie opaca: emette più luce in direzione perpendicolare e meno di lato ($\cos\theta$)*, ma vista dall'osservatore sembra ugualmente luminosa da ogni angolo.*

$$I(\theta) = I_0 \cos(\theta)$$




- θ gemessen zur Flächennormalen
- Strahlstärke $\propto \cos\theta$ (Lambertsches Kosinusgesetz)
- Strahldichte L **unabhängig** vom Blickwinkel
  ⇒ erscheint aus jeder Richtung gleich hell
- Projizierte Fläche $A\cos\theta$
  ⇒ hebt den $\cos\theta$ auf

5 Optische Apparaturen

5.1 Abbildungssysteme – Auge

5.1.1 Terminologie des Auges

Sehwinkel ε



Angolo sotto cui l'occhio vede un oggetto: determina quanto **grande ci appare**, indipendentemente dalle sue dimensioni reali.
Si misura in **minuti d'arco** $1° \Leftrightarrow 60'$

$$\tan\varepsilon = \frac{G}{g}$$

G: grandezza dell'oggetto, g: distanza dall'occhio

Risoluzione (Auflösung): Angolo **più piccolo** $\varepsilon_{\min}$ per cui due punti vicini si vedono ancora **separati**. Sotto questo angolo si fondono in un solo punto.
Occhio normale: $\varepsilon_{\min} \approx 1'$

Acutezza visiva (Sehschärfe): Inverso della risoluzione: più piccolo è $\varepsilon_{\min}$, migliore è la vista.

$$S = \frac{1}{\varepsilon_{\min}} \qquad \text{occhio normale: } S = 1 \text{ (cioè } 10/10)$$


Deutliche Sehweite s (normierte Betrachtungsdistanz)
Damit die Vergrösserungen von Lupen und Mikroskopen eindeutig bestimmt werden können, wird eine **deutliche Sehweite** definiert:

$$s = 25\,\text{cm} = 0.25\,\text{m}$$

5.1.2 Kurzsichtigkeit vs. Weitsichtigkeit


Kurzsichtigkeit

- Augapfel zu lang
- Konkave Streulinse als Korrektur
- Brille rückt Gegenstand näher heran



Weitsichtigkeit

- Augapfel zu kurz
- Konvexe Sammellinse als Korrektur
- Brille rückt Gegenstand weiter weg



5.2 Abbildungssysteme – Fotoapparat

Bildgrösse B
Die Bildweite b ist normalerweise viel kleiner als die Gegenstandsweite g und daraus folgt:

$$B = \frac{f}{g}\,G$$

Lichtstärke H
Die Intensität des Lichts auf dem Film ist gegeben durch

$$H = \left(\frac{d}{f}\right)^2 = q^2$$

Blendenzahl Z z.B.: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, …


$$Z = \frac{1}{q} = \frac{1}{\sqrt{H}}$$

Belichtung E, Belichtungszeit t

$$E = Ht \approx q^2 t$$

$$t = \frac{G}{v} = \frac{g}{f}\frac{B}{v}$$


Schärfentiefe
In der Filmebene ergibt sich vom Punkt G kein scharfer Bildpunkt, sondern ein **Unschärfekreis** mit dem Durchmesser u.
Es wird folgende Gegenstandsweite g in den Unschärfekreis abgebildet:




$$\frac{1}{g} = \frac{1}{g_0} \pm \frac{u}{q\,f^2}$$

b	Bildweite	$[b] = \text{m}$
b_0	Bilddistanz$_0$	$[b_0] = \text{m}$
B	Bildgrösse	$[B] = \text{m}$
B_0	Bild$_0$	$[B_0] = \text{m}$
g	Gegenstandsweite (G zu Objektiv)	$[g] = \text{m}$
g_0	Gegenstandsdistanz$_0$ (G_0 zu Objektiv)	$[g_0] = \text{m}$
G	Gegenstandsgrösse	$[G] = \text{m}$
G_0	Gegenstandsgrösse$_0$	$[G_0] = \text{m}$
f	Brennweite	$[f] = \text{m}$
u	Durchmesser Unschärfekreis	$[u] = \text{m}$
d	Durchmesser Blendenöffnung	$[d] = \text{m}$

5.3 Abbildungssysteme – Lupe



$$\tan(\varepsilon_0) = \frac{G}{s}$$



$$\tan(\varepsilon) = \frac{G}{f}$$


$$V = \frac{\tan(\varepsilon)}{\tan(\varepsilon_0)} = \frac{s}{f}$$

ε_i	Sehwinkel	$[\varepsilon_i] = °$
s	Deutliche Sehweite $s = 0.25\,\text{m}$	$[s] = \text{m}$
f	Brennweite	$[f] = \text{m}$
V	Vergrösserung	$[V] = 1$
G	Gegenstandsgrösse	$[G] = \text{m}$

5.4 Abbildungssysteme – Fernrohr

Es wird zuerst ein vergrössertes Bild erzeugt, welchs selber wiederum mit einer Lupe betrachtet wird.

Objektiv ⇒ reelles Zwischenbild Okular ⇒ virtuelles Bild




$$V = \frac{\tan(\varepsilon)}{\tan(\varepsilon_0)} = \frac{\frac{B}{f_2}}{\frac{B}{f_1}} = \frac{f_1}{f_2}$$

ε_i	Sehwinkel	$[\varepsilon_i] = °$
f_i	Brennweite	$[f_i] = \text{m}$
V	Vergrösserung	$[V] = 1$
B	Bildgrösse	$[B] = \text{m}$

5.5 Abbildungssysteme – Mikroskop

Es wird zuerst ein vergrössertes Bild erzeugt, welchs selber wiederum mit einer Lupe betrachtet wird.



$$V = \underbrace{\frac{\Delta}{f_1}}_{V_1} \cdot \underbrace{\frac{s}{f_2}}_{V_2} = \frac{\tan(\varepsilon)}{\tan(\varepsilon_0)} = \frac{\frac{B}{f_2}}{\frac{G}{s}} = \frac{B}{G}\frac{s}{f_2} = \frac{b_1}{g_1}\frac{s}{f_2}$$


ε_i	Sehwinkel	$[\varepsilon_i] = °$
s	Deutliche Sehweite $s = 0.25\,\text{m}$	$[s] = \text{m}$
f_i	Brennweite	$[f_i] = \text{m}$
V	Vergrösserung	$[V] = 1$
Δ	optische Tubuslänge (Abstand der Brennpunkte)	$[\Delta] = \text{m}$
b_1	Bildweite	$[b_1] = \text{m}$
g_1	Gegenstandsweite	$[g_1] = \text{m}$
B	Bildgrösse	$[B] = \text{m}$
G	Gegenstandsgrösse	$[G] = \text{m}$

5.6 Farbentheorie


Spektralfarben: Die gesamten Lichtfarben
Monochromatisches Licht: Nur eine einzige Wellenlänge (Farbe)

5.6.1 Farbmischungen

Additive Farbmischung



Subtraktive Farbmischung



II Schwingungen

6 Ungedämpfte Schwingungen

6.1 Schwingungen – Übersicht

Tipo	Che cosa succede	Chi detta la frequenza
Libera (*freie Schwingung, Eigenschwingung*)	sistema viene portato fuori dall'equilibrio e poi lasciato a sé stesso.	sistema stesso: oscilla alla sua frequenza propria.
Forzata (*erzwungene, fremderregte Schwingung*)	Una perturbazione esterna, periodica o no, continua ad agire sul sistema.	Soprattutto l'eccitazione esterna.
Autoeccitata (*selbsterregte Schwingung*)	sistema preleva energia da una sorgente e la reimmette da solo al ritmo giusto	sistema stesso, anche se la sorgente è costante.

Per distinguere forzata da autoeccitata chiediti se *la sorgente di energia oscilla già di suo*.
- Sì ⇒ **forzata**. Esempio: un altoparlante alimentato con una tensione alternata.
- No, la sorgente è costante e il ritmo lo crea il sistema ⇒ **autoeccitata**.

6.2 Freie Schwingungen

6.2.1 Terminologie

$$y(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\dot{y}(t) = v(t) = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega t + \varphi) \qquad \ddot{y}(t) = a(t) = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} \qquad T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$$

$y(t)$	Position zum Zeitpunkt t	$[y(t)] = \text{m}$
$\dot{y}(t)$	Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t	$[\dot{y}(t)] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$\ddot{y}(t)$	Beschleunigung zum Zeitpunkt t	$[\ddot{y}(t)] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
A	Amplitude	$[A] = \text{m}$
ω	Winkelgeschwindigkeit	$[\omega] = \frac{\text{rad}}{\text{s}}$
φ	Phase	$[\varphi] = \text{rad}$
T	Periodendauer	$[T] = \text{s}$
f	Frequenz	$[f] = \frac{1}{\text{s}}$

Beispiel: Federpendel

$$F_{\text{res}} = m \cdot a = m \cdot \ddot{x} \qquad F_{\text{Feder}} = -k \cdot x$$

Kräftegleichgewicht: $m \cdot \ddot{x} = -k \cdot x$

DGL: $\ddot{x} = -\omega^2 \cdot x$ mit $\omega^2 = \frac{k}{m}$ Allgemeine Lösung: $x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$

x	Allungamento o posizione	$[x] = \text{m}$
$k = c$	Federkonstante	$[k] = \frac{\text{N}}{\text{m}}$

6.2.2 Harmonische Schwingung – Energiebetrachtung


$$x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi) \qquad \dot{x}(t) = \omega \cdot A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\begin{aligned} E_{\text{tot}} &= E_{\text{pot}} + E_{\text{kin}} = \frac{k \cdot x^2}{2} + \frac{m \cdot \dot{x}^2}{2} \\ &= \frac{k}{2}A^2 \cdot \sin^2(\omega t + \varphi) + \frac{m}{2}\omega^2 A^2 \cdot \cos^2(\omega t + \varphi) \\ &= \frac{kA^2}{2}(\sin^2(\omega t + \varphi) + \cos^2(\omega t + \varphi)) \end{aligned}$$

$$E_{\text{tot}} = \frac{k \cdot A^2}{2} \quad \text{(const)}$$

6.3 Beschreibung einer 1D-Schwingung


Zeitbereich



Auslenkung über der Zeit (z.B. Oszilloskop)

$$x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$


Zeigerdarstellung



Zeiger (komplexe Zahl), der um den Ursprung rotiert

$$z(t) = \underbrace{x(t)}_{\mathcal{R}(z)} + i\,\underbrace{y(t)}_{\mathcal{I}(z)}$$


Phasenraum



Position y und Ableitung $\dot{y}$ (Geschwindigkeit)

6.4 Pendel

6.4.1 Fadenpendel



$$F_R = F_G \cdot \sin(\varphi) = m \cdot g \cdot \sin(\varphi) \approx m \cdot g \cdot \varphi$$


$$x = \varphi \cdot l \quad \rightarrow \quad \varphi = \frac{x}{l}$$

$$\Rightarrow F_G = m \cdot g \cdot \frac{x}{l}$$

Kräftegleichgewicht: $F = m \cdot \ddot{x} = -m \cdot g \, \frac{x}{l}$

$$\text{DGL:} \quad \ddot{x} = -\omega^2 \cdot x \quad \text{mit } \omega^2 = \frac{g}{l}$$

6.4.2 Drehpendel



Analogie ohne Rotation

$F = -k \cdot x$	$F = m \cdot a = m \cdot \ddot{x}$
$M = -c^* \varphi$	$M = J \cdot \ddot{\varphi}$

Gleichgewicht: $J \cdot \ddot{\varphi} = -c^* \varphi$


$$\text{DGL: } \ddot{\varphi} = -\omega^2 \cdot \varphi \quad \text{mit } \omega^2 = \frac{c^*}{J}$$

φ folgt der gleichen DGL wie x im Fall des Federpendels und hat die Lösung:

$$\varphi(t) = \varphi_0 \cdot \sin(\omega\, t + \delta)$$

J	Trägheitsmoment	$[J] = \text{kg} \cdot \text{m}^2$
c^*	Winkelrichtgrösse	$[c^*] = \frac{\text{N m}}{\text{rad}}$

6.4.3 Torisonpendel



Variante des Drehpendels mit der Winkelrichtgrösse


$$c^* = \frac{\pi r^4 G}{2l}$$

G	Torsionsmodul
l	Länge
$r = \frac{d}{2}$	Radius

6.4.4 Physikalisches Pendel

$$M = -a \cdot \sin(\varphi) \cdot F_G = -a \cdot m \cdot g \cdot \sin(\varphi)$$

Bewegungsgleichung:	$M = J_A \cdot \ddot{\varphi}$
Gleichgewicht:	$-a \cdot m \cdot g \cdot \sin(\varphi) = J_A \cdot \ddot{\varphi}$
Kleine Winkel:	$-a \cdot m \cdot g \cdot \varphi = J_A \cdot \ddot{\varphi}$



$$\text{DGL: } \ddot{\varphi} = -\omega^2 \, \varphi \quad \text{mit } \omega^2 = \frac{g}{L^*} = \frac{g \cdot a \cdot m}{J_A}$$

$$L^* = \frac{J_A}{a \cdot m} \qquad J_A = J_s + m \cdot a^2$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L^*}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{J_A}{a \cdot m \cdot g}}$$

φ folgt der gleichen DGL wie x im Fall des Federpendels

Physikalisches Pendel mit mehreren Massen

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\sum_i J_{Ai}}{g\,(\sum_i a_i\, m_i)}}$$

(mit $J_{Ai} = J_{si} + m_i\, a_i^2$)
➠ ***J*-Tabelle im Anhang Abschnitt 14.1**

Segno di a_i: la distanza a_i ha un segno, a seconda che la massa m_i *stabilizzi* o no.

- $a_i > 0$: m_i sta **sotto** il punto di sospensione ⇒ momento **stabilizzante** (*rückstellend*), come nel pendolo singolo (lì $a > 0$ per costruzione).
- $a_i < 0$: m_i sta **sopra** il punto di sospensione ⇒ momento **destabilizzante**, tende a far cadere il pendolo.


S	Schwerpunkt des Körpers	
J_s	Trägheitsmoment bzgl. S	$[J_S] = \text{kg} \cdot \text{m}^2$
a	Abstand Schwerpunkt – Drehpunkt, $a > 0$ if S unter A	$[a] = \text{m}$
L^*	Reduzierte Länge	$[L^*] = \text{m}$
J_A	Trägheitsmoment um Aufhängepunkt	$[J_A] = \text{kg} \cdot \text{m}^2$


6.5 Eigenschaften von L^*

6.5.1 Perkussionszentrum

Frage: Wie weit vom Drehpunkt A muss ein Impuls auf einen Körper ausgeübt werden, damit keine Kraft auf die Achse ausgeübt wird?

Antwort: Auf Höhe der **reduzierten Länge** $L^* = \frac{J_A}{a \cdot m}$






6.5.2 Umkehrbarkeit (Reversionspendel)

A (*Drehpunkt*) und *M* (*Perkussionszentrum*) sind **vertauschbar**: gleiches $L^* \Rightarrow$ gleiches T. Nützlich, um g zu messen : $T = 2\pi \sqrt{L^*/g}$ mit L^* = Abstand der beiden Aufhängepunkte.

$$A \xrightarrow{a} S \xrightarrow{L^* - a} M \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{L'^* = L^* \;\Rightarrow\; T' = T}$$

6.6 Periodische Schwingung



Muster wiederholt sich mit Periode T

$$f(t) = f(t - T)$$

Periodische Schwingungen können im **Frequenzbereich** in eine **Grundschwingung** und **Oberschwingungen (Harmonische)** zerlegt werden.

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \, \sin(n \cdot \omega + \varphi_n)$$

$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$	Grundschwingung
$\omega_n = n \cdot \omega_0$	n-te Harmonische

6.6.1 Fourier-Analyse


$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cdot \cos\left(\frac{2\pi n}{T} t\right) + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \cdot \sin\left(\frac{2\pi n}{T} t\right)$$

$$A_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos\left(\tfrac{2\pi n t}{T}\right) \mathrm{d}t \qquad A_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \, \mathrm{d}t$$

$$B_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin\left(\tfrac{2\pi n t}{T}\right) \mathrm{d}t$$

6.7 Signalmodulationen

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$



Amplitudenmodulation (AM): Veränderung von A


Frequenzmodulation (FM): Veränderung von ω

7 Gedämpfte Schwingungen

7.1 Dämpfung mit konstanter Reibungskraft

$$m\ddot{x}(t) = -kx(t) - \mu F_N \quad \text{für } \dot{x}(t) > 0$$

$$m\ddot{x}(t) = -kx(t) + \mu F_N \quad \text{für } \dot{x}(t) < 0$$



$$E = \frac{k A^2}{2}$$

$$\Delta A = 4 \frac{F_R}{k}$$

E	Energie bei max. Auslenkung	$[E] = \text{J}$
$k = c$	Federkonstante	$[k] = \frac{\text{N}}{\text{m}}$
A	Amplitude bei max. Auslenkung	$[A] = \text{m}$
ΔA	Amplitudenänderung pro Periode	$[\Delta A] = \text{m}$
F_R	Reibungskraft	$[F_R] = \text{N}$


7.2 Dämpfung proportional zur Geschwindigkeit

$$m\ddot{x}(t) = -c\,x(t) - b\,\dot{x}(t) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\ddot{x}(t) + 2\delta\,\dot{x}(t) + \omega_0^2\,x(t) = 0}$$

$$\boxed{\delta = \frac{b}{2m} = \frac{\kappa}{2}} \qquad \boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{c}{m}}} \qquad \boxed{D = \frac{\delta}{\omega_0}}$$

Charakt. Polynom: $\lambda^2 + 2\delta\lambda + \omega_0^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\lambda_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}}$

Fall		λ	$x(t)$	Verhalten
$D < 1$	unterkritisch	$-\delta \pm i\,\Omega$ (2 komplexe)	$Ae^{-\delta t}\cos(\Omega t + \varphi)$	gedämpfte Schwingung
$D = 1$	kritisch	$-\delta$ (1 reelle)	$(A + Bt)\,e^{-\delta t}$	aperiodischer Grenzfall
$D > 1$	überkritisch	$-\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$ (2 reelle)	$Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t}$	aperiodisch (Kriechfall)



A, B, φ aus den Anfangsbedingungen $x(0)$, $\dot{x}(0)$. Der Grenzfall $D = 1$ kehrt am schnellsten ohne Überschwingen in die Ruhelage zurück.

7.2.1 Unterkritischer Fall ($D < 1$)

$$\boxed{\Omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} = \omega_0\sqrt{1 - D^2}} \qquad \boxed{T = \frac{2\pi}{\Omega}} \qquad \boxed{f = \frac{\Omega}{2\pi}}$$

Log. Dekrement: $\boxed{\Lambda = \ln\frac{A_n}{A_{n+1}} = \delta\,T}$ $\qquad \ln\frac{A_n}{A_{n+z}} = z\,\Lambda$

Aus Λ und ω_0: $\boxed{T = \frac{\sqrt{4\pi^2 + \Lambda^2}}{\omega_0}}$

b	Dämpfungskonstante ($F_R = -b\,\dot{x}$)	$[b] = \frac{\mathrm{N\,s}}{\mathrm{m}}$
$c = k$	Federkonstante	$[c] = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}$
δ	Abklingkonstante	$[\delta] = \frac{1}{\mathrm{s}}$
κ	$\kappa = b/m = 2\delta$	$[\kappa] = \frac{1}{\mathrm{s}}$
ω_0	Kreisfrequenz ungedämpfte Schwingung	$[\omega_0] = \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$
D	Dämpfungsgrad	$[D] = 1$
Ω	Kreisfrequenz gedämpfte Schwingung	$[\Omega] = \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$
T	Periodendauer gedämpfte Schwingung	$[T] = \mathrm{s}$
Λ	Logarithmisches Dekrement	$[\Lambda] = 1$
A_n	n-te Maximalamplitude	$[A_n] = \mathrm{m}$
z	Anzahl verstrichene Perioden	$[z] = 1$

8 Fremderregte Schwingung

8.1 Definition

Erzwungene Schwingungen sind Schwingungen, die durch eine **periodische Störung** verursacht werden.

8.2 Übersicht über Hilfsgrössen

$$\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad \delta = \frac{\kappa}{2} = \frac{b}{2m} \qquad D = \frac{\delta}{\omega_0} = \frac{\kappa}{2\,\omega_0}}$$

$$\boxed{\eta = \frac{\omega}{\omega_0} \qquad \Omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} = \omega_0\sqrt{1 - D^2}}$$


ω_0	Kreisfrequenz ungedämpfte Schwingung	$[\omega_0] = \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$
Ω_d	Kreisfrequenz gedämpfte Eigenfrequenz	$[\Omega_d] = \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$
ω_r	Resonanzkreisfrequenz	$[\omega_r] = \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$
ω	Kreisfrequenz der Störung (Erreger)	$[\omega] = \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$
$\delta = \frac{\kappa}{2}$	Abklingkonstante	$[\kappa] = [\delta] = \frac{1}{\mathrm{s}}$
D	Dämpfungsgrad	$[D] = 1$
η	Dimensionslose Frequenz	$[\eta] = 1$
$k = c$	Federkonstante	$[k] = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}$

8.3 Resonanz

Die Amplitude A wird maximal, wenn der Nenner von $A(\omega)$ minimal wird.

$$\boxed{\omega_r = \omega_0\sqrt{1 - 2D^2}} \qquad \boxed{A_r = \frac{u_0}{2D\sqrt{1 - D^2}}}$$

8.4 Fremderregte Schwingung – Krafterregung



$$\boxed{\text{DGL:} \quad m\,\ddot{y} + b\,\dot{y} + c\,y = F_0\,\sin(\omega\,t)}$$

$$y(t) = \underbrace{A(\omega)\,\sin(\omega\,t - \varphi)}_{y_p(t)} + \underbrace{B\,e^{-\delta t}\sin(\Omega_d\,t + \varphi_0)}_{y_h(t)}$$

$$\boxed{\varphi = \arctan\left(\frac{2\,D\,\omega_0\,\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)} \qquad \boxed{A(\omega) = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\,D\,\omega_0\,\omega)^2}}}$$


8.4.1 Vergrösserungsfunktion / Phasenverschiebung

$$\boxed{V = \frac{1}{\sqrt{(1 - \eta^2)^2 + (2\,D\,\eta)^2}}} \qquad \boxed{\varphi = \arctan\left(\frac{2\,D\,\eta}{1 - \eta^2}\right)}$$

$$\boxed{V_r = \frac{1}{\sqrt{1 - \eta_r^4}} \qquad \text{mit } \eta_r = \sqrt{1 - 2\,D^2}}$$

φ	Phasenverschiebung	$[\varphi] = \mathrm{rad}$
V	Vergrösserungsfunktion	$[V] = 1$
V_r	Vergrösserungsfunktion	$[V_r] = 1$
η	Dimensionslose Frequenz	$[\eta] = 1$
D	Dämpfungsgrad	$[D] = 1$
$A(\omega)$	Amplitudenverlauf	$[A(\omega)] = \mathrm{m}$
φ	Phasenverschiebung	$[\varphi] = \mathrm{rad}$
ω_0	Kreisfrequenz ungedämpfte Schwingung	$[\omega_0] = \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$
ω	Kreisfrequenz der Störung (Erreger)	$[\omega] = \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$

8.5 Fremderregte Schwingungen – Dämpfererregung




$$\boxed{\text{DGL:} \quad m\,\ddot{y} + b\,\dot{y} + c\,y = b\,\omega\,u_0\,\cos(\omega\,t)}$$

$$A(\omega) = \frac{b\,\omega\,u_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2D\omega_0\omega)^2}}$$

$$\boxed{V = \frac{2\,D\,\eta}{\sqrt{(1 - \eta^2)^2 + (2\,D\,\eta)^2}}} \qquad \boxed{\varphi = \arctan\left(\frac{2\,D\,\eta}{1 - \eta^2}\right) - \frac{\pi}{2}}$$

➔ Legende siehe Abschnitt 8.4.1

8.6 Fremderregte Schwingungen – Stützenerregung



$$\boxed{\text{DGL:} \quad m\,\ddot{q} + b\,\dot{q} + c\,q = -m\,\omega^2\,u_0\,\sin(\omega\,t) \quad \text{mit } q = y - u}$$


$$A(\omega) = \frac{\omega^2 u_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\,D\,\omega_0\,\omega)^2}}$$

$$\boxed{V = \frac{\eta^2}{\sqrt{(1 - \eta^2)^2 + (2\,D\,\eta)^2}}} \qquad \boxed{\varphi = \arctan\left(\frac{2\,D\,\eta}{1 - \eta^2}\right) - \pi}$$

➔ Legende siehe Abschnitt 8.4.1

8.7 Fremderregte Schwingung – Unwuchterregung

Unwucht: Schwerpunkt S des Rotors der Masse m_R bewegt sich auf einem Kreis mit Radius e



DGL in y-Richtung: $m\ddot{y} + b\dot{y} + c\,y = -m_R\,\omega^2\,e\,\sin(\omega\,t)$

Radiale Beschleunigung des Schwerpunkts des Rotors: $a_R = \omega^2 e$

Kraft des Rotors auf die Maschine: $F_U = m_R \cdot a_R = m_R \cdot \omega^2 e$


$$A(\omega) = \frac{m_R}{m}\,\frac{e\,\omega^2}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2 + (2\,D\,\omega_0\,\omega)^2}} \qquad A_R = \frac{m_R}{m}\,\frac{e}{2\,D\sqrt{1-D^2}}$$

8.7.1 Kraft auf die Basis des Gehäuses

$$F_B = cy + b\dot{y} = F_{B0}\sin(\omega t - \varphi + \psi) \qquad \varphi = \psi - \pi \qquad F_{B0} = \frac{m_R\,e\,\omega^2\sqrt{1+(2D\eta)^2}}{\sqrt{(1-\eta^2)^2+(2D\eta)^2}}$$

F_{B0}	Kraft auf Basis des Gehäuses	$[F_{B0}] = \mathrm{N}$
m_R	Masse des Rotors	$[m_R] = \mathrm{kg}$
a_R	Radiale Beschleinigung Schwerpunkt	$[a_R] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
e	Abstand Mittelpunkt - Schwerpunkt	$[e] = \mathrm{m}$
φ	Phasenverschiebung	$[\varphi] = \mathrm{rad}$
V	Vergrösserungsfunktion	$[V] = 1$
η	Dimensionslose Frequenz	$[\eta] = 1$
D	Dämpfungsgrad	$[D] = 1$
$A(\omega)$	Amplitude	$[A(\omega)] = \mathrm{m}$
A_R	Resonanzamplitude	$[A_R] = \mathrm{m}$

8.8 Fremderregte Schwingung – Schwingkreis



DGL: $L\ddot{I} + R\dot{I} + \frac{1}{C}\,I = \omega\,U_0\,\sin\left(\omega\,t + \frac{\pi}{2}\right)$

➔ Gleiche DGL wie bei Dämpfererregung

DGL: $m\ddot{y} + b\dot{y} + c\,y = b\,\omega\,u_0\,\cos(\omega\,t)$

$$A(\omega) = \frac{b\,\omega\,u_0}{m\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+(2\,D\,\omega_0\,\omega)^2}}$$

$$I(\omega) = \frac{\omega}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+(2\,D\,\omega_0\,\omega)^2}}U_0 \quad \text{mit} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad D = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$$

$$V = \frac{U_{L0}}{U_0} = \frac{\eta^2}{\sqrt{(1-\eta^2)^2+(2\,D\,\eta)^2}} \qquad \varphi = \arctan\left(\frac{2\,D\,\eta}{1-\eta^2}\right) - \pi$$

8.8.1 Resonanz

Resonanzfrequenz

$$\omega_r = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Amplitude @ Resonanz

$$I_{0r} = \frac{U_0}{R}$$

ω_0	Kreisfrequenz ungedämpfte Schwingung	$[\omega_0] = \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$
ω	Kreisfrequenz der Störung (Erreger)	$[\omega] = \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$
ω_r	Resonanzfrequenz	$[\omega_r] = \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$
I_{0r}	Strom-Amplitude @ Resonanz	$[I_{0r}] = \mathrm{A}$
U_0	Amplitude der Erregerspannung	$[U_0] = \mathrm{V}$
U_{L0}	Amplitude Spulenspannung	$[U_{L0}] = \mathrm{V}$
$A(\omega)$	Amplitude der Schwingung	$[A(\omega)] = \mathrm{m}$
V	Vergrösserungsfunktion	$[V] = 1$
η	Dimensionslose Frequenz	$[\eta] = 1$
D	Dämpfungsgrad	$[D] = 1$


8.9 Fremderregte Schwingung – Güte Q

8.9.1 Definition

Die relative Abnahme der Schwingungsenergie $E(t)$ pro Schwingdauer wird als **Güte** oder **Gütefaktor** bezeichnet.

$$Q = 2\pi\frac{E(t)}{E(t)-E(t+T)}$$

8.9.2 Beziehungen



$$Q = \frac{1}{2\,D} \qquad Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$


Breite der Resonanzkurve bei $U_0 = \frac{U_{0r}}{\sqrt{2}}$

Breite Kurve ➔ tiefe Güte

8.10 Gekoppelte Pendel

Zwei Pendel sind durch eine Feder miteinander verbunden.

Die Bewegung eines Pendels hat Auswirkungen auf die Bewegung des anderen Pendles. Gesucht ist eine Berschreibung der Bewegung des Pendels.



Allgemein

$$J_1\ddot{\varphi_1} = -m_1\,g\,a_1\,\varphi_1 + c\cdot h^2\,(\varphi_2-\varphi_1)$$
$$J_2\ddot{\varphi_2} = -m_2\,g\,a_2\,\varphi_2 - c\cdot h^2\,(\varphi_2-\varphi_1)$$

Spezialfall

- $J_1 = J_2 = J$
- $m_1 = m_2 = m$
- $a_1 = a_2 = a$

$$\ddot{\varphi_1} = -\omega^2\varphi_1 + k\,(\varphi_2-\varphi_1)$$
$$\ddot{\varphi_2} = -\omega^2\varphi_2 - k\,(\varphi_2-\varphi_1)$$

Im Spezialfall gilt:

$$\Phi_+ = \varphi_1 + \varphi_2 \qquad \Phi_- = \varphi_2 - \varphi_1$$
$$\omega^2 = \frac{m\,g\,a}{J} \qquad k = \frac{c\cdot h^2}{J} \qquad \omega_k = \sqrt{\omega^2 + 2\,k}$$

Symm: $\ddot{\Phi_+} = -\omega^2\Phi_+$ $\qquad \varphi_1(t) = \varphi_2(t) = \frac{\Phi_0}{2}\cos(\omega t)$

Antisymm: $\ddot{\Phi_-} = -(\omega^2+2k)\Phi_-$ $\qquad \varphi_1(t) = -\varphi_2(t) = \frac{\Phi_0}{2}\cos(\omega_k t)$

8.10.1 Allgemeine Lösung des gekoppelten Systems

➔ Linearkombination der symmetrischen und asymmetrischen Lösung

$$\varphi_1(t) = \Phi\,\sin(\Omega\,t)\cdot\cos(\overline{\omega}\,t) \qquad \Omega = \frac{\omega_k-\omega}{2}$$
$$\varphi_2(t) = \Phi\,\cos(\Omega\,t)\cdot\sin(\overline{\omega}\,t) \qquad \overline{\omega} = \frac{\omega+\omega_k}{2}$$

k	Kopplungsfaktor	$[k] = 1$
h	Abstand zur Aufhängung	$[h] = \mathrm{m}$
J	Massenträgheitsmoment	$[J] = \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2$
c	Federkonstante	$[c] = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}$

III Wellen

9 Wellen

9.1 Definition

Eine Welle ist eine **Störung** eines **Gleichgewichtszustands**, die sich **im Raum ausbreitet**.


9.1.1 Bemerkungen zur Definition

- Voraussetzung für **Ausbreitung** einer Welle ist **Kopplung** benachbarter Teilchen
- Störung kann von ganz unterschiedlicher Natur sein:
  - Druck in Luft
  - Auslenkung einer Position entlang einem Seil (Saite)
  - Eletrische Signale

➔ **Die Störung wird mit ξ beschrieben: $\xi = \xi(x, y, z, t)$**


9.2 Klassifizierung von Wellen

Transversalwellen: Welle breitet sich **senkrecht** zur Störung aus



Beispiel: Lichtwellen


Longitudinalwellen: Welle breitet sich **parallel** zur Störung aus



Beispiel: Schallwellen

9.3 Wellengeschwindigkeit / Phasengeschwindigkeit u

Die Störung an der Position x_0 zum Zeitpunkt $t = 0$ breitet sich mit der Geschwindigkeit u aus und erreicht nach einer Zeit t die Position x



$$\xi(x,t) = \xi(x - ut, 0) = f(x - ut)$$

In einem Medium mit grösserer Dichte breiten sich Wellen schneller aus!
➝ Bessere Kopplung der Moleküle

Man schaut bei der Beschreibung der Fortbewegung auf den Ort. Die Verschiebung des Ortes wird mit der Zeit hineingebracht.

9.3.1 Verschiedene Wellengeschwindigkeiten

Schallwellen in Fluiden
$$u = \sqrt{\frac{1}{\rho\,\kappa}}$$

Schallwellen in Gasen
$$u = \sqrt{\frac{\varkappa\,p}{\rho}} = \sqrt{\frac{\varkappa\,R\,T}{M}}$$

Elastische Longitudinalwellen in einem schlanken Stab
$$u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

Elastische Transversalwellen
$$u = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

Transversalwellen auf einem Seil oder einer Saite
$$u = \sqrt{\frac{F}{\rho\,A}}$$

Elektromagnetische Wellen (transversal) (z.B. Lichtwellen)
$$u = \frac{c}{n}$$

u	Wellengeschwindigkeit	$[u] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
A	Querschnittsfläche	$[A] = \mathrm{m}^2$
E	Elastizitätsmodul	$[E] = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2} = \mathrm{Pa}$
F	Spannkraft des Seils / der Saite	$[F] = \mathrm{N}$
G	Schubmodul	$[G] = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2} = \mathrm{Pa}$
M	Molmasse	$[M] = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{mol}}$
p	Druck	$[p] = \mathrm{Pa}$
R	Universelle Gaskonstante: $R = 8.314\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol}\cdot\mathrm{K}}$	$[R] = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol}\cdot\mathrm{K}}$
T	**Absolut-**Temperatur	$[T] = \mathrm{K}$
κ	Kompressibilität	$[\kappa] = \frac{1}{\mathrm{Pa}}$
$\varkappa$	Adiabatenexponent	$[\varkappa] = 1$
ρ	Dichte	$[\rho] = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}$
n	Brechungsindex	$[n] = 1$
c	Lichtgeschwindigkeit: $c = 300\cdot 10^6\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$	$[c] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

9.4 Wellengleichungen

Die Wellengleichungen stellen eine **Verbindung zwischen Zeit und Ort** her.

Eindimensional
Welle breitet sich in 1D aus
$$\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2}\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}$$

Zweidimensional
Welle breitet sich in 2D aus
$$\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\xi}{\partial y^2} = \frac{1}{u^2}\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}$$

Dreidimensional
Welle breitet sich in 3D aus
$$\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\xi}{\partial z^2} = \frac{1}{u^2}\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}$$

9.4.1 Wichtige Lösung der Wellengleichung (1D)

$$\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2}\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} \qquad \text{Ansatz: } \xi(x,t) = \xi_0\cdot\sin(\omega\,t - k\,x)$$


$$\underbrace{-k^2\,A\,\sin(\omega\,t - k\,x)}_{\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2}} = -\frac{1}{u^2}\cdot\underbrace{\omega^2\,A\,\sin(\omega\,t - k\,x)}_{\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}}$$

$$\text{mit Lösung} \quad u^2 = \frac{\omega^2}{k^2}$$

9.5 Harmonische Wellen

$$\xi(x,t) = \xi_0\cdot\sin(\omega\,t - k\,x + \varphi)$$

9.5.1 Terminologie



ξ_0	Amplitude	$[\xi_0]$
ω	Kreisfrequentz	$[\omega] = \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$
T	Periodendauer	$[T] = \mathrm{s}$
k	Wellenzahl	$[k] = \frac{1}{\mathrm{m}}$
λ	Wellenlänge	$\lambda = \mathrm{m}$
u	Wellengeschwindigkeit	$[u] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
φ	Phasenverschiebung	$[\varphi] = \mathrm{rad}$

9.5.2 Zusammenhänge

ausgedrückt mit → / Grösse →	k	ω	f	u	T	λ
k		$k\cdot u$	$\frac{ku}{2\pi}$	$\frac{\omega}{k}$	$\frac{2\pi}{k\cdot u}$	$\frac{2\pi}{k}$
ω	$\frac{\omega}{u}$		$\frac{\omega}{2\pi}$	$\frac{\omega}{k}$	$\frac{2\pi}{\omega}$	$\frac{2\pi u}{\omega}$
f	$\frac{2\pi f}{u}$	$2\pi f$		$\frac{2\pi f}{k}$	$\frac{1}{f}$	$\frac{u}{f}$
u	$\frac{\omega}{u}$	ku	$\frac{u}{\lambda}$		$\frac{\lambda}{u}$	$\frac{u}{f}$
T	$\frac{2\pi}{u\cdot T}$	$\frac{2\pi}{T}$	$\frac{1}{T}$	$\frac{2\pi}{k\cdot T}$		$u\cdot T$
λ	$\frac{2\pi}{\lambda}$	$\frac{2\pi}{\lambda}u$	$\frac{u}{\lambda}$	$\frac{\lambda}{T}$	$\frac{\lambda}{u}$	

9.6 Wellenflächen / Wellenfronten

Die Gesamtheit aller Punkte, die zu einer bestimmten Zeit im gleichen Schwingungszustand sind, bilden eine Fläche im Raum.

Diese **Flächen mit gleicher Phase** werden **Wellenflächen** oder **Wellenfronten** genannt.

Eine Welle kann sich in 3 Dimensionen ausbreiten und dabei **verschiedene Wellenflächen** zeigen.


9.7 Wellenausbreitung

Wellengleichung (3D)
$$\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\xi}{\partial z^2} = \frac{1}{u^2}\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}$$

Lösungsansatz
$$\xi = \xi_0 e^{\mathrm{j}\,(\omega\,t - \vec{k}\bullet\vec{r})}$$

mit Wellenvektor $\vec{k} = \begin{pmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \end{pmatrix}$ und Ortsvektor $\vec{r} = \begin{pmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \end{pmatrix}$

9.7.1 Ebene Wellen




- Wellenfronten sind Ebenen im Raum
- Wellenvektor $\vec{k}$ steht senkrecht auf der Ebenen
- **Abstand** zw. zwei Wellenfronten ist λ

Die Ebenen bewegen sich mit der Wellengeschwindigkeit

$$u = \frac{\omega}{k} \qquad \text{mit } k = \|\vec{k}\| = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2}$$

in die **Richtung**, die durch den **Wellenvektor** $\vec{k}$ gegeben ist.

9.7.2 Kugelwellen




- Wellenfronten sind Kugeln
- Wellenvektor $\vec{k}$ steht senkrecht auf Wellenfronten
- Wellenfronten bewegen sich mit der Wellengeschwindigkeit vom Zentrum weg
- Amplitude nimmt mit $\frac{1}{r}$ ab

Für eine **punktförmige Quelle** und **keine Winkelabhängigkeit** gilt:

Wellengleichung:
$$\frac{1}{u^2}\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} = \frac{2}{r}\left(\frac{\partial\xi}{\partial r}\right) + \frac{\partial^2\xi}{\partial r^2}$$

Lösungsansatz:
$$\xi(t,r) = \frac{1}{r}\xi_0\,e^{\mathrm{j}\,(\omega\,t - k\,r)}$$

9.8 Bewegte Quellen



Die Quelle bewegt sich mit der Geschwindigkeit v_Q in eingezeichneter Richtung fort

Die Quelle verschiebt sich in der Zeit T um

$$\boxed{\Delta x = v_Q \cdot T}$$

9.8.1 Frequenzverschiebung durch Bewegung der Quelle

Die Quelle sendet eine Frequenz f aus. Durch die Bewegung der Quelle ändert sich die Wellenlänge λ und somit ergibt sich eine neue Frequenz f', welche ein statischer Beobachter wahrnimmt.

$$\boxed{f' = \frac{1}{\left(1 \mp \frac{v_Q}{u}\right)} f}$$


\+ Quelle bewegt sich vom Beobachter weg
\– Quelle bewegt sich zum Beobachter hin

Herleitung:

$$\lambda' = \lambda - v_Q \cdot T$$
$$\lambda' = \lambda - v_Q \frac{\lambda}{u}$$
$$\lambda' = \lambda\left(1 - \frac{v_Q}{u}\right)$$
$$f' = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{\lambda\left(1 - \frac{v_Q}{u}\right)} = \frac{f}{\left(1 - \frac{v_Q}{u}\right)}$$


λ	Wellenlänge der aussendeten Welle	$[\lambda] = \text{m}$
λ'	Wellenlänge der wahrgenommenen Welle	$[\lambda'] = \text{m}$
v_Q	Geschwindigkeit der bewegten Quelle	$[v_Q] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
u	Wellengeschwindigkeit	$[u] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
f	Frequenz der ausgesendeten Wellen	$[f] = \text{Hz}$
f'	Frequenz der wahrgenommenen Wellen	$[f'] = \text{Hz}$
T	Periodendauer (Dauer der Ausbreitung)	$[T] = \text{s}$

9.8.2 Bewegte Quelle vs. unbewegte Quelle




9.9 Doppler Effekt

Die **Veränderung der Wellenlänge** λ der von einer **bewegten Quelle** ausgesandten Wellen ist als **Doppler Effekt** bekannt.



9.10 Bewegte Quelle mit Winkel


Die Quelle bewegt sich nicht direkt auf den Beobachter zu, sondern sie bewegt sich am **Beobachter vorbei**



$$\boxed{f' = \frac{1}{1 - \frac{v_Q}{u} \cdot \cos(v_Q)} f}$$

v_Q	Geschwindigkeit der bewegten Quelle	$[v_Q] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
u	Wellengeschwindigkeit	$[u] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
f	Frequenz der ausgesendeten Wellen	$[f] = \text{Hz}$
f'	Frequenz der wahrgenommenen Wellen	$[f'] = \text{Hz}$

9.10.1 Beispiel Winkel zw. Quelle und Beobachter



Gegeben: v_Q, θ, u, d, l **Gesucht:** $\frac{f'}{f}$

$$f' = \frac{1}{1 - \frac{v_Q}{u} \cdot \cos(v_Q)}$$


$$\tan(\theta) = \frac{d}{l} = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} \qquad \sin^2(\theta) = 1 - \cos^2(\theta)$$

$$\Rightarrow \tan(\theta) = \frac{d}{l} = \frac{\sqrt{1 - \cos^2(\theta)}}{\cos(\theta)}$$

$$\frac{1}{\cos^2(\theta)} = \frac{d^2}{l^2} + 1 \qquad \cos^2(\theta) = \frac{1}{1 + \frac{d^2}{l^2}}$$

$$\boxed{\Rightarrow \frac{f'}{f} = \frac{1}{1 - \frac{v_Q}{u} \cdot \sqrt{\frac{l^2}{l^2 + d^2}}}}$$

9.11 Bewegter Beobachter



$$\boxed{f' = \left(1 \pm \frac{v_B}{u}\right) f}$$

\+ Beobachter geht auf Quelle zu
\– Beobachter geht von Quelle weg

v_B	Geschwindigkeit des bewegten Beobachters	$[v_B] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
v_Q	Geschwindigkeit der bewegten Quelle	$[v_Q] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
u	Wellengeschwindigkeit	$[u] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
f_B	Frequenz, welche Beobachter wahrnimmt	$[f_B] = \text{Hz}$
f_Q	Frequenz, welche Quelle 'aussendet'	$[f_Q] = \text{Hz}$

9.12 Bewegte Quelle und bewegter Beobachter



$$\boxed{f_B = \frac{u + v_B \cos(\vartheta_B)}{u - v_Q \cos(\vartheta_Q)} f_Q}$$

$\vartheta_B = \theta_B$	siehe Skizze	$[\vartheta_B] = °$
v_B	Geschwindigkeit bewegter Beobachter	$[v_B] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$\vartheta_Q = \theta_Q$	siehe Skizze	$[\vartheta_Q] = °$
v_Q	Geschwindigkeit bewegte Quelle	$[v_Q] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
u	Wellengeschwindigkeit	$[u] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
f_B	Frequenz beim bewegten Beobachter	$[f_B] = \text{Hz}$
f_Q	Frequenz bei der bewegten Quelle	$[f_Q] = \text{Hz}$

9.12.1 Optischer Doppler Effekt

Wird verwendet, wenn die Wellengeschwindigkeit *u* gleich der Lichtgeschwindigkeit *c* ist!

Es spielt nur die **relative** Bewegung von Beobachter und Quellen eine Rolle


$$\boxed{f' = \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta\cos(\vartheta)} f \qquad \text{mit} \quad \beta = \frac{v}{c}}$$

$$\text{für } \beta \ll 1 \qquad f' \simeq \frac{1}{1 - \beta \cdot \cos(\theta)} \cdot f$$

$$\text{für } \beta \ll 1 \text{ und } \theta \approx \frac{\pi}{2} \qquad f' \simeq \frac{1}{1 - \beta} \cdot f$$

9.12.2 Mach'scher Kegel

Wenn sich die Quelle schneller fortbewegt als die Wellengeschwindigkeit, dann entsteht ein Mach'scher Kegel



$$\boxed{\sin(\vartheta) = \frac{u\,\Delta t}{v\,\Delta t} = \frac{u}{v}} \qquad \boxed{M = \frac{v}{u}}$$

v	Geschwindigkeit der Quelle	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
u	Wellengeschwindigkeit (Schallgeschwindingkeit)	$[u] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
M	Machzahl	$[M] = 1$

9.13 Wellenwiderstand, Energietransport – Schallwellen

9.13.1 Terminologie Wellenwiderstand

Der **Wellenwiderstand** Z (auch **Impedanz** genannt) beschreibt, wie ein Medium den Fluss von Energie beeinflusst.

➔ 'Wie gut können sich Wellen in einem Medium ausbreiten?'

$$Z = \rho \cdot u = \frac{\Delta p_0}{v_0}$$

Z	Wellenwiderstand bzw. Impedanz	$[Z] = \Omega = \frac{\mathrm{Pa}}{\mathrm{m/s}} = \frac{\mathrm{N\,s}}{\mathrm{m^3}}$
ρ	Dichte des Mediums	$[\rho] = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}}$
u	Wellengeschwindigkeit	$[u] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
Δp_0	Druckamplitude	$[\Delta p_0] = \mathrm{Pa}$
v_0	Schnellenamplitude	$[v_0] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

9.13.2 Weitere Terminologien

Schalldruck	$p = \Delta p_0 \cos(\omega t - k x)$	$[p] = \mathrm{Pa}$
Druckamplitude	$\Delta p_0 = \rho u v_0$	
Schallschnelle (Schnelle)	$v = v_0 \cos(\omega t - k x)$	$[v] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
Schnellenamplitude	$v_0 = \omega \xi_0$	

9.13.3 Intensität der Schallwelle

Intensität = gemittelte Energieflussdichte

$$E_{\mathrm{kin}} = \frac{\rho \cdot v^2}{4} = \frac{\rho \cdot v_0^2}{4} \qquad E_{\mathrm{pot}} = \frac{p^2 - p_0^2}{2\rho u^2} = \frac{\rho \cdot v_0^2}{4}$$

$$E_{\mathrm{tot}} = E_{\mathrm{kin}} + E_{\mathrm{pot}} = \frac{\rho \cdot v_0^2}{2}$$

$$I = u \cdot \overline{w} = \frac{1}{2}\rho v_0^2 u = \frac{1}{2}\rho (\omega \xi_0)^2 u = \frac{(\Delta p_0)^2}{2Z} = \frac{P}{A}$$

I	Schallintensität	$[I] = \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m^2}}$
$\overline{w}$	Energieflussdichte	$[\overline{w}] = \frac{\mathrm{W\,s}}{\mathrm{m^3}}$
	Pot. Energie ➔ 'Kompression Gas'	
	Kin. Energie ➔ 'Geschw. Teilchen'	
ρ	Dichte	$[\rho] = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}}$
v_0	Schnellenamplitude	$[v_0] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
ξ_0	Amplitude	$[\xi_0]$
u	Wellengeschwindigkeit	$[u] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
Δp_0	Druckamplitude	$[\Delta p_0] = \mathrm{Pa}$
Z	Wellenwiderstand bzw. Impedanz	$[Z] = \Omega = \frac{\mathrm{Pa}}{\mathrm{m/s}} = \frac{\mathrm{N\,s}}{\mathrm{m^3}}$
P	Leistung	$[P] = \mathrm{W}$
A	(Abstrahl-) Fläche	$[A] = \mathrm{m^2}$

9.14 Dispersion

Die **Abhängigkeit** der Wellengeschwindigkeit **von der Wellenlänge** wird als Dispersion bezeichnet.

➔ Siehe Beispiel Optik Abschnitt 3.5

9.14.1 Dispersion bei Wasserwellen

$$u(\lambda) = \sqrt{\left(\frac{g \cdot \lambda}{2\pi} + \frac{2\pi \cdot \sigma}{\rho \cdot \lambda}\right) \cdot \tanh\left(\frac{2\pi \cdot h}{\lambda}\right)}$$

Tiefes Wasser ($\lambda \ll h$)

$$u(\lambda) = \sqrt{\frac{g \cdot \lambda}{2\pi}}$$

Flaches Wasser ($\lambda \gg h$)

$$u = \sqrt{g \cdot h}$$

g	Erdbeschleinigung $g = 9.81\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}$	$[g] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}$
λ	Wellenlänge	$[\lambda] = \mathrm{m}$
σ	Oberflächenspannung	$[\sigma] = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}$
h	Wassertiefe	$[h] = \mathrm{m}$
ρ	Dichte	$[\rho] = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}}$

10 Superposition von Wellen

Superposition beschreibt die Überlagerung (Addition) von Wellen

- Linearität der Wellengleichung
- Die Summe zweier Lösungen der Wellengleichung ist auch eine der Wellengleichung.

Das Superpositionsprinzip erlaubt die Darstellung von periodischen Wellen als eine Summe von harmonischen Wellen.

10.1 Schwebung

Superposition von Wellen mit **unterschiedlichen** Frequenzen ➔ Hörbar als ein 'Flattern'


$$f_{\mathrm{Schwebung}} = f_2 - f_1$$

$$\xi_1 = A \cdot \sin(\omega_1 t) \qquad \xi_2 = A \cdot \sin(\omega_2 t)$$

$$\xi = 2A \cdot \sin(\overline{\omega} t) \cdot \cos(\Omega t) \quad \text{mit } \overline{\omega} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \quad \text{und} \quad \Omega = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2}$$

10.2 Interferenz

Superposition von Wellen mit **gleichen** Frequenzen



$$\xi_1 = A \cdot \sin(\omega t - k r_1)$$

$$\xi_2 = A \cdot \sin(\omega t - k r_2)$$

$$\xi = 2A \cdot \sin\left(\omega t - \frac{k(r_1 + r_2)}{2}\right) \cos\left(\frac{k(r_2 - r_1)}{2}\right)$$

➔ Der cos-Term hängt nur vom Ort ab!

➔ Es gibt **Orte**, an denen Welle sich auslöscht!

10.3 Kohärenz


Zwei Wellen werden als kohärent bezeichnet, wenn eine **feste Phasendifferenz** zwischen den beiden Wellen besteht.

- Kohärenz ist eine **Vorbedingung**, damit sich eine **Interferenz** bilden kann
- **Kohärenzlänge** ist der **maximale Streckenunterschied**, den zwei Wellen haben dürfen, damit eine **(stabile) Interferenz** beobachtet werden kann.

10.4 Reflexion und Transmission

10.4.1 Verhalten von Wellem an Grenzflächen von zwei Medien


Ein Teil der Welle wird reflektiert und ein Teil wird transmittiert



Physikalische Bedingung: Stetigkeit der Wellenfunktion und der Ableitung an der Grenzfläche

$$\xi_1(0) = \xi_2(0) \qquad \dot{\xi}_1(0) = \dot{\xi}_2(0)$$

10.4.2 Intensität von Reflexion und Transmission




$$R = \left(\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}\right)^2 \qquad T = \frac{4 \cdot Z_1 \cdot Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}$$

$$\sqrt{R} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{u_R}{u_H} = \frac{A_R}{A_H} = \frac{p_R}{p_H} = \ldots$$

$$\frac{2 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{u_T}{u_H} = \frac{A_T}{A_H} = \frac{p_T}{p_H} = \ldots$$

R	Reflexionskoeffizient	$[R] = 1$
T	Transmissionskoeffizient	$[T] = 1$
u_H	Geschwindigkeit hinlaufende Welle	$[u_H] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
u_R	Geschwindigkeit reflektierte Welle	$[u_R] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
u_T	Geschwindigkeit transmittierte Welle	$[u_T] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
p_H	Druck hinlaufende Welle	$[p_H] = \mathrm{Pa}$
p_R	Druck reflektiert Welle	$[p_R] = \mathrm{Pa}$
p_T	Druck transmittierte Welle	$[p_T] = \mathrm{Pa}$
A_H	Amplitude hinlaufende Welle	$[A_H] = 1$
A_R	Amplitude reflektiert Wellen	$[A_R] = 1$
A_T	Amplitude transmittierte Welle	$[A_T] = 1$
Z_i	Wellenwiderstand im Medium i	$[Z] = \Omega = \frac{\mathrm{Pa}}{\mathrm{m/s}} = \frac{\mathrm{N\,s}}{\mathrm{m^3}}$

10.4.3 Phasensprünge bei Reflexionen



Reflexion an 'dichtem' Material
➔ **Phasensprung**

dicht: $n_2 > n_1$
kleinere Wellengeschwindigkeit, **grösserer** Wellenwiderstand

Reflexion an 'dünnem' Material
➔ **kein Phasensprung**

10.5 Anwendung: Elektromagnetische Wellen

10.5.1 Elektromagnetische Wellem in Doppelleiter

$$U_r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} U_h \qquad U_t = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} U_h$$

$$I_r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} I_h \qquad I_t = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} I_h$$

Kabel mit kurzgeschlossenem Ende $Z_2 = 0$: $U_r = -U_h$

$$U_1 = U_h + U_r = U_h - U_h = 0$$

Kabel mit offenem Ende $Z_2 = \infty$: $I_r = -I_h$

$$I_1 = I_r + I_h = I_r - I_r = 0$$

U_r	Reflektierte Spannung	$[U_r] = \mathrm{V}$
U_h	Eintreffende Spannung	$[U_h] = \mathrm{V}$
I_r	Reflektierter Strom	$[I_r] = \mathrm{A}$
I_h	Eintreffender Strom	$[I_h] = \mathrm{A}$
Z_i	Wellenwiderstand im Medium i	$[Z] = \Omega = \frac{\mathrm{Pa}}{\mathrm{m/s}} = \frac{\mathrm{N\,s}}{\mathrm{m^3}}$

10.5.2 Elektromagnetische Wellen in homogenem Milieu

$$Z = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu_r \mu_0}{\varepsilon_r \varepsilon_0}} = \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}} Z_0 = Z_0 \frac{c}{n} \qquad R = \left(\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}\right)^2 = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right)^2$$

R	Reflexionskoeffizient	$[R] = 1$
Z_i	Wellenwiderstand im Medium i	$[Z] = \Omega = \frac{\mathrm{Pa}}{\mathrm{m/s}} = \frac{\mathrm{N\,s}}{\mathrm{m^3}}$
μ_r	Permeabilitätszahl	$[\mu_r] = 1$
ε	Dielektizitätszahl	$[\varepsilon_r] = 1$
n_i	Brechungsindex von Medium i	$[n_1] = 1$

ε_0	Ele. Feldkonstante	$\varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12}\ \frac{\mathrm{A\,s}}{\mathrm{V\,m}}$
μ_0	Magn. Feldkonstante	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{A^2}}$
Z_0	Wellenwiderstand Vakuum	$Z_0 \approx 376.73\,\Omega$
c	Lichtgeschwindigkeit	$c = 300 \cdot 10^6\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

11 Stehende Wellen

11.1 Terminologie


Eine **stehende Welle** ist eine Welle, bei der Orte maximaler Auslenkung (oder minimaler Auslenkungen) sich **nicht fortbewegen**.

- Ort- und Zeitabhängigkeit sind separiert
- Die Welle bewegt sich nicht im Raum ('Muster bleibt stehen')


$$\xi(x,t) = \xi_0 \cdot \cos(\omega t) \cdot \cos(kx)$$ ➔ sin()-Terme sind auch erlaubt!

- Orte, wo die Welle für alle Zeit = 0 ist heissen **Wellenknoten**
  ➔ **Zwei benachbarte Knoten sind $\frac{\lambda}{2}$ auseinander**
- Orte, wo die Welle eine maximale Auslenkung erreicht, heissen **Wellenbauch**
  ➔ **Zwei benachbarte Bäuche sind $\frac{\lambda}{2}$ auseinander**

11.2 Entstehung von stehenden Wellen



11.3 Prinzip von Huygens



Jedes Flächenelement auf einer Wellenfläche kann als Zentrum einer Kugelwelle betrachtet werden.
Die Wellenfläche zu einem späteren Zeitpunkt ist die Einhüllende all dieser Elementarwellen.

11.4 Eigenschwingungen – 1D


$$f_n = \frac{n}{2l} \cdot u = \frac{u}{\lambda_n}$$

Auslenkung = 0: $k_n \cdot l = n \cdot \pi$

Auslenkung max: $k_n \cdot l = \frac{\pi}{2} + n \cdot \pi$

11.4.1 Saite

- Reflexion an einer Grenzfläche → Stehende Welle
- Stehende Welle muss in vorhandenen Raum passen ➔ Geometrische Bedingung
- **Knoten an beiden Enden**



$$\xi = \xi_0 \sin(\omega t) \cdot \sin(kx)$$


Auslenkung = 0: $k_n \cdot l = n \cdot \pi$

$$f_n = \frac{u}{\lambda_n} = \frac{n}{2l} \cdot u = \frac{n}{2l} \sqrt{\frac{F}{\rho \cdot A}}$$

k_n	Wellenzahl	$[k_n] = \frac{1}{\mathrm{m}}$
l	Länge der Saite	$[l] = \mathrm{m}$
u	Wellengeschwindigkeit	$[u] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
λ_n	Wellenlänge	$[\lambda_n] = \mathrm{m}$
n	Ganze Zahl	$[n] = 1$
ω	Kreisfrequenz	$[\omega] = \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$
A	Querschnitt der Saite	$[A] = \mathrm{m^2}$

11.4.2 Pfeiffen

Offene Pfeiffe: Länge $l = \frac{\lambda}{2}$




$Z_2 \to 0$

$Z_2 \to 0$

Auslenkung an Enden:
Wellenbauch

Gedackte Pfeiffe: Länge $l = \frac{\lambda}{4}$




$Z_2 \to \infty$

$Z_2 \to 0$

Auslenkung offenes Ende:
Wellenbauch
Auslenkung gedacktes Ende:
Knoten (max. Auslenkung)

11.5 Eigenschwingungen – 2D

11.5.1 Rechteckige Membrane



$$\xi(x,y,t) = \xi_0 \sin(\omega t)\sin(k_x x)\sin(k_y y)$$

Wellenvektor: $k = |\vec{k}| = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$

$$u^2 = \frac{\omega^2}{k^2}$$

Randbedingungen: Auslenkung = 0 $\quad k_x = \frac{n\pi}{a} \quad k_y = \frac{m\pi}{b}$

12 Beugung

12.0.1 Terminologie

Die **Richtungsänderungen** der Wellenausbreitung in einem homogenen Medium durch **Hindernisse** wird als **Beugung (Diffraction)** bezeichnet.


- Das Hindernis kann eine Kante, ein Spalt oder ein kleines Objekt sein
- Beugung tritt auf, wenn das **Hindernis** von **ähnlicher Grösse** ist, wie die **Wellenlänge**

➞ **Beugung tritt auf, wenn eine Welle limitiert wird!**


Dies gilt insbesondere für: Spalt, Kante, Loch (Pinhole), Objektiv-Öffnung

12.1 Beugung – Spalt

12.1.1 Beschreibung Setup



12.1.2 Intensität nach dem Spalt




$$I_s \propto \frac{A^2}{r^2}\frac{\sin^2\left(\frac{k\cdot s\cdot \sin(\varphi)}{2}\right)}{\left(\frac{k\cdot s\cdot \sin(\varphi)}{2}\right)}$$

Minima der Intensität:

$$\sin(\varphi) = n\frac{\lambda}{s}$$

I_s	Intensität	$[I_s] = \frac{W}{m^2}$
s	Länge des Spalts	$[s]$ = m
λ	Wellenlänge	$[\lambda]$ = m
n	Ordnung (typ. 1)	$[n] = 1$
A	Amplitude	$[A]$
r	siehe Bild Abschnitt 12.1.1	$[r]$ = m
φ	Einfallswinkel der Welle zum Spalt	$[\varphi] = °$
	Hinweis: Oft muss gegebenes φ durch 2 geteilt werden!	

12.2 Beugung – Runde Öffnung (2D)




Nullstelle erster Ordnung:

$$\sin(\varphi) = 1.22\frac{\lambda}{D}$$

λ	Wellenlänge	$[\lambda]$ = m
D	Loch-Durchmesser	$[D]$ = m


12.3 Beugung – Gitter

12.3.1 Beschreibung Setup



12.3.2 Intensität nach dem Gitter

$$I_G = \frac{A^2}{r^2}A_s^2\,B^2$$




$A_s^2(\varphi)$ hat Nullstellen bei $n\frac{\lambda}{s}$ (hängt von s ab)

$B^2(\varphi)$ hat Hauptmaxima bei $n\frac{\lambda}{d}$ und $Z-2$ Nebenmaxima dazwischen (hängt von Z und d ab)

I_G	Intensität nach Gitter	$[I_G] = \frac{W}{m^2}$
k	Wellenzahl	$[k] = \frac{1}{m}$
s	Spalt	$[s]$ = m
d	Gitterkonstante	$[d]$ = m
Z	Anzahl Spalte	$[Z] = 1$

12.3.3 Auflösungsvermögen

Verschiedene Wellenlängen können getrennt (aufgelöst) werden




Kriterium: Zwei Wellenlängen werden gerade noch aufgelöst, wenn das Hauptmaximum von λ_2 mit dem Minimum von λ_1 zusammenfällt

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = nZ$$

λ	Wellenlänge	$[\lambda]$ = m
$\Delta\lambda$	Unterschied der Wellenlängen	$[\Delta\lambda]$ = m
n	Ordnung der Beugung (typ. 1)	$[n] = 1$
Z	Anzahl der Spalten	$[Z] = 1$

12.4 Babinet-Prinzip



Ausserhalb des Bereichs geometrisch-optischer Abbildung produzieren komplementäre Beugungsschirme gleiche Beugungsbilder

13 Akustik

13.1 Teminologie

Ton: Eine harmonische Schallwelle wird als **Ton** bezeichnet.
Ein (reiner) Ton entspricht also einer **Schallschwingung**, die **eine einzige Frequenz** enthält.

Klang: Eine **Überlagerung** von harmonischen Schwingungen, deren **Frequenzen** in einem **ganzzahligen Verhältnis** zur tiefsten Frequenz, zur Frequenz des **Grundtons**, stehen, wird **Klang** genannt.

Geräusch: Bei einem **Geräusch** besteht das Frequenzspektrum nicht mehr aus einzelnen diskreten Linien, sondern weist in einem bestimmten Frequenzbereich eine **kontinuierliche Verteilung** auf.

13.2 Pegel

'Einheit': Bel:

$$\text{Pegel} = \log\left(\frac{x}{b_0}\right)$$

$$x = b_0 \cdot 10^{\text{Pegel}}$$

'Einheit': Dezibel:

$$\text{Pegel} = 10 \cdot \log\left(\frac{x}{b_0}\right)$$

$$x = b_0 \cdot 10^{\left(\frac{\text{Pegel}}{10}\right)}$$

Pegel	Dimensionslose Grösse	[Pegel] = 1
x	Zu vergleichende Grösse	$[x]$
b_0	Basisgrösse	$[b_0] = [x]$

13.3 Schallintensität

$$L_I = 10 \cdot \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

$$L_p = 20 \cdot \log\left(\frac{p_{\text{eff}}}{p_{\text{eff0}}}\right)$$

$$p_{\text{eff}} = \frac{\Delta p_0}{\sqrt{2}}$$


L_I	Schallintensitätspegel	$[L_I]$ = dB
L_p	Schalldruckpegel	$[L_p]$ = dB
I	Intensität	$[I] = \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$
p_{eff}	Schalldruck (Effektivwert)	$[p_{\text{eff}}]$ = Pa
Δp_0	Druckamplitude	$[\Delta p_0]$ = Pa
I_0	Bezugsintensität	$I_0 = 10^{-12}\ \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$
p_{eff0}	Bezugsschalldruck	$p_{\text{eff0}} = 2 \cdot 10^{-5}$Pa

13.4 Intensität bei Kugelwellen


	ohne Dämpfung	mit Dämpfung
Energieerhaltung	$I(r) = \frac{P}{4\pi r^2}$	$I(r) = \frac{P}{4\pi r^2} e^{-\alpha r}$
Verhältnis	$\frac{I_2}{I_1} = \frac{r_1^2}{r_2^2}$	$\frac{I_2}{I_1} = \frac{r_1^2}{r_2^2} e^{-\alpha(r_2 - r_1)}$
Pegel	$L_2 = L_1 - 20 \cdot \log\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$	$L_2 = L_1 - 20 \cdot \log\left(\frac{r_2}{r_1}\right) - K(r_2 - r_1)$

$I(r)$	Intensität	$[I(r)] = \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$
P	Leistung	$[P]$ = W
r_i	Abstand (Radius) zum Wellenursprung	$[r_i] = \text{m}^2$
L_i	Pegel	$[L_i]$ = dB
α	Absorptionsgrad ($\alpha = 1 - R$, siehe 10.4.2)	$[\alpha] = 1$
K	Dämpfung	$[K] = \frac{\text{dB}}{\text{m}}$

13.5 Verschiedene Schallquellen



13.6 PHON-Skala



13.7 Schalldämpfung / Schalldämmung

13.7.1 Schalldämpfung

Schalldämpfung bedeutet eine **Abschwächung** der Schallwellen durch **Absorption**. Schallenergie wird in **'Wärme' umgewandelt**, d.h. durch die Absorption von Energie werden das von den Schallwellen durchdrungene Medium oder die das Schallfeld begrenzenden Körper **erwärmt**.

Verschiedene Arten von Absorption für Schalldämpfung Innen:

- Poröse Schicht (mit oder ohne perforierte Abdeckung)
- Akustikplatte
- Plattenresonator
- Helmholtz-Resonator

13.7.2 Schalldämmung

Schalldämmung ist die **Behinderung der Schallausbreitung** durch **reflektierende** Hindernisse. Mauern, Türen und Fenster bewirken eine Schalldämmung für den von aussen in das Gebäude eindringenden Schall. Auch die Ausbreitung von Schall innerhalb eines Gebäudes wird durch die Schalldämmung von Zwischenwänden und Türen abgeschwächt. Im Freien wird durch Schallschutzwände eine Schalldämmung für die dahinterliegenden Gebäude erreicht.

13.8 Schalldämmung / Schalldämm-Mass

Bei der Schallübertragung muss zwischen **Luftschall** und **Körperschall** unterschieden werden.

13.8.1 Luftschalldämmung

Es gibt Schallquellen, die ihre Schallenergie (fast) ausschliesslich in die Luft abstrahlen.
Beispiele: menschliche Stimme, Geigen, Lautsprecher und Blasinstrumente

13.8.2 Körperschalldämmung

Andere Schallerzeuger übertragen die Schallschwingungen nicht nur auf die Luft, sondern auch direkt auf feste Körper. Streichinstrumente, wie Cello oder Bassgeige, und Klavier oder Flügel übertragen die Schallschwingungen auch direkt auf den Fussboden. Wird ein Nagel in die Wand geschlagen, so wird ein grosser Anteil des erzeugten Schalls als Körperschall übertragen.
Beispiele: Trittschall, Wasserleitungsgeräusche

13.9 Schalldämm-Mass

$$\mathcal{R} = 10 \cdot \left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$

13.10 Anhall / Nachhall

13.10.1 Anhall

Es dauert eine gewisse Zeit, bis sich eine konstante Energiedichte der Schallwellen im Raum aufgebaut hat. Dieser Vorgang wird Anhall genannt. Wegen der logarithmischen Empfindlichkeit des Ohrs wird er praktisch nicht wahrgenommen.

13.10.2 Nachhall

Die von den Begrenzungsflächen des Raumes mehrfach reflektierten Wellen bewirken andererseits, dass beim plötzlichen Abschalten einer Schallquelle der Schall nicht sofort verschwindet, sondern allmählich abklingt. Dieses Phänomen wird Nachhall genannt und ist im Gegensatz zum Anhall deutlich wahrnehmbar.

Per Definition ist die Nachhallzeit jene Zeitspanne, in welcher der Schallpegel im Raum um 60 dB sinkt.

13.10.3 Nachhallzeit T_N

$$T_N = 0.16 \frac{\text{s}}{\text{m}} \frac{V}{\sum_i \alpha_i A_i}$$


T_N	Nachhallzeit	$[T_N] = \text{s}$
V	Raumvolumen	$[V] = \text{m}^3$
α_i	Absoptionsgrad	$[\alpha_i] = 1$
A_i	Teilfläche der Raumbegrenzung mit Absorption α_i	$[A_i] = \text{m}^2$

IV Anhang

14 Anhang

14.1 Massenträgheitsmomente

La linea rossa tratteggiata è l'asse di rotazione (*Drehachse*).



14.2 Analogie Translation ↔ Rotation

Translation			Rotation
Weg	x	φ	Winkel
Geschwindigkeit	$v = \dot{x}$	$\omega = \dot{\varphi}$	Winkelgeschwindigkeit
Beschleunigung	$a = \ddot{x}$	$\alpha = \ddot{\varphi}$	Winkelbeschleunigung
Masse	m	J	Trägheitsmoment
Kraft	$F = m\ddot{x}$	$M = J\ddot{\varphi}$	Drehmoment
Federkonstante	c	c^*	Winkelrichtgrösse
Rückstellkraft	$F = -c\,x$	$M = -c^*\varphi$	Rückstellmoment
Dämpfung	$b\,\dot{x}$	$b^*\dot{\varphi}$	Drehdämpfung
Impuls	$p = mv$	$L = J\omega$	Drehimpuls
kin. Energie	$\frac{1}{2}mv^2$	$\frac{1}{2}J\omega^2$	Rotationsenergie
pot. Energie	$\frac{1}{2}c\,x^2$	$\frac{1}{2}c^*\varphi^2$	pot. Energie (Torsion)

Schwingungen: gleiche DGL, nur Grössen austauschen

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + c\,x = F_0\sin(\omega t) \qquad \omega_0^2 = \frac{c}{m} \qquad \delta = \frac{b}{2m}$$
$$J\ddot{\varphi} + b^*\dot{\varphi} + c^*\varphi = M_0\sin(\omega t) \qquad \omega_0^2 = \frac{c^*}{J} \qquad \delta = \frac{b^*}{2J}$$

14.3 Trigonometrie

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
$\alpha°$	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°	360°
sin(α)	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	−1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
cos(α)	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	−1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
tan(α)	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$-\sqrt{3}$	−1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$-\sqrt{3}$	−1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
cot(α)	$\pm\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	−1	$-\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	−1	$-\sqrt{3}$	$\pm\infty$

$$\sin(\alpha) = \frac{\text{C.Opposto}}{\text{Ipotenusa}} \qquad \cos(\alpha) = \frac{\text{C.Adiacente}}{\text{Ipotenusa}} \qquad \tan(\alpha) = \frac{\text{C.Opposto}}{\text{C.adiacente}}$$

14.3.1 Beziehungen zwischen sin(x) und cos(x)

$\sin(-a) = -\sin(a)$ $\quad \sin(\pi - a) = \sin(a)$ $\quad \sin(\pi + a) = -\sin(a)$
$\cos(-a) = \cos(a)$ $\quad \cos(\pi - a) = -\cos(a)$ $\quad \cos(\pi + a) = -\cos(a)$

$\sin(\frac{\pi}{2} - a) = \sin(\frac{\pi}{2} + a) = \cos(a)$ $\quad \cos(\frac{\pi}{2} - a) = -\cos(\frac{\pi}{2} + a) = \sin(a)$

14.3.2 Additionstheoreme

$\sin(a \pm b) = \sin(a)\cdot\cos(b) \pm \cos(a)\cdot\sin(b)$ $\quad \tan(a \pm b) = \frac{\tan(a)\pm\tan(b)}{1\mp\tan(a)\cdot\tan(b)}$
$\cos(a \pm b) = \cos(a)\cdot\cos(b) \mp \sin(a)\cdot\sin(b)$

14.3.3 Summen und Differenzen

$\sin(a) + \sin(b) = 2\cdot\sin(\frac{a+b}{2})\cdot\cos(\frac{a-b}{2})$ $\quad \cos(a) + \cos(b) = 2\cdot\cos(\frac{a+b}{2})\cdot\cos(\frac{a-b}{2})$
$\sin(a) - \sin(b) = 2\cdot\sin(\frac{a-b}{2})\cdot\cos(\frac{a+b}{2})$ $\quad \cos(a) - \cos(b) = -2\cdot\sin(\frac{a+b}{2})\cdot\sin(\frac{a-b}{2})$
$\tan(a) \pm \tan(b) = \frac{\sin(a\pm b)}{\cos(a)\cdot\cos(b)}$

14.3.4 Produkte

$\sin(a)\cdot\sin(b) = \frac{1}{2}(\cos(a-b) - \cos(a+b))$
$\cos(a)\cdot\cos(b) = \frac{1}{2}(\cos(a-b) + \cos(a+b))$
$\sin(a)\cdot\cos(b) = \frac{1}{2}(\sin(a-b) + \sin(a+b))$

14.3.5 Winkelvielfache und Halbwinkel

$\sin(2a) = 2\,\sin(a)\cdot\cos(a)$ $\quad \cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a)$
$\sin(3a) = 3\,\sin(a) - 4\,\sin^3(a)$ $\quad \cos(3a) = 4\,\cos^3(a) - 3\,\cos(a)$
$\sin(\frac{a}{2}) = \sqrt{\frac{1}{2}(1-\cos(a))}$ $\quad \cos(\frac{a}{2}) = \sqrt{\frac{1}{2}(1+\cos(a))}$

14.3.6 Potenzen

$\sin^2(a) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2a))$ $\quad \cos^2(a) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2a))$
$\sin^3(a) = \frac{1}{4}(3\,\sin(a) - \sin(3a))$ $\quad \cos^3(a) = \frac{1}{4}(\cos(3a) + 3\,\cos(a))$

14.4 Fehlerfortpflanzung

Data una grandezza calcolata da più variabili misurate, es. $f = f(c,\lambda) = \frac{c}{\lambda}$, sia c che λ portano un errore $(\Delta c, \Delta\lambda)$ che si propaga sul risultato Δf.

Contributi singoli:

$$\frac{\partial f}{\partial \lambda} = -\frac{c}{\lambda^2} \quad \Rightarrow \quad \Delta f_\lambda = \frac{\partial f}{\partial \lambda}\Delta\lambda = -\frac{c}{\lambda^2}\Delta\lambda$$
$$\frac{\partial f}{\partial c} = \frac{1}{\lambda} \quad \Rightarrow \quad \Delta f_c = \frac{\partial f}{\partial c}\Delta c = \frac{1}{\lambda}\Delta c$$

In generale, per $f = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$:

$$\Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 \Delta x_i^2}$$