

NACHOS-4.0

MP3



第21組

106062173 吳東弦(一起 TRACE CODE,負責整理 REPORT)

106062271 郭子豪(一起 TRACE CODE,負責實作 CODING)

→ trace code

1. New→Ready

(1) Kernel::ExecAll()

在 ExecAll()中,先跑一個回圈 (Exec()) 將要執行之程式的執行緒建立 好,接著準備將 main thread 結束掉 (Finish())。

(2) Kernel::Exec(char*)

在 Exec()中,模擬利用 main thread 複製 (Fork()) 出將要執行之程式的 thread, 並分配各自所需的分頁表 (AddrSpace())。

(3) Thread::Fork(VoidFunctionPtr, void*)

在 Fork()中,先把 thread 的 PCB 資訊初始化 (StackAllocate()),再將其加入 ready queue 中 (ReadyToRun())。

(4) Thread::StackAllocate(VoidFunctionPtr, void*)

在 StackAllocate()中,先分配記憶體空間 (AllocBoundedArray()),在將 PCB 的暫存器狀態 (machineState[]) 初始化為對應 stack 位置。PCstate 對應到 ThreadRoot (stack top); StartupPCState 對應到 ThreadBegin……。

(5) Scheduler::ReadyToRun(Thread*)

在 ReadyToRun()中,把 thread 的狀態設定為 ready (setStatus()),並將其加入 ready queue 中 (readyList)。

2. Running→Ready

(1) Machine::Run()

在 Run()中,會不斷去讀取 thread 的指令 (OneInstruction()),每讀取一次指令,就會遞進一次 tick (OneTick())。

(2) Interrupt::OneTick()

在 OneTick()中,會先依照 kernel mode 或 user mode 遞進 totalTicks,再去 檢查是否有 I/O 做完,如果有的話要去對硬體做中斷排程 (CheckIfDue()),最 後去檢查 Round-Robin 的 time quantum 是否用完 (yieldOnReturn),如果用完的 話要將 context switch 加入排程 (Yield())。

(3) Thread::Yield()

在 Yield()中,會去檢查是否有其他的 thread 要執行 (FindNextToRun()),如果有的話就會將它加入排程 (Run)。

(4) Scheduler::FindNextToRun()

在 FindNextToRun()中,會去檢查 ready queue 是否有其他 thread 要去執行 (IsEmpty()),如果有的話就將它取出來 (RemoveFront())。

(5) Scheduler::ReadyToRun(Thread*)

在 ReadyToRun()中,把要 switch 出去的 thread 狀態設定為 ready (setStatus()),並將其放回 ready queue 中 (readyList)。

(6) Scheduler::Run(Thread*, bool)

在Run()中,先將 thread 狀態存回記憶體中,並檢查是否發生堆疊溢位 (CheckOverflow()),再 switch 出去;當 switch 回來後,則將 thread 狀態讀回 暫存器中。而在實體機器進行 context switch 後 (SWITCH),虛擬機中的下一個 thread 也會開始執行。

3. Running→Waiting

(1) SynchConsoleOutput::PutChar(char)

在 PutChar()中,先取得設備的 mutex (lock)後,執行 I/O (PutChar()), 等到 I/O 結束發出中斷指令 (waitFor)再釋放 mutex。

(2) Semaphore::P()

在 P()中,就是 semaphore 的 wait 機制,當 value 大於零表示有資源可以使用;當 value 等於零表示目前沒有資源,會把 thread 加入此 semaphore 的等待隊列 (Append()),並且讓他進 waiting queue 睡眠 (Sleep())。

(3) SynchList<T>::Append(T)

在 Append()中,實作加入 semaphore 等待隊列 (List)的過程,如果 queue 是空的,加入的 thread 就是第一個元素;如果 queue 不是空的,就會排到隊列的最後面。

(4) Thread::Sleep(bool)

在 sleep()中,先把當前 thread 設為 blocked,並加入 waiting queue,再去檢查是否有其他的 thread 要執行 (FindNextToRun()),如果有的話就會將它加入排程 (Run)。

(5) Scheduler::FindNextToRun()

在 FindNextToRun()中,會去檢查 ready queue 是否有其他 thread 要去執行 (IsEmpty()),如果有的話就將它取出來 (RemoveFront()),準備進行 context switch。

(6) Scheduler::Run(Thread*, bool)

在Run()中,先將 thread 狀態存回記憶體中,並檢查是否發生堆疊溢位 (CheckOverflow()),再 switch 出去;當 switch 回來後,則將 thread 狀態讀回 暫存器中。而在實體機器進行 context switch 後 (SWITCH),虛擬機中的下一個 thread 也會開始執行。

4. Waiting→Ready

(1) Semaphore::V()

在 V()中,當 thread 做完 I/O,發出中斷訊號後,OS 就會將他放回 ready queue (ReadyToRun()),並釋出自己所佔用的資源 (value)。

(2) Scheduler::ReadyToRun(Thread*)

在 ReadyToRun()中,把 thread 的狀態設定為 ready (setStatus()),並將其放回 ready queue 中 (readyList)。

5. Running→Terminated

(1) ExceptionHandler(ExceptionType) case SC_Exit

在 SC_Exit 中,當 CPU 暫存器指向 (ReadRegister())結束程式的 system call 時,就會去將 thread 給結束掉 (Finish())。

(2) Thread::Finish()

在 Finish()中將結束 thread 的訊號(TRUE)傳給了 Sleep()。

(3) Thread::Sleep(bool)

在 sleep()中,先把當前 thread 設為 blocked,再去檢查是否有其他的 thread 要執行 (FindNextToRun()),如果有的話就會將它加入排程 (Run),並將結束 訊號傳下去 (finishing)。

(4) Scheduler::FindNextToRun()

在 FindNextToRun()中,會去檢查 ready queue 是否有其他 thread 要去執行 (IsEmpty()),如果有的話就將它取出來 (RemoveFront()),準備進行 context switch。

(5) Scheduler::Run(Thread*, bool)

在Run()中,先標記當前要結束的 thread (toBeDestroyed), 並將 thread 狀態存回記憶體中,檢查是否發生堆疊溢位 (CheckOverflow()), 再 switch 出去;當 switch 回來將 thread 狀態讀回暫存器後,就將剛剛的 thread 給結束掉 (CheckToBeDestroyed())。而在實體機器進行 context switch 後 (SWITCH), 虛擬機中的下一個 thread 也會開始執行。

6. Ready→Running

(1) Scheduler::FindNextToRun()

在 FindNextToRun()中,會去檢查 ready queue 是否有其他 thread 要去執行 (IsEmpty()),如果有的話就將它取出來 (RemoveFront()),準備進行 context switch。

(2) Scheduler::Run(Thread*, bool)

在 Run()中,要執行的 thread 在實體機器 context switch 後 (SWITCH), 虚 擬機中的下一個 thread 也會開始執行。

(3) SWITCH(Thread*, Thread*)

● 先將要 switch 出去的 thread 暫存器資訊存回 PCB

movl %eax,_eax_save // 先把 eax 的 data 存起來
movl 4(%esp),%eax // 借 eax ,讓 eax 取得 4(%esp)的值
movl %ebx,_EBX(%eax) // 依照 stack top 對應偏移值將 data 存回 PCB
(ecx、edx、esi、edi、ebp (base pointer)、esp (stack pointer))
movl _eax_save,%ebx // 借 ebx,讓 ebx 讀取 eax 原本的 data

movl %ebx,_EAX(%eax) // eax 原本的 data 也要記得存回 PCB

movl 0(%esp),%ebx // 借ebx,讓ebx 指向 stack top

movl %ebx,_PC(%eax) // 讓 PCB 的_PC 取得 stack top

● 再將要 switch 進來的 thread 之 PCB 資訊讀進暫存器

movl 8(%esp),%eax // 借 eax,讓 eax 指向 8(%esp)

movl _EAX(%eax),%ebx // 借 ebx ,讓 ebx 取得 PCB 的 EAX 資訊

movl %ebx, eax save // 先把 PCB 的 EAX 資訊存起來

movl _EBX(%eax),%ebx // 依照 PCB 對應偏移資訊讀進暫存器中 (ECX、EDX、ESI、EDI、EBP(base)、ESP(stack))

movl PC(%eax),%eax // 借 eax,讓 eax 取得 PC 資訊

movl %eax,4(%esp) // 讓 4(%esp)取得 eax 的值

movl eax save,%eax // PCB 的 EAX 資訊也要記得讀進 eax

ret // return 同時, PC 正指向新 thread 的 ThreadRoot()

● ThreadRoot()呼叫對應的函數

call *StartupPC // 對應 ThreadBegin()

call *InitialPC // 對應 ForkExcute()

call *WhenDonePC // 對應 ThreadFinish()

• ForkExecute(Thread *t)

t->space->Execute(t->getName()); // 準備執行新 thread

• AddrSpace::Execute(char* fileName)

kernel->machine->Run(); // 開始執行新 thread

(4) Machine::Run()

thread 回到 running 狀態,形成一個 context switch 循環。

二、 Implementation

1. 流程圖



2. 黑色部分

黑色部分流程為 nachos 原本的 code,從 Machine::Run()之後分別有兩個部分會影響 thread 在 queue 間的變動。

左邊表示 Round-Robin 機制觸發 timer 發出中斷,FindNextToRun 會從 ready queue 挑一個 thread 準備切換至 running state,ReadyToRun 會把原本在 running state 的 thread 放回 ready queue。

右邊表示有 thread 想做 I/O,當 thread 要做 I/O 時,FindNextToRun 也會從 ready queue 挑一個 thread 準備切換至 running state (不在圖中),做完 I/O 後觸 發中斷,ReadyToRun 會把原本在 waiting queue 的 thread 放回 ready queue。

3. 藍色部分 (實作 thread 要切換 state / queue)

(1) FindNextToRun

```
Scheduler::FindMextToRum ()
    ASSET(Mexnel>>interrupt>getLevel() == IntOff);
int ly;
Threads ret = NULL;
Threads cur_thread = kernel>>currentThread;
int cur_thread = kernel>>currentThread;
int cur_thread_priority = cur_thread>get_priority();
scheduling()

if(iL[1]>>IsEmpty()) {
    ret = select_L1();
    lv = ;
} else if(iL[2]>>IsEmpty()) {
    ret = k[2]>>IsEmpty()) {
    ret = k[3]>>Front();
    lv = z;
} else {
    return NULL;
}
if(cur_thread>getStatus() != BLOCKED) { //BLOCKED man from the first is thread is BLOCKED , it shoult choose a thread is BLOCKED , it shoult choose a thread is BLOCKED , it shoult choose a thread selection of the first is thread is BLOCKED , it shoult choose a thread selection of the first is thread is BLOCKED , it shoult choose a thread selection of the first is thread is BLOCKED , it shoult choose a thread selection of the first is thread is BLOCKED , it shoult choose a thread selection of the first is thread is BLOCKED , it shoult choose a thread selection of the first is thread is BLOCKED , it shoult choose a thread selection of the first is blocked at thread is BLOCKED , it shoult choose a thread selection of the first is blocked at thread is BLOCKED , it shoult choose a thread selection of the first is blocked at thread is BLOCKED , it shoult choose a thread selection of the first is blocked at thread is BLOCKED , it shoult choose a thread selection of the first is blocked at thread is BLOCKED , it shoult choose a thread selection of the first is blocked at thread is BLOCKED , it shoult choose a thread selection of the first is blocked at thread is BLOCKED , it shoult choose a thread selection of the first is blocked at thread selection of the first is blocked at thread selection of the first is blocked at the
```

- old thread 準備要離開 running state,可能是因為 time quantum 用完,或是 準備要做 I/O。
- 接著從 ready queue 中挑出 new thread, L[1]優先於 L[2]優先於 L[3]。
- 如果 new thread 存在,且 old thread 不是要進行 I/O, new thread 就與 old thread 比較優先序位決定是否要 preemptive。
- 如果要 preemptive, 紀錄 new thread 開始 running 的時間

(2) ReadyToRun

```
void
Scheduler::ReadyToRun (Thread *thread) {
    ASSERT(kernel->interrupt->getLevel() == IntOff);
    DEBUG(dbgThread, "Putting thread on ready list: " << thread->getName());
    thread->set_ststatus(READY);
    thread->set_just_ready(kernel->stats->totalTicks); /
    if(thread->get_priority() > 99) {
        DEBUG(z, "[A] Tick [" << kernel->stats->totalTicks << "]: Thread [" << thread->getID() << "] is inserted into queue L[1]");
        L[1]->Append(thread);
    } else if(thread->get_priority() > 49) {
        DEBUG(z, "[A] Tick [" << kernel->stats->totalTicks << "]: Thread [" << thread->getID() << "] is inserted into queue L[2]");
        L[2]->Append(thread);
    } else {
        DEBUG(z, "[A] Tick [" << kernel->stats->totalTicks << "]: Thread [" << thread->getID() << "] is inserted into queue L[3]");
        L[3]->Append(thread);
    }
    // thread->setStatus(READY);
    readyList->Append(thread);
// thread->setStatus(READY);
    readyList->Append(thread);
// readyList->Append(thread);
// thread->setStatus(READY);
```

- old thread 準備要回 ready queue,可能是因為 time quantum 用完 (來自 running state),或是 I/O 做完 (來自 waiting queue)。
- 先將 old thread 狀態設為 ready, 並記錄回到 ready queue 的時間。
- 再將 old thread 放回對應的 ready queue (L[1]、L[2]、L[3])。

4. 紅色部分(Update T/t/Aging)

```
void Scheduler::scheduling() {
    Thread* cur_thread = kernel->currentThread;
    update_T();

if(cur_thread->getStatus() == BLOCKED)
    update_t();

update_aging();
}
```

- old thread 準備要離開 running state, 紀錄目前累計 cpu burst time (T), 同時紀錄 aging。
- 如果要做 I/O, 先用剛剛紀錄的累計 cpu burst time (T) 計算新的
 approximate burst time (t), 再將累計 cpu burst time (T) 歸零。

三、 Summary & FeedBack

本次 trace code 的部分與 MP1、MP2 多有重疊,並沒有很難。在實作的部分,遇到主要的瓶頸是排程的詳細規則,看完 Ch5 後即使知道大致的理論,然而在實務上,可以有不同的理解,從 iLMS 討論區的熱絡程度可見一斑。其一是對於 T、t、aging 理解錯誤,導致 code 多次修改,其二是對於 preemptive 時機不確定,導致不知道要把 code 寫在哪裡,後來知道實作允許 I/O 做完的interrupt 在 alarm 後才觸發,那麼基本上都把 code 寫在 schedular.cc 就可以了。