
# Розділ 4

# 4. Термоелектричні явища, робота виходу.



# 4.1 Явище термоелектронної емісії

Провідність металів зумовлена наявністю вільних електронів, які рухаються подібно до частинок ідеального газу поміж іонами кристалічної ґратки металу.

Внаслідок зіткнень вільних електронів між собою, а також з іонами гратки встановлюється енергетично рівноважний розподіл електронів. Повна енергія електронів у гратці - від'ємна. Це означає, що при вильоті електрону з металу на нього діє сила, яка намагається повернути його назад у метал. Для виведення електрона з металу в вакуум необхідно виконати роботу проти цих сил, яка називається роботою виходу.

Роботою виходу називається мінімальна робота, яку повинен здійснити електрон, щоб вирватись за межі даного металу в вакуум.


Цю роботу можна також характеризувати різницею потенціалів у металі та поза ним:

$$\phi_1 - \phi_2 = \frac{A}{e}$$
, де  $e = 1.6 \cdot 10^{-19} \, \text{K}_{\text{Л}}$ . Робота виходу  $A \in \text{різною для різних металів, і залежить}$ 

від температури та від стану їх поверхні . При підвищенні температури деякі електрони внаслідок хаотичного руху набувають достатньо велику кінетичну енергію і можуть вилетіти за межі металу. Випускання електронів нагрітими провідниками називають термо-електронною емісією. Це явище використовується в електронних лампах та у багатьох інших електровакуумних приладах..

Залежність сили струму термоелектронної емісії від напруги міх електродами в двохелектродній лампі при постійній температурі нагрівання катода називається анодною характеристикою (рис.4.1). Вигляд залежності якісно пояснюється утворенням у просторі міх електродами електронної "хмаринки", яка утворює додаткове електричне поле. Це поле міх електродами повертає частину електронів емісії у зворотному напрямі на катод.

Збільшення прискорюючої різниці потенціалів  $U_a$  спричиняє ріст числа електронів, які досягають анода, і при цьому анодний струм  $I_a$  зростає. У цій області графік  $I_a = f(U_a)$  описується залежністю (формула Богуславського — Ленгмюра)



$$I_{H} = KU_{a}^{\frac{3}{2}} , \qquad (4.1)$$

де К залежить від розмірів і форми електродів.

При достатньо великій  $U_a$  всі електрони, що покидають катод, досягають анода. Подальший ріст струму з збільшенням анодної напруги припиняється, встановиться струм насичення.

Теоретичний розрахунок дає залежність термоелектронного струму насичення від температури (формула Річардсона):

$$I_{H} = BST^{2}e^{-\frac{A}{kT}}, \qquad (4.2)$$

де **B** - постійна, що залежить від матеріалу й форми катода; **S** - площа поверхні катоду; **T** - абсолютна температура катоду; **A** – робота виходу електрона з металу; **k**- постійна Больцмана, **k** =  $1.38\ 10^{-23}\ \text{Дж/K}$ .

### 4.2 Контактні явища.

При з'єднанні двох різних провідників між ними виникає контактна різниця потенціалів, це явище у кінці XYIII ст. відкрив італійський вчений А. Вольта. Він експериментально встановив два закони:

1. Контактна різниця потенціалів, що виникає при з'єднанні двох різних провідників, залежить лише від їх хімічного складу і температури.

2. Різниця потенціалів на кінцях кола, що складається з послідовно з'єднаних кількох провідників, які перебувають при однаковій температурі, не залежить від їх хімічного складу проміжних провідників, а визначається лише різницею потенціалів, що виникає при безпосередньому контакті крайніх провідників.

Як уже було сказано у попередньому розділі, робота виходу електронів залежить від хімічного складу металу, температури і стану його поверхні.

При контакті двох металів з роботами виходу  ${\bf A}_1$  і  ${\bf A}_2$  виникає зовнішня контактна різниця потенціалів

$$\Delta \phi_{12}^{3B} = -\frac{\mathbf{A}_1 - \mathbf{A}_2}{\mathbf{e}}.\tag{4.3}$$

де  ${\bf e}={\bf 16\cdot 10^{-19}\, Kn}$  - заряд електрона.  ${\Delta \phi_{12}^{3B}}$  це різниця потенціалів між двома точками, що перебувають дуже близько від поверхні першого і другого контактуючих металів поза ними. Ця різниця характеризує електростатичне поле створене контактом двох металів у просторі, що їх оточує. Крім зовнішньої різниці потенціалів, при контакті двох металів виникає також і внутрішня контактна різниця потенціалів. Причиною виникнення внутрішньої контактної різниці потенціалів є різна концентрація електронів провідності у цих металах. Різниця потенціалів зумовлює дифузійний потік електронів від металу з більшою концентрацією до металу з меншою концентрацією електронів. Внаслідок дифузійного переходу електронів, на межі двох металів виникає внутрішня різниця потенціалів

$$\Delta \phi_{12}^{\text{BH}} = \frac{kT}{e} \ln \frac{n_1}{n_2}, \tag{4.4}$$


де  $\mathbf{k} = \mathbf{1,38} \cdot \mathbf{10}^{-23} \frac{\mathbf{Д}\mathbf{ж}}{\mathbf{K}}$  - стала Больцмана;  $\mathbf{T}$  – температура. Об'єднавши вирази (4.3) і (4.4), отримаємо формулу для контактної різниці потенціалів

$$\Delta \phi = \Delta \phi_{12}^{3B} + \Delta \phi_{12}^{BH} = -\frac{A_1 - A_2}{e} + \frac{kT}{e} \ln \frac{n_1}{n_2}, \qquad (4.5)$$

яка виникає на межі двох металів. Досліди показують, що зовнішня контактна різниця потенціалів  $\Delta \phi_{12}^{3B}$  практично не залежить від температури, в той час як внутрішня контактна різниця потенціалів  $\Delta \phi_{12}^{BH}$  зростає пропорційно абсолютній температурі. Проведені розрахунки свідчать про те, що при кімнатній температурі  $\Delta \phi_{12}^{3B} >> \Delta \phi_{12}^{BH}$ .

### Явище Зеебека

Розглянемо замкнене коло, яке складається з двох провідників 1 і 2 (Рис. 4,2).



Згідно з другим законом Кірхгофа, електрорушійна сила  $\varepsilon$ , що діє у даному колі, дорівнює сумі спадів напруг  $U_1$  і  $U_2$  відповідно на ділянках a1b і b2a, тобто у першому і другому провідниках

$$\mathbf{E} = \mathbf{U}_1 + \mathbf{U}_2. \tag{4.6}$$

Значення  $\mathbf{U_1}$  і  $\mathbf{U_2}$  можна визначити за законом Ома для ділянки кола ( 3.13 ) .

Якщо врахувати, що на ділянках a1b і b2a не прикладемо EPC, то  $\mathbf{U_1} = \mathbf{\phi_{1a}} - \mathbf{\phi_{1b}}$  і

$$\mathbf{U_2} = \mathbf{\phi_{2b}} - \mathbf{\phi_{2a}}$$
 . Підставивши ці значення у ( 4.6 ), отримаємо:

$$\boldsymbol{\xi} = (\phi_{1a} - \phi_{1b}) + (\phi_{2b} - \phi_{2a}) = \Delta\phi_a - \Delta\phi_b$$

Таким чином, з врахуванням (4.5), можна стверджувати, що у розглядуваному колі діє електрорушійна сила, яка дорівнює алгебраїчній сумі всіх внутрішніх контактних різниць

потенціалів


$$\epsilon = \frac{kT_{_1}}{e} ln \frac{n_{_1}}{n_{_2}} + \frac{kT_{_2}}{e} ln \frac{n_{_2}}{n_{_1}} = \frac{k}{e} ln \frac{n_{_1}}{n_{_2}} \cdot (T_{_2} - T_{_1}) ,$$

або

$$\mathbf{E} = \alpha (\mathbf{T}_2 - \mathbf{T}_1), \tag{4.7}$$

де  $\alpha = \frac{k}{e} ln \frac{n_1}{n_2}$ . Величина  $\alpha$  — стала, яка характеризує властивості контакту двох металів.

Якщо температури обох спаїв одинакові, то з рівняння ( 4.7 ) випливає, що у замкненому колі, утвореному кількома металевими провідниками, усі спаї яких перебувають при однаковій температурі, електрорушійна сила за рахунок тільки контактних різниць потенціалів виникнути не може. Інакше виглядає справа коли температури спаїв  $\mathbf{T}_1$  і  $\mathbf{T}_2$  різні, наприклад  $\mathbf{T}_1 > \mathbf{T}_2$ . У цьому випадку в замкненому колі виникає так звана *термоелектрорушійна* сила, пропорційна різниці температур обох спаїв.



Термоелектричні явища у металах набули широкого застосування, головним чином для вимірюванні температури. Для цієї мети використовують *термоелементи*, або *термопари* - дві дротини, виготовлені з різних металів або сплавів, значення коефіцієнту α яких у формулі (4.7) відоме. Кінці цих дротин зварюють (рис.4. 3).

Один спай вміщують в середовище, температуру якого  $T_2$  необхідно виміряти, а другий — у середовище з відомою температурою  $T_1$ . Вимірюючи  $\varepsilon$  за допомогою

мілівольтметра, отримуємо з (4.7) значення температури Т2.

Термопари мають багато переваг над звичайними термометрами: значно ширший діапазон вимірюваних температур, велику чутливість, дають змогу передавати інформацію про температуру об'єкту на віддаль, здійснювати автоматичне вимірювання, запис і регулювання температури. Крім вимірювання температури, термоелектричні явища у металах використовують також для створення термоелектричних джерел струму -термогенераторів.

#### Явище Пельтьє.

При протіканні струму через неоднорідне коло, складене з двох провідників, виготовлених з різних металів, на одному контакті виділяється, а на іншому поглинається теплота

$$\mathbf{Q}_{\mathbf{n}} = \mathbf{\Pi}\mathbf{q} = \mathbf{\Pi}\mathbf{lt.} \tag{4.10}$$

де  $\mathbf{Q}_{\Pi}$  - теплота, яка виділяється (поглинається) на контакті;  $\mathbf{q}$  - заряд, що проходить через спай;  $\mathbf{\Pi}$  - коефіцієнт Пельтьє.

На віміну від теплоти Джоуля (  $\mathbf{Q} = \mathbf{l}^2 \mathbf{R} \mathbf{t}$  ), теплота Пельтье пропорційна першому степеню струму (  $\mathbf{Q}_{\Pi} = \mathbf{l} \mathbf{R} \mathbf{t}$  ) і змінює знак при зміні напрямку струму. Причина явища Пельтье полягає у тому, що середня енергія електронів в різних металах - різна. Якщо при переході через контакт середня енергія електрона зменшується, то спай нагрівається, і навпаки.

### Явище Томсона

При проходженні струму по однорідному провіднику з градієнтом температури виділяється або поглинається теплота


$$\mathbf{Q}_{\mathsf{T}} = \mathbf{\tau} \frac{\mathsf{d} \mathsf{T}}{\mathsf{d} \mathsf{x}} \mathbf{q} \,, \tag{4.11}$$

де  ${\bf Q}_{{\sf T}}$  - кількість теплоти, що виділяється додатково до теплоти Джоуля;

au - коефіцієнт Томсона;  $\frac{dT}{dx}$  - градієнт температури;  $oldsymbol{q}$  - заряд, який пройшов по провіднику.

Причина явища полягає в тому, що електрони разом з зарядом переносять кінетичну енергію теплового руху: якщо струм тече в напрямку збільшення температури, то зростання енергії електронів відбувається за рахунок теплової енергії провідника і приводить до його охолодження, а якщо напрямок струму співпадає з напрямом зменшенням температури, то відбувається нагрівання провідника.

Лабораторні роботи (Контактні явища і термоелектронна емісія )



# Лабораторна робота №7

# Визначення роботи виходу електронів з металу за допомогою явища термоелектронної емісії.

Мета роботи: дослідження явища термоелектронної емісії та визначення роботи виходу електронів з вольфраму.

### Виведення розрахункової формули

### Перед виконанням лабораторної роботи необхідно вивчити матеріал з розділу 4.1

Оскільки у формулу (4.2) входять невідомі **A** і **B** (постійні для даного приладу), то для обчислення **A** потрібно виміряти струм насичення при двох різних температурах катода  $T_1$  і  $T_2$ .

$$I_{Hac_1} = BST_1^2 e^{-\frac{A}{kT_1}}$$
 (4.12)

$$I_{Hac_2} = BST_2^2 e^{\frac{A}{kT_2}}$$
 (4.13)

Розв'язавши цю систему рівнянь, визначимо роботу виходу

$$A = \frac{kT_1T_2}{T_2 - T_1} \left( 2\ln \frac{T_1}{T_2} - \ln \frac{I_{\text{Hac}1}}{I_{\text{Hac}2}} \right)$$
(4.14)

Враховуючи, що  $\ln\left(\frac{T_1}{T_2}\right)$  змінюється повільно з  $\left(\frac{T_1}{T_2}\right)$ , то з великим ступенем точності

замість формули (4.14), можна користуватись співвідношенням

$$\mathbf{A} = \frac{\mathbf{k} \mathbf{T}_{1} \mathbf{T}_{2} \ln \left( \frac{\mathbf{I}_{\text{Hac}2}}{\mathbf{I}_{\text{Hac}1}} \right)}{\mathbf{T}_{2} - \mathbf{T}_{1}}$$
(4.15)

Температури катоду  $T_1$ ,  $T_2$  визначаємо за залежністю його опору  $R_t$  від температури розжарювання  $R_t = R_0 (1 + \alpha t)$ , T = (t + 273) K.

$$T = \left(\frac{R_t + R_0}{R_0 \alpha} + 273\right) \tag{4.16}$$

Тут  $R_0$  - опір нитки розжарювання при 0 °C;  $\alpha$  - температурний коефіцієнт опору металу (для вольфраму  $\alpha = 4,2 \cdot 10^{-3} \text{ K}$  ) За законом Ома

$$R_{t} = \frac{U_{p}}{I_{n}}, \qquad (4.17)$$

де  $U_p$  - напруга розжарювання катоду, вимірювана вольтметром V;  $I_p$  - струм розжарювання, вимірюваний амперметром  $A_H$  ( рис 4.4 ).


Для проведення вимірювань використовується пристосування, схема якого зображена на рис. 4.4. Об'єктом досліджень є вольфрамова нитка, що служить катодом двохелектродної електронної лампи. Подача анодної напруги і нагрівання катоду здійснюється від випрямляючого пристрою типу УИП-2, спрощена електрична схема, якого показана на рис. 4.4 всередині пунктирного прямокутника. Анодна напруга регулюється потенціометром  $\Pi$  і вимірюється вольтметром  $V_a$ . Анодний струм вимірюється міліамперметром та, сила

струму розжарювання регулюється реостатом R..

## Порядок виконання роботи.

У даній роботі необхідно за формулою (4.15) визначити роботу виходу електрона з металу (вольфраму).

1. Зібрати схему згідно з рис. 4.4



- 2. За допомогою реостата **R** встановити вказаний на установці струм  $\mathbf{I_p}$  виміряти напругу  $\mathbf{U_p}$ .
- 3. Дослідити залежність величини анодного струму  $I_a$  від анодної напруги  $U_a$  в ділянці струму насичення і побудувати графік залежності  $I_a = f(U_a)$ .
- 4. За графіком визначити величину струму насичення  $I_{\text{hac}}$  при даному значенні  $U_{p}$
- 5. Вимірювання, вказані в п. 2-4, провести й для всіх значень  $\mathbf{U}_{\mathbf{p}}$ , зазначених на щиті де розміщені прилади.
- 6. Для кожної пари значень  $\mathbf{U_p}$  і  $\mathbf{I_p}$  знайти за формулою (4.17)  $\mathbf{R_t}$ , потім за формулою (4.16) визначити температуру катоду  $\mathbf{T_i}$ . Значення величини  $\mathbf{R_0}$  вказане на щиті приладів.
- 7. За формулою (4.15) обчислити роботу виходу **A** для трьох різних пар значень  $T_1$ ,  $T_2$  і відповідних їм  $I_{\text{нас}_1}$  і  $I_{\text{нас}_2}$  а також визначити її середнє значення.
- 8. Результати вимірювань і обчислень записати в таблицю.

<b>№</b> п/п	Up	Ιp	R <sub>t</sub>	R <sub>0</sub>	T	I <sub>нас</sub>	Α	ΔΑ

Контрольні запитання.

- 1. Що таке робота виходу електрона з металу?
- 2. Пояснити явище термоелектронної емісії.
- 3. Як пояснити існування струму насичення?
- 4. Який закон описує залежність анодного струму від андної напруги у двохелектродній лампі?


# Лабораторна робота № 9 Градуювання термопари і спостереження явища Пельтьє.

Мета роботи: проградуювати термопару. За отриманою кривою градуювання, дослідити явище Пельтьє

Перед виконанням лабораторної роботи необхідно вивчити матеріал з розділу 4.2.

# Порядок виконання роботи.

1. Перевірити положення вимикачів і автотрансформатора (рис.4.5): вимикачі 7, 12 у лівому положенні, автотрансформатор на "О".



- 1 HC. 4.3
- 2. Ознайомитись з порядком роботи цифрового вольтметра ( інструкція на робочому місці ).
- 3. Підготувати таблицю градуювання термопари

t <sub>2</sub> , <sup>0</sup> C				
t₁, <sup>0</sup> C				
$T_2 - T_1$				
T <sub>2</sub> – T <sub>1</sub> <b>Е</b> <sub>т</sub> ,мВ				
<b>€</b> <sub>т∨</sub> ,мВ				

- 4. Увімкнути автотрансформатор (ЛАТР) у розетку змінного струму і, регулюючи ним напругу на нагрівачі, поступово підвищувати температуру.
- 5. Виміряти і записати  $\mathbf{T}_{1i}$ ,  $\mathbf{T}_{2i}$ ,  $\boldsymbol{\xi}_{T_i}$  і порядковий номер виміру ( через кожні 10 градусів

- від кімнатної температури до  $160\,^{\circ}$ С.
- 6. Побудувати графік  $\mathbf{E}_{\mathsf{T}} = \mathbf{f}(\mathbf{T}_{\mathsf{2}} \mathbf{T}_{\mathsf{1}})$  ( суцільна лінія ).
- 7. Для усіх значень різниці температур  $T_2 T_1$  визначити дійсні значення термоЕРС.  $\mathbf{\mathcal{E}}_{\mathsf{T_0}}$  взяти з таблиці, що  $\epsilon$  на робочому місці.
- 8. Побудувати в одній координатній площині графіки залежностей  $\mathbf{\mathcal{E}}_{\mathsf{T}} = \mathsf{f}(\mathsf{T_2} \mathsf{T_1})$  суцільною лінією і  $\mathbf{\mathcal{E}}_{\mathsf{T_0}} = \mathsf{f}(\mathsf{T_2} \mathsf{T_1})$  пунктирною лінією.
- 9. На основі двох одержаних графіків визначити середнє значення абсолютної похибки градуювання термопари.
- 10. Визначити питому термоЕРС  $\alpha = \frac{\Delta \mathcal{E}_{T}}{\Delta T}$  для двох крайніх і середньої точки графіка ( за п.6 ).
- 11. Встановити ручку ЛАТРа на "О" і вимкнути його з розетки.
- 12. Увімкнути елемент Пельтьє в коло постійного струму і встановити реостатом вказані на робочому місці струми. Виміряти термоЕРС на контактах 5, 6, перемикаючи термопари вимикачем 8. Визначити різницю термоЕРС, і за таблицею, що знаходиться на робочому місці, визначити значення різниці температур контактів.

# Контрольні запитання

- 1. Поясніть причину виникнення контактної різниці потенціалів.
- 2. У чому суть термоелектричних явищ.
- 3. Як залежить термоЕРС від температури?
- 4. Які переваги при вимірюванні температури за допомогою термопари.