# 6. Указатели, константные указатели, арифметика указателей

Программирование и алгоритмизация

Практические занятия

БИВТ-24-17

Надежда Анисимова ms teams m2102039@edu.misis.ru

## Проверка себя

- 1. Какие есть массивы в с++?
- 2. В чём разница между size и capacity?
- 3. Особенности с-строк и std::string?
- 4. По какому принципу работает очередь?

## Указатели



#### Напоминалка


• Переменная - <u>именованное</u> хранилище, именованный <u>участок</u> памяти под определенный тип

**Указатель – переменная**, значением которой является адрес ячейки памяти

Указатель типа **Т**\* хранит адрес объекта типа **Т** 

int value;

int\* ptr;



Обе переменные лежат в памяти стека

#### nullptr

ключевое слово для **безопасного** обозначение нулевого указателя

int\* ptr = nullptr;

нулевой указатель

! в памяти не обязательно представлен как О используется для обозначения **недоступного адреса** 

Как и любые другие переменные, указатели рекомендуется сразу инициализировать!

Символ \* - модификатор типа

int\* p; int \*p;

допустимы пробелы до и после \*, обе записи обозначают, что р - указатель на тип int

Однако, если объявлять несколько указателей, к каждой переменной нужно добавить модификатор

int \*p1, \*p2;

Обе переменные - указатели

int\* p1, p2; int \*p1, p2;

р1 - указатель, р2 - переменная типа int

#### Оператор обращения к адресу

Если использовать **& как унарный оператор**, то можно получить адрес объекта в памяти

Так как указатели используются для хранения адресов, то получив адрес через &, его **можно присвоить указателю** 

int value = 4;

int\* ptr = &value;

#### Стек

0×7ffc21a79a9c	байт1
0×7ffc21a79a9d	байт 2
0×7ffc21a79a9e	байт 3
0×7ffc21a79a9f	байт 4
0×7ffc21a79aa0	байт 5
0×7ffc2la79aal	байт 6
0×7ffc21a79aa2	байт7
0×7ffc21a79aa3	байт 8
0×7ffc21a79aa4	байт 9
0×7ffc21a79aa5	байт 10
0×7ffc21a79aa6	байт 11
0×7ffc21a79aa7	байт 12
0×7ffc21a79aa8	байт 13
0×7ffc21a79aa9	байт 14

Здесь хранится значение 4

int value = 4;

Здесь хранится адрес переменной value, то есть **0×7ffc21a79a9c** 

int\* ptr = &value;

#### Оператор разыменования

Если использовать \* как унарный оператор, то можно имея адрес в памяти, получить значение переменной, расположенной по этому адресу

int value = 4;

int\* ptr = &value;

int newValue = \*ptr;

значение

адрес переменной value

значение

4

0×7ffc21a79a9c

4

#### Операторы \* и &

1. Модификатор типа

2. Унарный оператор

3. Бинарный оператор

bitRes = value1 & value2; оператор побитовое И

#### Указатели на указатели

Теоретически нет предела количеству модификаторов типа \*

```
int value = 4;
int* ptr_1 = &value;
int** ptr_2 = &ptr_1;
int*** ptr_3 = &ptr_2;
```

$$ptr_3 \longrightarrow ptr_2 \longrightarrow ptr_1 \longrightarrow value$$

## Указатели vs ссылки



#### Напоминалка

• Ссылка - альтернативное <u>имя</u> переменной (объекта), псевдоним

Указатель - <u>объект</u>, может вести себя как любые другие объекты, например, как объекты типа int, double

Оба используются для косвенного доступа к другим объектам

int\* ptr = &value;

int& ref = value;

#### Стек

0×7ffc21a79a9c	байт1
0×7ffc21a79a9d	байт 2
0×7ffc21a79a9e	байт 3
0×7ffc21a79a9f	байт 4
0×7ffc21a79aa0	байт 5
0×7ffc2la79aal	байт 6
0×7ffc21a79aa2	байт7
0×7ffc21a79aa3	байт 8
0×7ffc21a79aa4	байт 9
0×7ffc21a79aa5	байт 10
0×7ffc21a79aa6	байт 11
0×7ffc21a79aa7	байт 12
0×7ffc21a79aa8	байт 13
0×7ffc21a79aa9	байт 14

value или ref – имена для этой области памяти int value = 4;

int& ref = value;

int\* ptr = &value;

int\* ptr = &ref;

0×7ffc21a79a9c

#### • Оба используются для косвенного доступа к другим объектам

int\* ptr = &value;

int& ref = value;

• НО указатель - объект, а ссылка - другое имя

Указатели могут быть присвоены/скопированы Могут указывать сначала на один объект, потом на другой Могут быть не инициализированными

• Можно определить ссылку на указатель - получится альтернативное имя для указателя

int\*& ref\_to\_ptr = ptr;

# Указатели и спецификатор const

#### напоминалка

#### Ссылка на константу (reference to const)

Ссылка – альтернативное имя, поэтому сама по себе константной быть не может, но может <u>ссылаться на объект, свойства которого станут константными</u>

```
// ok

const int val = 50;

const int& ref = val;

int val = 50;

const int& ref :
```

// ошибка

```
const int val = 50;
int& ref = val;
```

#### Указатель на константу (pointer to const)

Аналогично ссылке, с помощью указателя на объект можно наложить дополнительное ограничение в виде константности, то есть запретить через указатель менять значение переменной

#### Константный указатель (const pointer)

Но в отличие от ссылки, указатель - объект, поэтому можно так же запретить менять значение самого указателя, то есть <u>запретить</u> присваивать ему новый адрес


cptr = &value; - запретить так менять значение

int \*const cptr = &value;

тосле \* добавить const

#### А что получится есть объединить?

- Указатель на константу const int\* ptr
- Константный указатель int \*const ptr;



const int \*const ptr = &value;


- Нельзя менять переменную: \*ptr = newValue;
- Нельзя менять адрес: ptr = &newValue;

## Арифметика указателей




### Для указателей определены только операции **сложения и вычитания**

НО, при увеличении указателя на 1, он будет указывать на следующий элемент того же типа



Указатель + 
$$N <=> Адрес + N * sizeof(тип)$$



На практике арифметика указателей имеет смысл, если <u>указатель</u> на массив, то есть если вы точно знаете, что хранится в последующем/предыдущем участке памяти

## Домашнее задание

## Закончить текущий контест