فهرست مطالب

1	۱ مقدمه
	۲ معرفی شبکههای کامپیوتری
۵	۲ – ۱ تعریف شبکه
۵	۲ – ۲٪ نگاهی اجمالی به مولفههای شبکه
V	۲ – ۳ انواع شبکه از نظر موقعیت جغرافیایی
۸	LAN 1-۳-۲
٨	WAN Y-Y-Y
٩	۲-۳-۳ دسته بندی های دیگر از نظر جغرافیایی
٩	۲ – ۴ انواع شبکه از نظر همبندی
٩	۲-۴-۲ همبندی فیزیکی و منطقی
٩	۲-۴-۲ همبندی خطی
11	۲–۴–۲ همبندی حلقه ای
17	۲-۴-۲ همبندی ستاره ای
١٣	۱-۴–۲ همبندی Hub and Spoke۵
14	۴-۲–۶ همبندی Full Mesh
١۵	۷-۴-۲ همبندی Partial Mesh
19	۲-۴-۲ همبندی ترکیبی
	۲ – ۵ انواع شبکه از نظر عملکرد
	۱-۵-۲ شبکه های Client/Server
١٨	۲-۵-۲ شبکههای Peer-to-Peer
71	۳ رسانه انتقال و تجهیزات پسیو
	۳ – ۱ انواع رسانه انتقال
	۳-۲ کابل کواکسیال
	۳-۳ کابل زوجهای بهم تابیده

79	۳-۳-۳ دستهبندی کابلهای TP
79	۳–۳–۲ کانکتورها
٢٧	٣-٣ فيبر نورى
79	۳–۴–۲ کانکتورها
٣٠	۳-۴-۳ انواع کابل فیبر آماده
٣١	۵-۳ تجهيزات پسيو
٣١	٣-۵-٣ رک
٣٢	Patch Panel Y-۵-۳
٣٣	Cable Guide ۳-۵-۳
٣٤	۳-۵-۴ داکت
٣٤	۳-۵-۵ پريز
٣٥	Crimper 9–δ–۳
٣۵	
	مدل لایهای OSI و TCP/IP ۱-۴ استاندارد
٣٧	مدل لايهاى OSI و TCP/IP مدل الايهاى OSI و TCP/IP
٣٧	۴ – ۱ استاندارد
۳۷ ۳۸	۴ – ۱ استاندارد
TV TV TA	۲-۴ استاندارد ۲-۴ مدل لایهای
TV	 ١ - ۴ استاندارد ٢ - ۲ مدل لايهاى ٣ - ۴ مدل لايهاى OSI ٣ - ۴ لايه فيزيكى
TV	 استاندارد
TV	 استاندارد مدل لایهای مدل لایهای OSI ۱-۳-۴ لایه فیزیکی ۲-۳-۴ ۲-۳-۳ ۲-۳-۳ ۲-۳-۳
TV	۱-۴ استاندارد ۲-۲ مدل لایهای ۳-۴ مدل لایهای OSI به ای ۱-۳-۴ لایه فیزیکی به ۱-۳-۴ لایه فیزیکی به ۲-۳-۳ لایه شبکه به ۲-۳-۳ لایه انتقال به ۲-۳-۳ لایه انتقال به ۲-۳-۳ لایه انتقال
ΨV ΨΛ F FΔ FΛ FΛ	۱-۴ استاندارد
TY TY TA FY FO FA FA	۱-۴ استاندارد
TV	۱-۲ استاندارد ۲-۲ مدل لایهای ۲-۳ مدل لایهای ۲-۳-۴ لایه فیزیکی ۲-۳-۲ لایه فیزیکی ۲-۳-۲ لایه شبکه ۲-۳-۳ لایه انتقال ۲-۳-۴ لایه انتقال ۲-۳-۶ لایه نمایش ۲-۳-۶ لایه نمایش ۲-۳-۶ لایه کاربرد
TV	 ١- ١ استاندارد ١- ٢ مدل لايهاى ٣- ٣ مدل لايهاى OSI ١-٣- ١ لايه فيزيكى ١-٣- ١ لايه فيزيكى ١-٣- ١ لايه شبكه ١-٣- ١ لايه انتقال ١-٣- ١ لايه إليه انتقال ١- ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١

ω1	۴-۴-۴ لایه کاربرد
Δ۴	﴾ شبکههای اترنت
	۱-۵ اترنت با سرعت ۱۰ مگابیت در ثانیه
۵۵	
۵۵	10Base-T ٣–١–۵
۵۶	10Base-F ۴–1–δ
۵۶	۵-۲ اترنت با سرعت ۱۰۰ مگابیت در ثانیه
۵۶	
۵۶	
۵۶	۵-۳ اترنت با سرعت ۱۰۰۰ مگابیت در ثانیه
۵۶	
۵٧	1000Base-SX ۲-٣-δ
۵٧	1000Base-LH ٣–٣–δ
۵٧	1000Base-ZX ۴-٣-δ
۵٧	۵-۴ مقایسه استانداردهای اترنت
۵۸	۵–۵ روش اتصال كابل TP به كانكتور RJ-45
۵۸	TIA/EIA-568A 1-Δ-Δ
۵۹	TIA/EIA-568B Υ-۵-۵
9+	۳-۵-۵ کابل Straight Through
9+	۳-۵-۵ کابل Cross-Over
۶۱	CSMA/CD 9-0
۶۴	ز آدرس IPIP
94	9 – ۱ مبنای اعداد
94	۶-۱-۱ مبنای ۲
o.c.	۶-۱-۶ مبنای ۱۶

/ \	۲-۶ کلاس آدرس IP	
99	۶–۲–۲ آدرس IP به صورت Public و Private	
٧٠	۶–۲–۳ تعداد هاست	
٧١	۶–۲–۴ اختصاص آدرس IP	
V9	۶–۲–۵ انواع آدرس خاص	
VV	Subnetting 9-Y-9	
٧٨	۶ – ۳ آدرس IPv6	
VA	۶–۳–۴ قالب آدرس IPv6	
٨١	۱ استفاده از دستورات برای بررسی شبکه	
ΑΥ	۱ – ۷ دستور arp	
ΑΥ	ipconfig دستور ۲–۷	
۸۳	۳-۷ دستور netstat	
۸۴	۷–۷ دستور ping	
۸۵	۵-۷ دستور nslookup	
۸۶	۶-۷ دستور tracert	
٨٨	، شبکه Wireless LAN	
۸۸	۱-۸ انواع شبکه WLAN	
	۱ – ۱ انواع شبکه WLAN	
ΛΛ	C	
M	Ad-Hoc 1–1–Λ	
AA AA	Ad-Hoc 1–1–A Infrastructure Y–1–A	
^^^9	Ad-Hoc ۱–۱–۸ Infrastructure ۲–۱–۸ ۲–۸	
AA	Ad-Hoc ۱-۱-۸ Infrastructure ۲-۱-۸	
AA	Ad-Hoc ۱-1-۸ Infrastructure ۲-1-۸	
AA	Ad-Hoc ۱-1-۸ Infrastructure ۲-1-۸	
AA	Ad-Hoc ۱-1-۸ Infrastructure ۲-1-۸	

. – ۷ استانداردهای امنیتی		
٩٧	۹ شبکه WAN	
97	۹ – ۱انواع شبكه WAN از نظر نوع ارتباط	
٩٧	Dedicated Leased Line 1–1–9	
٩٧	Circuit Switched Connection Y-1-9	
٩٨	Packet Switched Connection ۳–1–9	
99	9 – ۲ رسانه انتقال شبکه WAN	
99	٩-٢-٩ رسانه انتقال فيزيكى	
99	٩-٢-٢ رسانه انتقال بدون سيم	
99	۹ – ۳ تکنولوژی WAN	
99	E1 1-٣-٩	
1	DSL Y-۳-9	

معرفی شبکههای کامپیوتری

۲ معرفی شبکههای کامپیوتری

در این بخش به معرفی شبکههای کامپیوتری ، اجزای تشکیل دهنده شبکه و همبندی یا توپولوژی اتصال اجزا شبکه يرداخته خواهد شد.

۲ – ۱ تعریف شبکه

شبکه عبارت است از برقراری ارتباط و اتصال کامپیوترها و سایر تجهیزات الکترونیکی برای دسترسی به منابع و سرویسهای اشتراکی. این اتصال ممکن است بین یک کامپیوتر و پرینتر ، بین کامپیوتر و اینترنت یا بین چند کامپیوتر و شبکه های برزگتر باشد. برخی از سرویس ها و منابع اشتراکی عبارتند از:

- اشتراك فايل بين دو كامپيوتر
- اشتراک فایل بر روی سرور
- اتصال به سایت های اینترنتی و مرور کردن آنها
- مكالمه همراه با تصوير بين دو يا چند نقطه دور از هم
- سرویسهای پیام رسان سریع ٔ مانند Yahoo Messenger
 - سرویس تلفنی مبتنی بر ۱P^۲

شبکههای کامپیوتری امروزه انواع مختلفی ترافیک از قبیل داده ، صوت و تصویر را از خود عبور میدهند. اصطلاحا به چنین شبکههایی که داده ، صوت و تصویر را منتقل می کنند ، شبکه همگرا^۳می گویند.


۲ – ۲ نگاهی اجمالی به مولفههای شبکه

طراحی ، نصب ، مدیریت و نگهداری شبکه نیازمند آشنایی با تجهیزات و قابلیتهای آنها میباشد. در اینجا لازم است آشنایی اولیه با تجهیزات داشته باشید و در فصول بعدی با تجهیزات و جزئیات بیشتر آشنا شوید. به شکل زیر توجه نمایید که در آن دستگاههایی که در ادامه فصل برای بیان مفاهیم شبکه استفاده می شوند ، نشان داده شده است.

³ Converged Network

¹ Instant Messaging

² Voice Over IP



شکل ۲-۱: شمای کلی شبکه

در لیست ذیل موارد موجود در شکل شرح داده میشوند.

- Client: دستگاهی است که برای کاربر این امکان را بوجود می آورد تا به شبکه متصل شود. کامپیوتر، لپتاپ و گوشی تلفن همراه هوشمند از این قبیل موارد هستند. در برخی متون از واژه Host استفاده می شود.
- Server : این تجهیز وظیفه ارائه سرویس خاص به کاربر را دارد. این سرویسها عبارتند از سرویس ایمیل ، سرویس اشتراک گذاری فایل ، سرویس وبسایت و
- Hub : دستگاهی است با تکنولوژی قدیمی برای اتصال کلاینتها و سرورها . در مدلهای مختلف با تعداد پورت مشخص عرضه می شده است. هر پورت قابلیت اتصال به یک دستگاه دیگر را دارد ، که این تجهیز می تواند یک هاب هم باشد. مکانیسم کار کرد آن بدین صورت است که ترافیک دریافتی بر روی یک پورت را ، بر روی همه پورتهای دیگر (به غیر از پورت دریافتی) ارسال می کند.
- Switch: دستگاهی است مشابه به هاب که مکانیسم کار کرد آن نسبت به هاب بهبود یافته است. در سوئیچ این قابلیت وجود دارد که می تواند تجهیزات متصل به هریک از پورتها را تشخیص دهد و در مرحله ارسال ترافیک ، به جای ارسال به همه پورتها فقط به پورتی که دستگاه موردنظر وصل شده است ، ارسال نماید. به سوئیچ اصطلاحا دستگاه لایه ۲ می گویند و در ارسال ترافیک از آدرس فیزیکی تجهیز موردنظر استفاده می کند. این موارد در فصول بعدی بیشتر توضیح داده می شود.

- Router : دستگاهی برای ارسال ترافیک بین شبکههای مختلف است. به روتر اصطلاحا دستگاه لایه ۳ می گویند و در ارسال ترافیک از آدرس منطقی شبکه (یا همان آدرس IP) استفاده می کند. این موارد در فصول بعدی بیشتر توضیح داده می شوند.
- Media : به معنی رسانه انتقال میباشد. همه دستگاههایی که تاکنون ذکر شد ، به نحوی از طریق رسانه انتقال به همدیگر متصل میشوند. این رسانه می تواند کابل مسی ، فیبر نوری و یا در مواردی مانند شبکههای بدون سیم ، هوا باشد. در نظر داشته باشید که قیمت ، ظرفیت پهنای باند و محدودیت فاصله از معیارهای مقایسه رسانههای مختلف هستند.
- WAN Link : برای اتصال دو شبکه که نسبت به هم فاصله زیادی دارند از این نوع ارتباط استفاده می شود. برای مثال دو نقطه از یک سازمان یا شرکت می توانند در دو شهر مختلف باشند. برای ارتباطات 'WAN می بایست از یک سرویس دهنده مانند شرکت مخابرات با پرداخت هزینه ماهیانه ، سرویس دریافت نمود.
- File Server : دستگاهی سرویس دهنده میباشد که وظیفه آن فراهم آوردن مکانی برای ذخیره و دستیابی به مدارک و فایل ها می باشد.

۲ – ۳ انواع شبکه از نظر موقعیت جغرافیایی

در نگاه اول شبکه ها به نظر متفاوت می آیند. این تفاوت در موارد بسیاری به چشم می خورد. یکی از این موارد موقعیت مولفه های شبکه نسبت به هم از نظر جغرافیایی می باشد. بدین صورت که می توان شبکه ها را از لحاظ فاصله بین اجزاء آن تقسیم بندی کرد. یک نوع دسته بندی به صورت زیر می باشد.


- (LAN) Local Area Network •
- (WAN) Wide Area Network •
- (CAN) Campus Area Network •
- (MAN) Metropolitan Area Network
 - (PAN) Personal Area Network •
 - در ادامه به شرح موراد فوق پرداخته میشود.

-

¹ Wide Area Network

LAN 1-7-7


شبکه LAN به شبکهای گویند که اجزاء آن در فاصله کمی نسبت به هم قرار دارند. برای مثال شبکه در سطح یک ساختمان ، شبکه در سطح یک دفتر اداری ، شبکه در سطح شعبه یک بانک و شبکه در سطح یک مدرسه از این نوع می باشند. تکنولوژیهایی که در این شبکه عموما استفاده می گردد عبار تند از اترنت و شبکههای بی سیم. در شکل زیر نمای کلی این قبیل شبکهها را مشاهده می کنید.



شكل ۲-۲: شبكه LAN

WAN Y-Y-Y

شبکه WAN به شبکهای اطلاق می شود که از نظر جغرافیایی نسبت به هم فاصله زیادی دارند. برای مثال شبکه بین شعبه بانک و سازمان مرکزی آن ، شبکه بین استانداری ها و وزارت کشور و شبکه بین کارخانه و دفتر مرکزی آن ، از این شبکه ها محسوب می شوند. در شکل نمونه ای از این مدل شبکه را ملاحظه می کنید.



شكل ٢-٣: شبكه WAN

۳-۳-۲ دسته بندی های دیگر از نظر جغرافیایی

در برخی متون دستهبندی های دیگری از لحاظ جغرافیایی برای شبکه ها قائل می شوند. این موارد را ، همانطور که پیش تر مطرح گردید ، عموما می توان در قالب شبکه های LAN و WAN گنجاند. توضیح مختصری در ادامه ارائه می شود.

- CAN : شبکههایی مانند شبکه در سطح یک دانشگاه بزرگ را جزء این دسته تقسیمبندی می کنند.
- MAN: به شبکههایی که از لحاظ فاصله از شبکههای CAN بزرگتر و از شبکههای ۷AN کوچکتر هستند
 اطلاق می گردد. اصلاحا به شبکههای در سطح شهر MAN می گویند.
- PAN: به شبکههای کوچکتر از LAN اشاره دارد و معمولا در فاصلههایی در حدود چندین متر عمل مینماید.
 برای مثال اتصال کامپیوتر به دوربین دیجیتال از طریق کابل USB یک شبکه PAN میباشد.

۲-۲ انواع شبکه از نظر همبندی

1 همبندی فیزیکی و منطقی 1

به نحوه اتصال دستگاهها و تجهیزات به همدیگر همبندی یا توپولوژی می گویند. همبندی فیزیکی به نحوه اتصال تجهیزات به یکدیگر اطلاق می شود ، که در مقابل همبندی منطقی به یک مدل همبندی اشاره می کند که مشخص کننده مسیری است که اطلاعات از آن مسیر منتقل می شوند ، گفته می شود.

۲-۴-۲ همبندی خطی

توپولوژی خطی^۳ به همبندی اشاره دارد که در آن یک کابل مشترک وجود دارد و دستگاه ها برای ارتباط با یکدیگر به آن کابل مشترک وصل می شوند. این همبندی در شبکه های قدیمی اترنت استفاده می شده است. در برخی موارد به کابل مشترک باس^۴ می گویند.

_

¹ Physical Topology

² Logical Topology

³ Bus Topology

⁴ Bus

به باس مشترک و تجهیزات متصل به آن سگمنت شبکه گفته می شود. همچنین یک سگمنت شبکه یک محدوه تصادم نیز می باشد. تصادم زمانی رخ می دهد که در یک سگمنت دو یا چند دستگاه در یک زمان اقدام به ارسال اطلاعات نمایند. در صورت بروز تصادم کل اطلاعات ارسال شده از بین می رود.

انواع دادهها كه در شبكه ارسال مي شوند معمولا ٣ نوع هستند كه عبارتند از:

- Unicast: ارسال داده از یک دستگاه به دستگاه دیگر
- Multicast: ارسال داده از یک دستگاه به چند دستگاه دیگر
- Broadcast: ارسال داده از یک دستگاه به همه دستگاههای آن محدوده

برای کار با شبکه نیاز به دانستن مفهوم Broadcast Domain نیز دارید. به محدودهای از دستگاهها و تجهیزات که با ارسال Broadcast همه آنها داده را دریافت خواهند کرد ، Broadcast Domain می گویند. در حال حاضر باید بدانید (Network همه آنها داده را دریافت خواهند کرد ، Broadcast Domain است و روتر جداکننده Broadcast که یک سوئیچ یا یک هاب ، یک هاب ، یک هاب ، یک میاشد. در جدول ذیل به شرح خصوصیات همبندی خطی پرداخته شده است.

جدول ۲-۱: ویژگی های همبندی خطی

عيب	مزيت	ویژ گی
به علت استفاده از یک کابل احتمال بـروز	کابل کمتری برای راهاندازی توپولوژی	استفاده از یک کابل در هر سگمنت
قطعی شبکه بیشتر است. (Single Point	خطی نسبت به سایر توپولوژیها نیاز است.	شبكه
(of Failure		
خطایابی در شبکه مشکل خواهد بود.	با توجه به نـوع كابـل اسـتفاده شـده ، هزينـه	شرايط الكتريكي كابـل بـه صـورتي
	اجرای این توپولوژی کم است.	است که نیازمند اتصال قطعهای بـه نـام
		Terminator در انتهای کابل میباشد.
اتصال دستگاه جدید به شبکه ممکن است	نصب شبکه با استفاده از این توپولوژی	این توپولوژی برای شبکههای اترنت
باعث قطعی کاربران دیگر شود.	آسان است.	قدیمی استفاده می شده است.

-

¹ Network Segment


² Collision Domain

³ Collision

عيب	مزيت	و پژ گی
خرابی یکی از دستگاهها ممکن است بر		دستگاهها از طریق رابطی به نام T
روی شبکه تاثیر منفی داشته باشد.		Connecter به شبکه باس وصل
		میشوند. در برخی از شبکهها از رابط
		Vampire Tap استفاده می شد.
شبکههای با توپولوژی خطی توسعهپذیری		
کمی دارند ، چون پهنای بانـد موجـود بـین		
همه دستگاهها تقسیم میشود. همچنین		
احتمال بروز تصادم وجود دارد.		

۲-۴-۲ همبندی حلقه ای^۱

شکل زیر نشان دهنده یک همبندی حلقه ای می باشد که ارسال اطلاعات به صورت دایره ای در یک حلقه بسته در شبکه رخ می دهد. در همبندی حلقه ای ارسال اطلاعات از فرستنده در یک جهت ، به نوبت به هریک از دستگاه ها رسیده و این فرآیند تا رسیدن اطلاعات بدست گیرنده ادامه می یابد. شبکه های Token Ring از نوع همبندی حلقه ای هستند و در این مورد می تواند همبندی فیزیکی به صورت ستاره ای و همبندی منطقی به صورت حلقه ای باشد.



شکل ۲-۴: همبندی حلقهای

-

¹ Ring Topology


در شبکههای Token Ring با توجه به اینکه هریک از دستگاهها زمانی داده ارسال مینمایند که نشانه شبکه از در اختیار داشته باشند ، احتمال بروز تصادم از بین میرود. در جدول زیر برخی خصوصیات این همبندی نشان داده شده

جدول ۲-۲: ویژگی های همبندی حلقهای

عيب	مزیت	ویژ گی
در حالت تک حلقه ای ، قطعی در کابل	در حالتی که از دو حلقه استفاده شده است ،	دستگاهها از طریق یک حلقه و در برخی
باعث از كار افتادن شبكه خواهد شد.	تحمل پذیری شبکه در شرایط قطعی کابل	موارد دو حلقه به یکدیگر وصل می شوند.
	افزایش می یابد.	
توسعه پذیری این توپولوژی محدودیت	خطایابی آسان شده است. هریک از	هـر دسـتگاه بـا دو كابـل بـه شـبكه وصـل
دارد. این محدودیت مربوط به طول حلقه	دستگاهها در صورت بروز قطعی ، آن را	میشود ، کابل ورودی بـه دسـتگاه و کابـل
و تعداد دستگاههای متصل به آن میباشد.	سریع تر متو جه می شود.	خروجی از آن
کابل بیشتری نسبت به توپولوژی خطی نیاز		هر دستگاه بر روی حلقه سیگنال دریافتی را
است.		برای دستگاه بعدی تکرار می کند.

۲-۴-۲ همبندی ستاره ای^۳

در این نوع همبندی همه دستگاهها به تجهیزی مرکزی متصل می شوند. این تجهیز مرکزی می تواند هاب یا سوئیچ باشد. در شکل زیر نمونه ای از این توپولوژی را مشاهده می کنید.



شکل ۲-۵: همبندی ستارهای

¹ Token

² Collision

³ Star Topology

در شبکه های LAN استفاده می شود.

زمان بیشتری برای نصب شبکه صرف

خو اهد شد.

امروزه از این توپولوژی در شبکههای LAN استفاده می شود و تجهیز مرکزی آن سوئیچ می باشد. در جدول ذیل برخی خصوصیات این همبندی ذکر شده است.


	عيب	مزيت	ویژ گی
ا كابل بيشترى	نسبت به سایر توپولوژیه	قطعي يک كابل باعث قطع شدن يک	هر دستگاه به صورت مستقل ارتباطی بــا
	نیاز دارد.	دستگاه میشود و بر روی کل شبکه	تجهیز مرکزی دارد.
		تاثیری ندارد.	

خطایابی آسان تر شده است.

جدول ۲-۳: ویژگیهای همبندی ستارهای

Hub and Spoke همبندی ۵−۴−۲

برای اتصال نقاط مختلف یک سازمان میبایست یک شبکه WAN ایجاد نمود. یکی از توپولوژیهایی که در شبکه WAN مورد استفاده قرار می گیرد ، Hub-and-Spoke میباشد. بدین صورت که همه نقاط راه دور ، که به آنها سایت Spoke گفته می شود ، به سایت مرکزی سازمان ، که به آن سایت Hub می گویند ، متصل می شوند. با توجه به پرداخت هزینه به شرکت سرویس دهنده ، این توپولوژی با توجه به اتصال همه نقاط راه دور به سایت مرکزی ، هزینه کمتری خواهد داشت. شکل زیر نشاندهنده این همبندی می باشد. این همبندی شبیه همبندی ستارهای در شبکههای LAN می باشد.



شکل ۲-۶: همبندی Hub and Spoke


جدول زیر خصوصیات این توپولوژی را نشان می دهد.

جدول ۲-۴: ویژگیهای همبندی Hub and Spoke

عيب	مزيت	ویژ گی
مسيردهي اطلاعات در حد مطلوب	هزینهها نسبت به سایر توپولوژیهای	هـر نقطـه راه دور (Spoke) بــه ســايت
صورت نمي پذيرد ، چون همه ترافيكها	WAN كمتر است.	مركزي (Hub) از طريـق لينـك WAN
باید از سایت مرکزی عبور کند.		متصل می باشد.
قطعی کل شبکه در صورت مشکل در	اضافه كردن سايت جديد نسبت بـه سـاير	ارتباط بین دو Spoke از طریق Hub
سایت مرکزی. (Single Point of	توپولوژیهای WAN سادهتر است.	صورت می گیرد.
(Failure		
چون هر نقطه از طريق يك لينك قابل		
دسترسی است ، افزونگی در این همبندی		
وجود ندارد.		

Full Mesh همبندی ۶-۴-۲

در این توپولوژی که در شبکههای WAN مورد استفاده قرار می گیرد ، همه نقاط یک سازمان از طریق لینک WAN به یکدیگر متصل شدهاند. شکل زیر نمونهای از این همبندی می باشد.



شکل ۲-۷: همبندی Full Mesh


جدول بعد خصوصیات این همبندی را نشان می دهد.

عيب	مزيت	ویژ گی
هزینه راهاندازی این همبندی زیاد است	میسردهی بین دو سایت به صورت	هر نقطه با ساير نقاط يک لينک WAN دارد.
	مطلوب انجام خواهد شد.	
		The state was well as the state of the state
	با توجه به وجود لینک بین هر دو نقطـه ،	تعداد لینکهای WAN مورد نیاز از فرمول
	در صورت قطعی لینک ، شبکه دچار	بدست می آید که n تعداد نقاط 2
	مشكل نخواهد شد.	مىباشد.
	خطایابی در این همبندی آسان است.	

جدول ۲-۵: ویژگیهای همبندی Full Mesh

Partial Mesh همبندی ۷-۴-۲

این توپولوژی ترکیبی از Hub-and-Spoke و Full-Mesh میباشد و در آن ، برخی از نقاط با همه نقاط دیگر لینک WAN دارند. در برقراری ارتباطات این همبندی باید الگوی ارسال اطلاعات بین نقاط در نظر گرفته شود تا در انتخاب لینکهای WAN بین نقاط مورد استفاده قرار گیرد.



شکل ۲-۸: همبندی Partial Mesh

جدول زیر خصوصیات این همبندی را نشان می دهد.

جدول ۲-۶: ویژگیهای همبندی Partial Mesh

عيب	مزيت	ویژ گی
به علت نبودن ارتباط بين همه نقاط احتمال	مسیردهی بین سایتهای با ارتباط زیاد به	برای نقاطی که ارتباط بیشتری با هم دارند
قطعی برخی مراکز وجود دارد.	صورت مطلوب انجام می شود و همچنین	لينك WAN مستقيم درنظر گرفته
	هزینه راهاندازی را نسبت به Full-Mesh	میشود و سایر سایتها ارتباطشان از
	پایین می آورد.	طریق نقاط دیگر برقرار میشود.
از همبندی Hub-and-Spoke هزينه	از همبندی Hub-and-Spoke افزونگی	این همبندی تعداد لینکهای WAN
بیشتری دارد.	بیشتری دارد.	بیشتری نسبت به Hub-and-Spoke و
		تعداد لینکهای WAN کمتری نسبت به
		Full-Mesh دارد.

۲-۴-۲ همبندی ترکیبی

هرگاه شبکهای داشته باشیم که همبندی فیزیکی آن ترکیبی از همبندیهای ذکر شده باشد ، به آن همبندی Hybrid یا ترکیبی اطلاق می شود.

۲ – ۵ انواع شبکه از نظر عملکرد

یکی دیگر از مواردی که شبکهها را بر اساس آن تقسیم بندی می کنند نحوه عملکرد آنهاست ، که در برخی موارد از آن به عنوان نحوه توزیع منابع یاد می شود. در برخی شبکهها منابع (مانند فایل سرور) به صورت مرکزی در نظر گرفته می شوند و در برخی از آنها همه کلاینتها آز نظر سرویس و دسترسی در یک سطح قرار دارند و منابع به صورت مرکزی نیستند. در این نوع دسته بندی مورد دیگری که نقش ایفا می کند ، نحوه تعیین هویت و مدل امنیتی می باشد. در این تقسیم بندی دو نوع Peer to Peer و جود دارند.

_


¹ Hybrid Topology

² Clients

۱-۵-۲ شبکههای Client/Server

تصویر بعد نشاندهنده یک شبکه شبکه Client/Server (سرویسدهنده- سرویسگیرنده) میباشد. در این شبکه یک سرور فایل و یک پرینتر تحت شبکه وجود دارد که کلاینتها به منابع آنها دسترسی پیدا میکنند.

در بسیاری از شبکههای امروزی از Domain Controller استفاده می شود ، که به صورت یک یا چند سرور در شبکه پیاده سازی تعیین هویت کاربران و تعیین مجوز شبکه پیاده سازی می شود. یکی از وظایف Domain Controller یکپارچه سازی تعیین هویت کاربران و تعیین مجوز میزان دسترسی به منابع شبکه می باشد. بدین صورت که در تصویر زیر اگر DC در شبکه وجود داشته باشد ، هریک از کلاینتها برای دسترسی به آنها داده خواهد شد. کلاینتها برای دسترسی به آنها داده خواهد شد. بدیهی است مدیر شبکه می بایست تعاریفی برای کاربران مجاز بر روی DC انجام دهد.



شکل ۲-۹: شبکه های سرویس دهنده ، سرویس گیرنده

برخی خصوصیات این مدل شبکه در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول ۲-۷: ویژگی های شبکه های سرویس دهنده ، سرویس گیرنده

عيب	مزيت	ویژ گی
در صورتی که منابع موجود (بـرای مثـال	توسعه پذیری این مدل شبکه آسان است.	کلاینتها از منابع که به صورت مرکزی
فایل سرور) به صورت تکی پیادهسازی		هستند ، استفاده می کنند.
شده باشند ، با از کار افتادن آنها		
دسترسی کلاینتها قطع می شود.		

عيب	مزيت	ویژ گی
هزینه بیشتری نسبت به مدل -Peer-to	مدیریت شبکه ساده تر است. مدیر شبکه	به اشتراک گذاری منابع از طریـق سـرورها و
Peer دارد. مـواردی از قبیـل سـرورهای	به صورت متمركز سطح دسترسي را	سیستمهای شبکهای انجام میشود.
با كارايي بالا و مجوز انرمافزارها	تعیین می کند.	
نمونهای از این هزینههاست.		

سیستم عامل های مختلفتی قابلیت کار کرد در این مدل به عنوان سرور را دارند که عبارتند از:

- Microsoft Windows Server
 - Novell Netware •
- Unix Based OS مانند Solaris ، Linux و FreeBSD

با توجه به نیاز به فضای ذخیره سازی اشتراکی ، دستگاههایی تولید شدهاند که بدون نیاز به سیستم عامل خاصی به طور مستقل به شبکه وصل می گردند و فضای ذخیرهسازی مشترک فراهم می کنند. اصطلاحا به این تجهیزات NAS۲ می گویند.


۲-۵-۲ شبکههای Peer-to-Peer

شبکههای Peer-to-Peer یا نظیر به نظیر این امکان را فراهم می آورند که کلاینتهای متصل به شبکه منابع خود را بین یکدیگر به اشتراک بگذارند. این منابع می توانند فایل یا پرینتر باشند. در شکل زیر نمونهای از این مدل شبکه دیده می شود. این مدل شبکهها معمولا در سازمانهای کوچک کاربرد دارند. از نظر تعیین سطوح دسترسی و تعیین هویت کاربران در این مدل ، هریک از دستگاهها به طور مستقل از طریق اطلاعات کاربران موجود در آن سیستم ایفای نقش می کنند. در هر سیستم عامل روالهایی وجود دارد که اطلاعات کاربری برای تعیین هویت و سطح دسترسی را مشخص می کنند.

_

¹ License

² Network Attached Storage



شکل ۲-۱۰: شبکههای نظیر به نظیر

در جدول زیر برخی خصوصیات این مدل شبکه ذکر شده است.

جدول۲-۸: ویژگیهای شبکههای نظیر به نظیر

عيب	مزيت	ویژ گی
توسعه پذیری آنها به علت مشکلات در	نصب آنها آسان است.	كلاينتها منابع خود از قبيل فايل يا پرينتر
مديريت شبكه ، محدود است.		را با دیگران به اشتراک می گذارند.
کارایی شبکه از مدل Client/Server	هزینه راهاندازی این مدل شبکه به علت	بـه اشــتراک گــذاری منــابع از طریــق
كمتر است.	عدم نیاز به سرور و نرمافزار خـاص پـایین	سيستمعامل كلاينتها صورت مي گيرد.
	است.	

برخی شبکهها از نظر مدل عملکرد تلفیقی از مدل Client/Server و Peer-to-Peer میباشند که به آنها شبکههای Hybrid گفته می شود.

بررسى رسانه ها انتقال وتجهيزات يسيو

۳ رسانه انتقال و تجهیزات پسیو

٣-١ انواع رسانه انتقال

همانطور که در فصل قبل ذکر شد ، به اجزایی که ارتباط بین دستگاهها را در شبکه برقرار می کنند ، رسانه انتقال اگفته می شود. رسانه انتقال در عموم موارد کابل می باشد و در مورد شبکه های بدون سیم ، هوا به عنوان این جزء در نظر گرفته می شود. در حالت کلی تقسیم بندی به صورت ذیل می باشد.

- ۱- کابل
- مسی (کابلهای کواکسیال و بهم تابیده)
 - فيبر
 - ۱- هو ا

با توجه به اینکه پارامترهای رسانه هوا قابل تغییر نمیباشند ، در این قسمت به تشریح کابلهای مختلف میپردازیم.

٣-٢ كابل كواكسيال

کابل کواکسیال از دو قسمت رسانا تشکیل شده است. بدین صورت که قسمت رسانای داخلی توسط پوششی غیرهادی احاطه شده و سپس یک لایه از جنس آلومینیوم به صورت بافته دور آن قرار می گیرد. در ادامه بخشهای مذکور با یک روکش پلاستیکی ضخیم محافظت می شوند. با توجه به پوشش آلومینیومی تاثیرات اختلالات الکترومغناطیسی بر روی کابل کواکسیال کم است. نمونه ای از این نوع کابل در شکل صفحه بعد مشخص است.

کابلهای کواکسیال با توجه به مصارف مختلف ، مدلهای متفاوتی دارند که در ادامه چند مورد از آنها ذکر شده است:

- RG-59: در مواردی مانند آنتن تلویزیون کاربرد دارد. ویژگی امپدانس آن ۷۵ اهم میباشد.
- RG-6: برای برقراری ارتباط دوربین فیلمبرداری حرفهای استفاده می شود و امپدانس آن ۷۵ اهم است.
- RG-58: برای شبکههای با توپولوژی خطی بکار میرود و امپدانس آن ۵۰ اهم میباشد. این کابل در شبکههای

1

¹ Media


² Coaxial

LAN امروزی با پیشرفت تکنولوژی کاربرد ندارد.



شكل ٣-١: كابل كواكسيال

برای متصل کردن کابل به دستگاه و راهاندازی شبکه به کانکتور انیاز است که در ادامه ملاحظه مینمایید. ابتدا به تصاویر زیر دقت نمایید.



شكل ٣-٢: شماي كلي اتصال شبكه هاي خطي

• BNC Connector : برای ارتباط کابل کواکسیال با تجهیزات بکار می رود. BNC مخفف

¹ Connector

Concelman می باشد و در برخی موارد آن را مخفف British Naval Conncetor گویند.



شکل ۳-۳: BNC Connector

• BNC T Connetor: کانکتوری شبیه حرف T می باشد و با توجه به اینکه در توپولوژی خطی از یک کابل استفاده می شود برای اتصال قسمت های مختلف از آن استفاده می شود. به عنوان یاد آوری می توان با سه راهی مقایسه نمود.





شکل ۳-۳: T Coonector

• BNC Barrel Connector: این کانکتور برای اتصال دو کابل کواکسیال بکار میرود.



شکل ۳-۵: Barrel Connector

• BNC Terminator: با در نظر گرفتن نحوه ارسال سیگنال در کابل کواکسیال ، انتهای کابلها می بایست با یک قطعه مشخص شود در غیر این صورت شبکه در توپولوژی خطی کار نخواهد کرد. اصطلاحا به این قطعه

Terminator می گویند.



شکل ۳-۶: Terminator

همچنین کامپیوترهایی که به شبکههای خطی با کابل کواکسیال متصل میشوند نیز باید در بخش کارت شبکه از این نوع کانکتورها پشتیبانی نمایند.



شكل ۳-۷: كارت شبكه با قابليت BNC


۳-۳ کابل زوجهای بهم تابیده ۱

امروزه کابلهای زوجهای بهم تابیده به عنوان کابل مورد استفاده در شبکههای LAN از محبوبیت خاصی برخوردار هستند. این کابلها عموما به صورت هشت سیم که دو به دو بهم تابیده شدهاند ، میباشند. هر رشته سیم با یک روکش نازک پلاستیکی پوشیده شده و کل رشتهها توسط پوشش ضخیم تری محافظت می شوند. بهم تابیده شدن رشتهها برای جلوگیری از اثرات جریان القایی میباشد. همچنین این نوع کابلها ممکن است از شرایط بیرونی کابل ، شرایط محیطی ، مانند امواج الکترومغناطیسی تاثیر پذیرند ، برای کاهش این عوامل ، کابلهای مذکور در مدلهای مختلفی ارائه شدهاند که عبار تند از:

¹ Twisted Pair

² Cross Talk

• Unshielded Twisted Pair: به این مدل کابل به صورت اختصاری UTP می گویند. این کابل ساده ترین نوع بوده و بیشترین تاثیر را از امواج الکترومغناطیسی می پذیرد. کاربرد آن بیشتر در شبکه های LAN داخل ساختمان می باشد.



شکل ۳-۸: کابل UTP

• Shielded Twisted Pair : به صورت اختصاری به آن STP می گویند. در این مدل کابل دور هر زوج یک پوشش از جنس فویل قرار داده شده است.



شکل ۳-۹: کابل STP

• Foiled Twisted Pair : در این مدل کابل پوششی از جنس فویل دور همه رشته ها قرار دارد. به صورت مخفف به آن FTP می گویند.



شکل ۲۳-۱۰: کابل FTP

• Shielded Foiled Twisted Pair این مدل که به آن SFTP می گویند و در واقع ترکیبی از مدلهای

STP و FTP مى باشد.



شکل ۱۱-۳: کابل SFTP

TP-۳-۱ دستهبندی کابلهای TP

مدلهای مختلف کابلهای TP در قسمت قبل بیان شد ، هریک دارای دسته بندی دیگری از نظر پهنای باند عبوری از خود هستند. به این دسته بندی اصطلاحا Category گویند. برخی از این دسته بندی ها را در جدول زیر ملاحظه می نمایید. این دسته بندی ها در شبکه های اترنت به کمک کانکتور RJ-45 استفاده می شود.


جدول۳-۱: دستهبندی کابل TP

ردیف	دسته	پهنای باند
١	CAT3	10Mbps
۲	CAT5	100Mbps
٣	CAT5e	100/1000Mbps
۴	CAT6	100/1000/10000Mbps
۵	CAT6a	100/1000/10000Mbps
۶	CAT7	100/1000/10000Mbps


۳-۳-۲ کانکتورها

در بکارگیری کابلهای TP از کانکتورهای مختلفی استفاده می شوند که عبارتند از RJ-11 ، RJ-45 و PB-9 . در RJ . در بکارگیری کابلهای RJ از کانکتور RJ استفاده می شود. دو مورد دیگر برای تلفن و ارتباط کنسول بکار می روند. RJ مورد شبکه های اترنت از کانکتور RJ-45 استفاده می شود.

مخفف Registered Jack مى باشد.







شكل ۳-۱۲: كانكتور RJ و DB

۳-۴ فیبر نوری


کابلهای بهم تابیده تاثیر پذیری زیادی از اختلالات الکترومغناطیسی دارند ، که در این موارد کابل فیبر نوری جایگرین مناسبی میباشد. در فیبر نوری به جای سیگنال الکتریکی از نور استفاده می شود. موارد دیگری که به عنوان مزایای فیبر نوری محسوب می شوند عبار تند از امکان پیاده سازی در فواصل بیشتر نسبت کابل مسی و همچنین پهنای باند بالاتر. کابلهای فیبر نوری به دو دسته تک حالته ا و یا چند حالته تقسیم می شوند. طول موج نور در این دو مدل با هم متفاوت است. طول موج نور در فیبر چند حالته بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۵۰ نانومتر میباشد. در کابل فیبر نوری به جای استفاده از یک ماده رسانای فلزی از موادی غیررسانا مانند شیشه یا موادی مشابه که قابلیت انتشار و عبور نور از خود را دارند ، استفاده از یک ماده رسانای فلزی از موادی غیررسانا مانند شیشه یا موادی مشابه که قابلیت انتشار و عبور نور از خود را دارند ، استفاده می شود. در فیبر نوری هسته مرکزی کابل بسیار شکننده و حساس میباشد که با در نظر گرفتن لایههای محافظ در برابر خم شدگی ، پارگی ، فشار و سایر عوامل بیرونی حفظ می شود. همانطور که در تصویر بعد دیده می شود کابل فیبر نوری از یک هسته مرکزی تشکیل شده است که ماده ای شفاف مانند شیشه است تا نور را از خود عبور دهد. این هسته با یک روکش شیشه ای با ضریب شکست کمتر از هسته (Cladding) پوشانده شده است. پوشش بیرونی که عمدتا از جنس پلاستیک میباشد به دور لایههای ذکر شده قرار می گیرد. اصطلاحا به این کابل ، رشته یا و Core یا Core و کابل و کابل ، رشته فیبر میباشد یکی برای ارسال و دیگری برای

¹ Single Mode

² Multi Mode


³ Core

دریافت. در برخی موارد خاص با توجه به دستگاه امکان استفاده از یک رشته فیبر هم میباشد.



شکل ۳-۱۳: کابل فیبر نوری

در فیبر چند حالته قطر هسته مرکزی به اندازهای است که نور می تواند در زاویههای مختلفی منتشر شود و در فیبر تک حالته قطر هسته به قدری کاهش یافته است که نور تنها می تواند در یک مسیر حرکت کند. در شکلهای زیر نحوه انتشار نور در دو نوع فیبر دیده می شود.



شکل ۳-۱۴: انتشار نور در فیبر چند حالته



شكل ٣-١٥: انتشار نور در فيبر تك حالته

قطر هسته مرکزی در فیبر چند حالته در اندازههای ۵۰ و ۶۲.۵ و در فیبر تک حالته بین ۸ تا ۱۰ میکرومتر میباشد.

۳-۴-۳ کانکتورها

برای اتصال فیبر به تجهیزات به کانکتور نیاز میباشد. کانکتورهای فیبر انواع مختلفی دارند که در ادامه برخی از آنها معرفی می شوند. این کانکتورها به دستگاه مورد نظر بستگی دارد بدین صورت که کانکتور باید قابلیت اتصال به دستگاه را داشته باشد.

• Standard Connector و یا Standard Connector می باشد. SC •



شكل ٣-١٤: كانكتور SC

• Lucent Connector میباشد.



شکل ۳-۱۷: کانکتور LC

• FC: این کانکتور در شکل زیر مشخص است.



شكل ۳-۱۸: كانكتور FC

• MTRJ : مخفف Media Termination Recommended Jack میباشد. در کانکتورهای قبلی هر رشته فیبر به یک کانکتور وصل میشوند و در این نوع هر دو رشته به یک کانکتور وصل خواهند شد.



شكل ۳-۱۹: كانكتور MTRJ

٣-4-٢ انواع كابل فيبر آماده

در برقراری ارتباط فیبر نوری بین تجهیزات دو نوع کابل آماده وجود دارند که عبارتند از :

• Patch Cord : کابل فیبر نوری که به دو سر آن کانکتور وصل شده باشد را می گویند. Patch Cord فیبر به دو صورت تک رشته او دو رشته عرضه می شود.



شكل ۳-۲۰: Patch Cord فيبر نورى

• Pigtail : کابل فیبر نوری که به یک سر آن کانکتور وصل شده باشد را می گویند. سر دیگر PigTail عموما توسط روشی به نام جوش فیبر نوری به رشته فیبر نوری دیگر وصل خواهد شد.



شکل ۲۳-۱: Pigtail

¹ Simplex ² Duplex ³ Fusion

۳-۵ تجهیزات پسیو

در شبکه دستگاهها و وسایل ارتباطی و کابلهای مختلفی وجود دارند. در یک دستهبندی کلی به دستگاههایی که برای کارکرد نیاز به برق دارند ، تجهیزات اکتیو ای نفعال می گویند. این تجهیزات عبارتند از هاب ، سوئیچ و روتر. سایر تجهیزات مانند کابل و کانکتور جزء تجهیزات پسیو یا غیرفعال هستند. در بخش قبل کابلها مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه برخی تجهیزات دیگر مورد بررسی قرار می گیرند.

۳-۵-۳ رک

رک محفظه ای فلزی می باشد که تجهیزات شبکه از قبیل سرور ، روتر و سوئیچ در آن قرار می گیرند. رک دارای مدلهای مختلفی است. مهمترین معیار دسته بندی آنها نوع قرار گیری می باشد که به ۲ صورت دیواری و ایستاده می باشند. در اغلب موارد عرض رکها ۱۹ اینج بوده و ارتفاع آنها متغیر است.

برای مشخص کردن ارتفاع رک از واحد یونیت^۴ استفاده می شود که آن را در حالت اختصاری به صورت U نشان می دهند. هر یونیت حدود ۱ سانتی متر می باشد. برای مثال اگر بگویند رک 40U، یعنی ارتفاع رک حدود ۲ متر می باشد. همچنین یونیت مشخص کننده فضای موجود در رک برای قراردادن تجهیزات می باشد. ارتفاع تجهیزات نیز با یونیت سنجیده می شود و برای مثال می گویند سوئیچ موردنظر 2U می باشد. بدین ترتیب با توجه به تعداد تجهیزات و فضای اشغالی توسط آنها ، رک متناسب خریداری می شود.

عمق رک نیز بر اساس تجهیزات می تواند متغیر باشد. عموما عمق رکها حدود ۸۰ سانتی متر است و همچنین رکهای با عمق ۶۰ و ۱۰۰ سانتی متر نیز برای مصارف مختلف ارائه می شوند.

همچنین رکها مشخصههای دیگری نیز دارند که با توجه به شرایط استفاده از رک ، مدلی انتخاب می شود که پاسخگوی نیازهای پروژه مورد نظر باشد. برای مثال می توان برای رک فن داخلی برای تهویه هوا در نظر گرفت که معمولا در قسمت بالای رک نزدیک سقف آن وصل می شود. همچنین برای عبور جریان هوای بیشتر دیوارهای رک را به صورت

² Passive

¹ Active

³ Rack

⁴ Unit

مشبک در نظر می گیرند.




شكل ٣-٢٢: انواع رك

Patch Panel Y-2-T

در شبکههای LAN از کابلهای زوج بهم تابیده استفاده می شود بدین ترتیب از هر نقطه که یک کلاینت قرار دارد می ایست یک کابل به سوئیچ آن اتاق یا طبقه یا ساختمان وصل شود. برای این کار از هر نقطه تا رک موردنظر کابل TP می ایست یک کابل به سوئیچ آن اتاق یا طبقه یا ساختمان و صل شود. به وضعیت قرار گیری کابلها از وسیلهای به نام Patch Panel کشیده می شود.

وجود Patch Panel الزامی نمی باشد ، ولی عدم وجود آن باعث بهم ریختگی کابل ها در رک خواهد شد و نگهداری سیستم کابل کشی را مشکل می کند. به مواردی که در شبکه های LAN کاربرد دارد Electrical Patch Panel می گویند و علاوه بر این برای فیبر نوری هم Patch Panel وجود دارد. Patch Panel در سایزهای مختلف با تعداد پورتهای متفاوت عرضه می شود.

در شکلهای صفحه بعد می توانید Patch Panel را مشاهده نمایید.



شکل ۳-۳: Patch Panel



شکل ۳-۳: Patch Panel

Cable Guide Y-2-Y

برای آرایش دادن به کابلهایی که در جلوی رک قرار دارند از Cable Guide استفاده می شود.



شکل ۳-۲۵ Cable Guide

۳-۵-۳ داکت

برای عبور دادن کابلها در اتاق یا راهرو آنها را در محفظهای عموما پلاستیکی قرار میدهند که به آن داکت امی گویند.





شکل ۳-۲۶: داکت


۳-۵-۵ پريز^۲

برای اتصال کابل TP از کامپیوتر به شبکه در هر اتاق پریزهای در نظر می گیرند که قابلیت اتصال کانکتور RJ-45 به آنها وجود داشته باشد. هر پریز از یک قاب و KeyStone تشکیل شده است.



شکل ۳-۲۷: قاب پریز

¹ Duct ² Outlet



شکل ۳-۲۸: Keystone

Crimper 9-0-T

برای اتصال کانکتور RJ-45 به کابل TP از Crimper استفاده می شود.



شکل ۳-۲۹: Crimper

Punch Tool V-D-T

براى اتصال كابل به Patch Panel و Keystone از Punch Tool يا اصطلاحا قيچي استفاده مي شود.



شکل ۳-۳۰: قیچی

بررسی مدل لایهای OSI و TCP/IP

۴ مدل لایهای OSI و TCP/IP

در این فصل ابتدا مدل لایهای OSI بررسی می شود و سپس مدل پیاده سازی شده TCP/IP تشریح می شود.

۲ – ۱ استاندارد

در دنیای امروزی در هر زمینه برای تعامل با یکدیگر به یک سری قرارداد و قوانین نیاز میباشد. برای مثال در مورد برق شهری قراردادها و قوانینی وجود دارد که سازندگان لوازم برقی را قادر میسازد تا محصولاتی تولید کنند تا در کشورهای مختلف قابل استفاده باشند. در این مورد با توجه به هر کشور ولتاژی برای ارائه سرویس برق شهری درنظر گرفته میشود. در صورت عدم وجود استاندارد و قرارداد امکان تعامل کاهش می یابد.

حال موسساتی بین المللی وجود دارند که استانداردها و قراردادهای کلی را تدوین مینمایند. یکی از این موسسه سازمان استاندارد جهانی امی میناشد. این موسسه استانداردهای مختلفی برای زمینه های متفاوت ارائه نموده است. این موسسه در مورد شبکه های کامپیو تری نیز استانداردهایی را مشخص کرده است.

۲-۴ مدل لایهای

برای انجام هر کاری روشهای گوناگونی وجود دارد. انتخاب این روشها بستگی به فرد یا سازمان موردنظر دارد. در عموم موارد برای اجرای هدف سعی میشود بخشهای مختلفی در نظر گرفته شود که هر بخش ، قسمتی از کار را انجام داده و در نهایت با تعامل بین بخشهای مختلف ما را در نیل به هدف نهایی یاری رساند. این روش سبب ساده تر شدن وظایف هر بخش خواهد شد.

سازمانی را تصور کنید که هدف آن تولید و ارائه محصول به بازار میباشد. برای این منظور سازمان را به سه بخش طراحی ، تولید و فروش تقسیم می کنیم. روال کار کرد بدین صورت خواهد بود که بخش طراحی با توجه به نیاز بازار محصول جدیدی را طراحی می کند. خروجی این بخش به بخش تولید ارائه می شود و بخش تولید با توجه به امکانات خود محصول را تولید می کند. سپس وظیفه بخش فروش توزیع و ارائه محصول در بازار میباشد. در این سازمان هر بخش وظایف مشخصی دارد ، در هر بخش افراد برای انجام امور حضور دارند و در نهایت هر بخش اطلاعات مورد نیاز بخش


¹ International Organization for Standardization

دیگر را فراهم می کند. با این روش هر بخش با نحوه اجرای کارها در بخشهای دیگر ارتباطی نخواهد داشت.

در شبکههای کامپیوتری نیز از روشهای لایهای استفاده می شود تا هدف ، که انتقال اطلاعات از یک دستگاه به دستگاه دیگر است ، به صورت بهینه صورت پذیرد. این مکانیسم موجب خواهد شد هر لایه وظایف مشخص داشته باشد و شرکتهای تولید کننده سخت افزار و نرم افزار شبکه در طراحی و پیاده سازی محصول خود روالهای لایه مورد نظر را اجرا نمایند. به روشهای ذکر شده اصطلاحا مدل لایهای اطلاق می گردد.

۴-۳ مدل لایهای OSI

موسسه 'ISO در زمینه شبکههای کامپیوتری مدل مرجع لایهای OSI را ارائه نموده است که مخفف Tibo موسسه 'ISO میباشد. به این مدل ، مدل مرجع گفته می شود بدین معنی که به عنوان یک استاندارد توصیه شده که برای طراحی و پیاده سازی شبکه از آن استفاده شود ولی هیچ الزامی در رعایت قراردادهای آن نمی باشد. تولید کنندگان برای داشتن امکان تعامل با تجهیزات یکدیگر از روشهای مذکور در این مدل بهره می جویند. این مدل پیاده سازی نشده است و مدلی که امروزه استفاده می شود مدل TCP/IP می باشد. مدل مرجع OSI همواره در مباحث شبکه به عنوان مرجع ذکر می شود و اکثر مواردی که در شبکه مطرح می شود به این مدل ارجاع داده می شود. برای مثال می گویند یک روتر در لایه سوم کار می کند ، که منظور از لایه همان لایههای OSI است. مدل لایهای OSI از هفت لایه می گویند یک در شکل شده است که در شکل زیر مشخص است.



شكل ۴-۱: مدل لايهاى OSI

-

¹ International Organization for Standardization

شماره گذاری لایه ها به صورت ذیل میباشد.

• Layer 1: The physical layer

• Layer 2: The data link layer

• Layer 3: The network layer

• Layer 4: The transport layer

• Layer 5: The session layer

• **Layer 6**: The presentation layer

• Layer 7: The application layer

اطلاعات برای انتقال بین دو دستگاه ، برای مثال دو کامپیوتر می بایست این لایهها را پیمایش نمایند. دستگاه فرستنده از طریق نرم افزار خود (برای مثال Internet Explorer) اطلاعاتی را برای ارسال آماده می نماید. این اطلاعات از لایههای مذکور عبور می کند و با توجه به وظایف هر بخش مواردی به اطلاعات افزوده خواهد شد و همچنین با توجه به اندازه اطلاعات در لایههای مختلف ، به قسمتهای کوچکتری تقسیم می شوند. هر لایه با تغییراتی که در اندازه قسمتهای اطلاعات و اضافه نمودن بخش هایی به اطلاعات ، آنها را آماده ارسال می نماید.

به مواردی که در هر لایه به اطلاعات افزوده می شود ، هدر امی گویند. در هر لایه هدری به اطلاعات اضافه خواهد Protocol Data Unit مخفف PDU مخفف PDU مخفف PDU مخفف PDU شد. به اطلاعات در هر لایه به همراه هدر اضافه شده اصطلاحا PDU می گویند. PDU مخفف OSI در جدول زیر مشخص شده است.

جدول۴-۱: PDUهاي لايههاي مختلف

شماره لایه	نام لایه	نام PDU		
٧	Application Data			
۶	Presentation Data			
۵	Session	Data		
۴	Transport	Segment		

-

¹ Header

شماره لایه	نام لایه	نام PDU
٣	Network	Packet
۲	Data Link	Frame
1	Physical	Bit

در ادامه به بررسی هریک از لایههای مدل OSI پرداخته می شود.


۴-۳-۴ لایه فیزیکی^۱

لایه یک در مدل OSI ، لایه فیزیکی میباشد. وظیفه کلی این لایه ارسال داده ها بـر روی رسانه انتقـال مـیباشـد. ایـن وظیفه به بخش های مختلفی تقسیم میشود که در ادامه شرح داده میشوند. تجهیزاتی که در این لایه کار می کننـد عبارتنـد از هاب ، کابل ها ، کارت شبکه و Access Point . (دو مورد آخر برخی وظایف در لایه دوم مدل OSI نیز دارند.)

۴-۳-۱ نحوه ارسال بیتها بر روی رسانه انتقال

برای ارسال بیتهای صفر و یک در هر تکنولوژی روشهای متفاوتی وجود دارد. با توجه به اینکه جزئیات این موارد خارج از مبحث این دوره میباشد ، به دو نوع کلی ارسال بیت بر روی رسانه انتقال اشاره میشود.


• Current State Modulation : در این روش بیت یک و صفر با وجود یا عدم وجود ولتاژ در کابل مسی و و جود یا عدم وجود نور در فیبر نوری نشان داده می شود. در شکل زیر نمونه ای از این روش دیده می شود.



شکل ۲-۴: Current State Modulation

¹ Physical Layer

State Transition Modulation : در این روش برای نمایش بیت یک از تغییر ولتاژ در کابل مسی استفاده
 می شود.



شکل ۳-۴ State Transition Modulation

Y-Y-Y-1 استاندارد کابل کشی و کانکتورها

در لایه فیزیکی استانداردهایی برای کابلها و کانکتورها مطرح می شود. در فصلی که راجع به اترنت صحبت می شود ، نحوه اتصال کابل و کانکتور بررسی می شود.

۳-۱-۳-۴ همبندی فیزیکی

همبندی های فیزیکی که در فصل ۲ معرفی شبکههای کامپیوتری ، شرح داده شد ، در لایه فیزیکی مـدل OSI بررسـی میشوند.

۴-۳-۴ نحوه استفاده از پهنای باند

در لایه فیزیکی روشهای استفاده از پهنای باند یا سیگنالینگ ^۱ مطرح میشود. این روشها عبارتند از :

• Broadband : در این روش پهنای باند موجود در کابل مسی یا فیبر نوری به کانالهایی تقسیم شده که از هر کانال استفاده خاصی می شود. برای مثال استفاده از سرویس ADSL و تلفن ثابت نمونهای از سیگنالینگ های Broadband می باشد که صدای تلفن و ارتباط اینترنت از کانالهای مختلفی در سیم مسی استفاده می کنند.


.

¹ Signaling

Baseband : در این روش بر خلاف مدل قبل کل پهنای باند موجود برای ارسال داده بکار گرفته می شود. مثال
 این روش شبکههای اترنت است.

4-٣-۴ مالتي يلكسينگ

مالتی پلکسینگ است که استفاده همزمان از یک رسانه انتقال را برای ارسال همزمان چندین منبع مختلف فراهم می سازد. هدف از بکار گیری این تکنیک ، بهرهوری موثر و بهینه از ظرفیت خطوط انتقال می باشد ، وقتی که ظرفیت رسانه از پهنای باند مورد نیاز یک منبع بیشتر است.



شكل ۴-۴: مالتي يلكسينگ

روشهای مختلف مالتی پلکسینگ عبار تند از:

- Time Division Multiplexing : این روش که مالتی پلکسینگ بر اساس تقسیم زمانی است ، برای استفاده از رسانه انتقال مشترک بین چند منبع یک سیستم زمانبندی درنظر می گیرد و زمانی را در اختیار یک منبع برای ارسال قرار می دهد و با اتمام آن زمان ، به سراغ منبع بعدی رفته و این روش ادامه می یابد.
- Statistical Time Division Multiplexing : در روش TDM اگر منبع اطلاعاتی برای ارسال نداشته باشد ، بازهم زمان در اختیارش قرار می گیرد. برای استفاده بهینه تر از پهنای باند در روش StatTDM مکانیزمی وجود دارد که در صورتیکه منبع داده ای برای ارسال نداشته باشد زمان در اختیار منبع دیگری قرار می گیرد.
- Frequency Division Multiplexing: در این روش اطلاعات هر منبع با یک فرکانس ارسال می شود و برای انتقال آن بر روی رسانه انتقال به نحوی باهم ترکیب می شوند. سیگنالینگ Broadband از این روش

_

¹ Multiplexing

استفاده مينمايد.


۴–۳–۲ لایه پیوند داده^۱

لایه دوم در مدل لایهای OSI لایه پیوند داده می باشد. وظیفه کلی این لایه تنظیم جریان داده و کنترل خطاهای بوجود آمده در مسیر انتقال می باشد. برای انجام این امور بخش های مختلفی ایفای نقش می کنند که در ادامه تشریح می شود. لایه پیوند داده از دو زیر لایه به نام های MAC و LLC تشکیل شده است.

MAC زیرلایه ۱-۲-۳-۴

زیرلایه MAC یا زیرلایه کنترل دستیابی به رسانه انتقال مسوول آدرسدهی فیزیکی و نحوه دسترسی به رسانه انتقال میباشد.

• آدرس دهی فیزیکی: برای ارتباط در لایه دوم مدل OSI نیاز است که مکانیزمی برای مشخص کردن مبدا و مقصد اعمال شود که برای این منظور از آدرس فیزیکی آستفاده می شود. در هر تکنولوژی انتقال آدرس فیزیکی متفاوت می باشد. در شبکه های اترنت یا شبکه های LAN به آدرس فیزیکی ، آدرس MAC می گویند. آدرس MAC از ۴۸ بیت تشکیل شده است که برای راحتی در نمایش و خواندن به صورت هگزادسیمال (مبنای ۱۶) نشان داده می شود. آدرس MAC می بایست در تمام تجهیزات تولید شده منحصر بفرد باشد.



برای اینکه منحصر بفرد بودن این آدرس قابل کنترل باشد ، آدرس MAC را به دو بخش ۳ بایتی (۲۴ بیتی) تقسیم کردهاند. بخش اول را یک سازمان جهانی به شرکتهای تولید کننده ارائه می کند که به آن OUI یا Vendor Code می گویند. قسمت دوم آدرس را شرکتهای تولید کننده بر روی محصولات خود تخصیص می دهند. برای مشاهده آدرسهای OUI می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.

² Media Access Control

1

¹ Datalink Layer

³ Physical Address

http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/oui.txt

- همبندی منطقی: همانطور که قبلا ذکر شد هر شبکه دارای یک همبندی فیزیکی است که نحوه اتصال و چیدمان تجهیزات را مشخص مینماید و همچنین یک همبندی منطقی دارد که مسیر ارسال اطلاعات در شبکه را مشخص مینماید. در نظر گرفتن همبندی منطقی از وظایف این لایه محسوب می شود.
- نحوه دسترسی به رسانه انتقال: زمانی که چندین تجهیز در شبکه وجود دارند و از یک رسانه انتقال مشترک مانند کابل در همبندی فیزیکی خطی استفاده می کنند ، می بایست روشی وجود داشته باشد تا اجازه دسترسی به رسانه را برای هریک از دستگاهها مشخص کند که در ارسال اطلاعات مشکلی بوجود نیاید. این روشها در این لایه تدوین می شوند. برای مثال در فصل بعد روش CSMA/CD که مربوط به شبکههای اترنت است ، مورد بررسی قرار می گیرد.

۲-۳-۴ زیرلایه LLC

زیر لایه 'LLC یا زیر لایه کنترل منطقی ارتباط وظیفه کنترل خطا و همزمانسازی ارتباط را به عهده دارد.

- سرویسهای ارتباطی: منظور از سرویسهای ارتباطی کنترل مواردی از قبیل سرعت ارسال و کشف خطا میباشد. در این لایه سرعت ارسال با گیرنده چک میشود تا سرعت ارسال بیش از سرعت دریافت نگردد. همچنین روالهایی برای کشف خطای احتمالی در مسیر انتقال در نظر گرفته شده است.
- همزمانسازی ارتباط: همانطور که قبلا اشاره شد به اطلاعات موجود در لایه دوم مدل OSI فریم کفته می شود. برای اینکه گیرنده را از ابتدا و انتهای فریم آگاه سازیم ، باید مکانیزمی مورد استفاده قرار گیرد که عبار تند از:
- ۱- Asynchronous : در این روش قبل از ارسال فریم یک داده خاص به نام بیت شروع و بعد از پایان فریم یک داده خاص به نام بیت پایان ارسال می شود. در نهایت گیرنده متوجه فریم خواهد شد.
- ۲- Synchronous : در این روش یک مرجع بیرونی به نام Clock وجود دارد که گیرنده و فرستنده از آن
 برای مشخص کردن زمان ارسال و دریافت استفاده می کنند.

³ Start Bit

¹ Logical Link Control

² Frame

⁴ Stop Bit

۴-۳-۳ لايه شبكه

لایه سوم از مدل لایهای OSI ، لایه شبکه میباشد. آدرسدهی منطقی و شناسایی مسیرها و هدایت داده برای ارسال به مقصد از وظایف این لایه میباشند.

-7-7 آدرس دهی منطقی

آدرس دهی منطقی ^۲ در لایه شبکه رخ می دهد. در زمان ارسال داده ممکن است با توجه به مسیر انتقال اطلاعات از شبکه هایی با تکنولوژی های متفاوت گذر کند که منجر به تغییر در آدرس فیزیکی بسته ها خواهد شد. برای این منظور باید از آدرسی استفاده نمود که در سراسر مسیر در بسته ها وجود داشته باشد و از بین نرود. اصطلاحا به این آدرس ، آدرس منطقی گفته می شود و در لایه سوم مدل OSI تعریف می شود.

نام این آدرس با توجه به پروتکل تغییر می کند. برای مثال در پروتکل TCP/IP نام آن آدرس IP و در پروتکل ناول ّ نام آن آدرس IPX میباشد. آدرس IP در فصول بعدی بررسی میشود.

۲-۳-۳-۴ سوئیچینگ

اصطلاحا به انتخاب مسیر و چگونگی ارسال دادهها ، سوئیچینگ ٔ گفته می شود. دو روش متداول عبارتند از :

- Circuit Switching : در این روال برای برقراری ارتباط بین فرستنده و گیرنده (مبدا و مقصد) به صورت پویا^۵ یک مسیر ارتباطی برقرار می شود. تلفن از مثالهای این روش محسوب می شود.
- Packet Switching : در این روش اطلاعات به بسته هایی تقسیم می شوند و هر بسته دارای آدرس منطقی مبدا و مقصد بوده و در طول مسیر انتقال هر دستگاه (که اصطلاحا به آن روتر می گویند) بر اساس آدرس منطقی مقصد برای ارسال بسته تصمیم می گیرد. در شبکه عموما از این مدل استفاده می شود.

۳-۳-۳-۴ شناسایی مسیرها و انتخاب مسیر

¹ Network Layer

² Logical Addressing

Novell

⁴ Switching

⁵ Dynamic

در لایه سوم انتخاب مسیر بر اساس آدرس منطقی مقصد رخ میدهد. برای اینکه بتوان مسیر منتهی به مقصد را انتخاب نمود ، میبایست به نحوی مسیرهای مختلف برای رسیدن به مقصد شناسایی شود. این موارد جزء وظایف لایه شبکه میباشد.

۴-۳-۴ لایه انتقال

لایه چهارم مدل لایهای OSI ، لایه انتقال میباشد. این لایه به عنوان رابط بین لایههای بالایی و پایینی عمل می کند. اطلاعات از لایههای بالاتر دریافت شده به شکل سگمنت در آمده و برای ارسال به لایههای پایین تر منتقل می شوند. این عمل برای اطلاعات دریافتی از لایههای پایین تر نیز اتقاق می افتد ، بدین صورت که با حذف هدر مربوط به این لایه اطلاعات را به لایههای بالایی می رساند. برخی از وظایف این لایه عبارت از متدهای ارتباطی ، کنترل سرعت ارسال و ذخیره سازی موقت می باشد. در پروتکل از تروتکل های TCP و TCP از پروتکل های لایه انتقال هستند.

۴-۳-۴ متدهای ارتباط*ی*

در لایه چهارم دو نوع ارتباط وجود دارد: ارتباط بدون اتصال و ارتباط اتصال گرا.

- ارتباط بدون اتصال: در ارتباط بدون اتصال فرستنده و گیرنده به تعامل پیش از ارسال داده نیاز ندارند و فرستنده در هر زمان و با سرعت مورد نظر خود شروع به ارسال خواهد نمود. این نوع ارتباط از نوع غیرقابل اعتماد میباشد ، چرا که روالهایی برای نرسیدن اطلاعات و یا ارسال مجدد وجود ندارد. مثالی از ارتباطات بدون اتصال پخش تصاویر تلویزیونی از سوی فرستنده مانند صدا و سیما میباشد.
- ارتباط اتصال گرا: در ارتباط اتصال گرا^ا فرستنده و گیرنده قبل از ارسال پارامترهایی را باهم رد و بدل می کنند و سپس فرستنده شروع به ارسال می کنند. این نوع ارتباط از نوع قابل اعتماد می باشد، چرا که گیرنده صحت دریافت اطلاعات را به فرستنده اعلام می دارد. با این شرایط فرستنده از عدم دریافت اطلاعات توسط گیرنده مطلع می شود و همچنین می نواند سرعت ارسال را تنظیم نماید.

¹ Transport Layer


² Header

³ Connection Less

⁴ Connection Oriented

7-7-7 کنترل سرعت

در ارتباطات اتصال گرا مکانیزمی به نام روال پنجرهای در نظر گرفته می شود که در طول ارتباط فرستنده در صورت قادر بودن گیرنده سرعت ارسال را افزایش می دهد. با توجه به اینکه در پیاده سازی از پنجره هایی با سایزهای مختلف استفاده می شود به آن پنجره های لغزان آگفته می شود. پنجره مشخص کننده تعداد سگمنتهای قابل ارسال می باشد. روش کار بدین صورت است که یک مقداری برای حداکثر سایز پنجره در نظر گرفته می شود. در ارسال اول پنجره با سایز یک سگمنت در نظر گرفته می شود و یک سگمنت ارسال می شود. در صورت دریافت سگمنت توسط گیرنده و ارسال تاییدیه توسط وی ، فرستنده در ارسال دوم سایز پنجره را دو برابر کرده و پنجره با سایز دو سگمنت در نظر می گیرد و دو سگمنت ارسال می نماید. در صورت دریافت به حداکثر سگمنت ارسال می نماید. در صورت دریافت تاییدیه سایز پنجره دو برابر می شود و این روال ادامه می یابد تا به حداکثر سایز پنجره بر سد و با آن سرعت ارسال را ادامه می دهد.



۴-۳-۴ ذخیره سازی موقت^۴

تجهیزات در صورتیکه که پهنای باند لازم برای ارسال را در اختیار نداشته باشند ، به صورت موقتی اطلاعات را در

¹ Windowing

² Sliding Windows

³ Acknowledgement

⁴ Buffering

حافظهای به نام بافر برای مدت کو تاهی ذخیره مینمایند تا در اولین موقعیت آنها ارسال کنند.

4-7-6 لابه جلسه

لایه پنجم مدل لایه ای OSI، لایه جلسه یا نشست میباشد. از جمله وظایف این لایه برقراری جلسه ، مدیریت و نگهداری جلسه و خاتمه دادن به ارتباط برقرار شده می باشد.

برای مثال بخشی از ارتباط تلفنی را می توان در لایه جلسه در نظر گرفت. فرد اول به نفر دوم زنگ می زند ، نفر دوم گوشی تلفن را برمی دارد که در این زمان نشست برقرار شده است و در خاتمه با گذاشتن گوشی بر روی تلفن ارتباط خاتمه می یابد.

۴-۳-۶ لایه نمایش

لایه ششم مدل لایهای OSI ، لایه نمایش میباشد. وظیفه این لایه مدیریت ساختار اطلاعات میباشد. این لایه قالب یا فرمت اطلاعات ارسالی را مشخص می کند. برای مثال ارسال داده به صورت کدهای اسکی باشد. همچنین رمزنگاری داده ها توسط این لایه انجام خواهد شد.

۴-۳-۴ لایه کاربرد

لایه هفتم از مدل لایهای OSI ، لایه کاربرد^۳ میباشد. وظیفه این لایه برقراری ارتباط بین نرمافزارهای کاربردی با شبکه میباشد. کاربران با نرمافزارهایی از قبیل مرورگر (Internet Explorer) کار می کنند. زمانی که آدرس سایتی را در مرورگر وارد می کنند ، آنگاه مرورگر از طریق لایه کاربرد از سرویسهای شبکه استفاده می نماید.

بین نرمافزار کاربردی و لایه کاربرد تفاوت وجود دارد. برای مثال نرمافزار مرورگر جزء نرمافزارهای کاربردی محسوب می شود ولی تنها زمانی از لایههای OSI استفاده می نماید که نیاز به دسترسی به شبکه داشته باشد و در زمانی که یک فایل فرمت HTML را در کامپیوتر باز می کنید لزومی به دسترسی به شبکه ندارد و از مدل لایهای استفاده نمی کند.

² Presentation Layer


¹ Session Layer

³ Application Layer

لایه کاربرد ارتباطی با لایه انتقال دارد. بر روی هر دستگاه ممکن است سرویسهای مختلفی ارائه شود. برای مثال یک سرور می تواند سرویس و بسایت و ایمیل ارائه کند. برای تمایز این سرویسها در لایه انتقال هر سرویس دارای یک شماره پورت می باشد که در ارسال اطلاعات گیرنده متوجه خواهد شد که فرستنده کدامیک از سرویسها را نیاز دارد. در بخش بررسی TCP/IP بیشتر در این مورد صحبت خواهد شد.

TCP/IP پشته پروتکلی 4-4

مدل لایمهای OSI به عنوان مدل مرجع محسوب می شود و در دسته بندی تجهیزات و سرویسها از لایمهای آن به عنوان معیار استفاده می شود. این مدل لایمهای پیاده سازی نشده است. مدلی که پیاده سازی شد، پشته پروتکلی TCP/IP بود. همچنین به آن Dod Model نیز می گویند چرا که اولین بار از سوی وزارت دفاع آمریکا ارائه شد. این مدل چون از چندین پروتکل تشکیل شده است ، به آن پشته پروتکلی گفته می شود. در ادامه برای اختصار از واژه پروتکل استفاده می شود. پروتکل TCP/IP از چهار لایه تشکیل شده است که در تصویر زیر تطابق این چهار لایه با هفت لایه مدل OSI را ملاحظه می نمایید.



شكل ۴-۷: مقايسه OSI و TCP/IP

در پروتکل TCP/IP لایه Network Interface را Network لایه این الایه Network می گویند. در ادامه به بر رسی اجمالی لایه ها یر داخته می شود.

-

¹ TCP/IP Protocol Stack

² Department of Defense

Network Interface لايه ۱-۴-۴

لایه اول پروتکل TCP/IP لایه Network Interface میباشد. این لایه وظیفه آدرسدهی فیزیکی و انتقال داده بر روی رسانه (کابل مسی یا فیبر نوری یا هوا) را دارد. در واقع وظایفی که در مدل OSI برای لایه اول و لایه دوم مطرح شد، در پروتکل TCP/IP در این لایه قرار می گیرد.

۴-۴-۲ لایه اینترنت

لایه دوم پروتکل TCP/IP لایه اینترنت میباشد. وظایف این لایه معادل لایه سوم ، لایه شبکه ، مدل OSI میباشد. در این لایه آدرس منطقی به نام آدرس IP شناخته می شود. برای برقراری ارتباط بین تجیهزات و ارسال بسته نیاز به آدرس IP مبدا و مقصد میباشد.

۴-۴-۳ لابه انتقال

لایه سوم پروتکل TCP/IP لایه انتقال آمیباشد. تعاریف لایه انتقال مدل OSI در این لایه نیز مطرح است. همانطور که در مدل OSI ذکر شد در لایه انتقال دو نوع ارتباط وجود دارد ، ارتباط بدون اتصال و ارتباط اتصال گرا از ارتباط اتصال گرا از TCP/IP ارتباط بدون اتصال از طریق پروتکل TCP/IP و ارتباط اتصال گرا از طریق پروتکل TCP پیادهسازی شده است. در این لایه برای تمایز سرویس از پورت استفاده می شود و برای ارتباط بین دو تجهیز به اطلاعات پورت مبدا و مقصد نیاز است. در جدول ذیل پروتکل TCP و TCP با هم مقاسه شده اند.

جدول۴-۲: مقايسه UDP و TCP

ТСР	UDP
قابل اعتماد	غير قابل اعتماد

¹ Internet Layer

² Host to Host Layer or Transport Layer


³ User Datagram Protocol

⁴ Transmission Control Protocol

ТСР	UDP
ارسال تاییدیه در قبال دریافت بسته	عدم ارسال تاییدیه در قبال دریافت بسته
كنترل بروز خطا	عدم کنترل بروز خطا
توانایی مرتب نمودن بسته ها در مقصد در صورت دریافت	عدم توانایی مرتب نمودن بستهها در مقصد در صورت
خارج از ترتیب	دریافت خارج از ترتیب
وجود مكانيزم كنترل سرعت	عدم وجود مكانيزم كنترل سرعت
در مواردی بکار میرود که زمان اهمیت کمتری دارد	در مواردی بکار میرود که زمان اهمیت دارد مانند ویدئو کنفرانس

۴-۴-۴ لایه کاربرد

لایه چهارم در پروتکل TCP/IP لایه کاربرد می باشد. وظایف این لایه ترکیبی از سه لایه بالایی مدل OSI این چهارم در پروتکل TCP/IP لایه کاربرد هر نرم افزار و سرویس با یک شماره پورت شناخته (Session, Transport, Application می شود که این شماره پورت در لایه انتقال مورد استفاده قرار می گیرد. در شکل زیر نمونه ای از یک ارتباط دیده می شود که در آن از آدرس IP و شماره پورت استفاده شده است.



در جدول بعد چند شماره پورت پیش فرض چند پروتکل معروف را مشاهده می کنید.

جدول۴-۳: چند پروتکل معروف

پروتکل	شرح	پورت TCP	پورت UDP
НТТР	این پروتکل برای دسترسی به وبسایتها مورد استفاده قرار می گیرد HyperText Transfer Protocol	۸۰	
HTTPS	این پروتکل برای دسترسی به وبسایتها در حالت امن مورد استفاده قرار می- گیرد. برای مثال زمانی که شما به سایتی Login می کنید عموما از این پروتکل استفاده می شود. HyperText Transfer Protocol Secure	444	
DNS	این پروتکل برای تبدیل نام به آدرس IP استفاده می شود. برای مثال وقتی آدرس سایتی را در مرور گر وارد می کنید از طریق این سرویس به نام به آدرس IP تبدیل می شود. Domain Name System	٥٣	۵۳

شبكههاى اترنت

۵ شبکههای اترنت

امروزه شبکههای LAN با تکنولوژی اترنت در سراسر دنیا پیادهسازی شدند. در اوایل بوجود آمدن شبکههای کامپیوتری استانداردهای مختلفی پیادهسازی شد. شرکت زیراکس در سال ۱۹۷۲ اولین شبکه اترنت را معرفی نمود و به مرور این نوع شبکه مورد استقبال دیگران نیز قرار گرفت و به صورت استاندارد تدوین شد.

موسسه 'IEEE در این زمینه استانداردهایی مطرح نمود و تحت عنوان IEEE 802.3 شناخته می شوند. مدل اولیه اترنت و IEEE 802.3 تفاوت اندکی باهم دارند و در کاربرد عمومی اغلب این دو واژه به جای یکدیگر استفاده می شوند. در بررسی شبکههای اترنت معیارهای نوع رسانه انتقال ، حداکثر پهنای باند یا سرعت و محدودیت فاصله بکار می روند. در ادامه هریک از شبکههای اترنت با معیارهای مذکور شرح داده می شوند.

۵ – ۱ اترنت با سرعت ۱۰ مگابیت در ثانیه

در شبکههای اترنت عموما از کابل استفاده می شود ، در شبکههای با سرعت ۱۰ مگابیت در ثانیه از کابلهای کواکسیال ، زوج بهم تابیده و فیبر استفاده می شود. این نوع شبکهها امروزه با توجه به حداکثر سرعت ارائه شده کمتر کاربرد دارند و به عنوان سیر پیشرفت شبکه مطرح می شوند.

10Base2 1-1-Δ

این مدل شبکه اترنت با استفاده از کابلهای کواکسیال پیادهسازی شده است. حداکثر سرعت در این شبکهها ۱۰ مگابیت در ثانیه بوده و محدوده فاصله حدود ۱۸۵ متر را پوشش میدهند. وجود کلمه Base به نوع سیگنالینگ آن که Baseمگابیت در ثانیه بوده و محدوده فاصله حدود ۱۸۵ متر را پوشش میدهند.

این نوع شبکه اترنت با توجه به نوع کابل کواکسیال استفاده شده به Thinnet معروف است و کانکتورهایی که در فصل دوم بررسی شد برای این مدل شبکه میباشند.

-


¹ Ethernet

² Institute of Electrical and Electronics Engineers

10Base5 **1-1-**∆

این مدل شبکه اترنت با استفاده از کابلهای کواکسیال با سطح مقطع بیشتر نسبت به کابل مورد استفاده در شبکه این مدل شبکه از کرد آن 10Base2 پیاده سازی می شود. حداکثر سرعت در این نوع شبکه ۱۰ مگابیت در ثانیه بوده و محدوده فاصله کارکرد آن حدود ۵۰۰ متر می باشد.

این نوع شبکه اترنت با توجه به نوع کابل کواکسیال به Thicknet مشهور است و کانکتورهایی در آن استفاده می شود به نام Vampire Tap شناخته می شود. در شکل زیر نمونه ای از کانکتور دیده می شود.



شکل ۵-۱: کانکتور Vampire Tap

10Base-T Υ-1-Δ

این نوع شبکه با استفاده از کابلهای زوج بهم تابیده پیادهسازی می شوند و حداکثر سرعت ۱۰ مگابیت در ثانیه می باشد و حداکثر فاصله آن ۱۰۰ متر می باشد. از کانکتور RJ-45 استفاده شده و حداقل ویژگی کابل

مورد استفاده TP Cat3 است.

10Base-F ۴-1-∆

این نوع شبکه با استفاده از کابل فیبر پیاده سازی می شود. حداکثر سرعت ۱۰ مگابیت در ثانیه و حداکثر فاصله آن ۲ کیلومتر می باشد. از فیبر نوع چندحالته استفاده می کند.

۵-۲ اترنت با سرعت ۱۰۰ مگابیت در ثانیه

در این نوع شبکه از کابل زوج بهم تابیده و فیبر استفاده می شود و حداکثر سرعت آن ۱۰۰ مگابیت در ثانیه می باشد.

100Base-TX 1-Υ-Δ

از کابل زوج بهم تابیده با حداقل ویژگی TP Cat5 استفاده می کند و حداکثر طول کابل ۱۰۰ متر میباشد.

100Base-FX Y-Y-Δ

از کابل فیبر نوری چند حالته استفاده می کند و حداکثر طول کابل ۲ کیلومتر میباشد.

۵-۳ اترنت با سرعت ۱۰۰۰ مگابیت در ثانیه

در این نوع شبکه از کابل زوج بهم تابیده و فیبر استفاده میشود و حداکثر سرعت آن ۱۰۰۰ مگابیت در ثانیه میباشد.

1000Base-T 1-٣-۵

از کابل زوج بهم تابیده با حداقل ویژگی TP Cat5e استفاده می کند و حداکثر طول کابل ۱۰۰ متر می باشد. همچنین برخی اوقات از استاندارد بوده و تنها تفاوت آن استفاده از کابل با ویژگی TP Cat6 می باشد.

¹ Multi Mode Fiber

1000Base-SX Υ-Υ-Δ

از كابل فيبر نورى چندحالته استفاده مي كند و حداكثر طول كابل ٥٠٠ متر مي باشد.

1000Base-LH Υ-Υ-Δ

از کابل فیبر نوری تک حالته استفاده می کند و حداکثر طول کابل ۱۰ کیلومتر می باشد. نوع دیگری استاندارد هم به نام
1000Base-LX نیز وجود دارد که از کابل فیبر نوری چندحالته یا تک حالته استفاده می کند و حداکثر طول کابل ۵ کیلومتر است. در شبکه عموما از نام 1000Base-LX استفاده می شود و حداکثر فاصله آن ۱۰ کیلومتر و فیبر نوری آن
تک حالته می باشد.

1000Base-ZX ۴-Υ-Δ

از كابل فيبر نورى تك حالته استفاده مي كند و حداكثر طول كابل ٧٠ كيلومتر مي باشد.

۵-۴ مقایسه استانداردهای اترنت

در شکل زیر استانداردهای مختلف شبکههای اترنت را مشاهده می کنید.


thernet Standard Media Type		Bandwidth Capacity	Distance Limitation
10BASE5	Coax (thicknet)	10 Mbps	500 m
10BASE2	Coax (thinnet)	10 Mbps	185 m
10BASE-T	Cat 3 (or higher) UTP	10 Mbps	100 m
100BASE-TX	Cat 5 (or higher) UTP	100 Mbps	100 m
100BASE-FX	MMF	100 Mbps	2 km
1000BASE-T	Cat 5e (or higher) UTP	1 Gbps	100 m
1000BASE-TX	Cat 6 (or higher) UTP	1 Gbps	100 m
1000BASE-LX	MMF/SMF	1 Gbps/1 Gbps	5 km
1000BASE-LH	SMF	1 Gbps	10 km
1000BASE-ZX	SMF	1 Gbps	70 km
10GBASE-SR	MMF	10 Gbps	26–82 m
10GBASE-LR	SMF	10 Gbps	25 km
10GBASE-ER	SMF	10 Gbps	40 km
10GBASE-SW	MMF	10 Gbps	300 m
10GBASE-LW	SMF	10 Gbps	10 km
10GBASE-EW	SMF	10 Gbps	40 km
10GBASE-T	Cat 6a (or higher)	10 Gbps	100 m
100GBASE-SR10	MMF	100 Gbps	125 m
100GBASE-LR4	SMF	100 Gbps	10 km
100GBASE-ER4	SMF	100 Gbps	40 km

شکل ۵-۲: مقایسه استانداردهای اترنت

RJ-45 روش اتصال کابل TP به کانکتور $\Delta - \Delta$

کابل TP مورد استفاده در شبکههای امروزی از نوع Cat5 به بالا میباشد. برای برقراری یک روش استاندارد برای اتصال کابل TP به کانکتور RJ-45 موسسه TIA/EIA دو نوع مدل برای اتصال معرفی نموده است.


کابلهای TP دارای ۴ زوج سیم یا هشت سیم هستند که رنگبندی خاصی دارند. با استفاده از این رنگبندیها نحوه اتصال به کانکتور RJ-45 را مشخص می کنند. برای اتصال دو دستگاه به همدیگر باید مواردی را در مورد اتصال کانکتور و کابل در نظر داشت. هر پورت اترنت دارای ۸ پین میباشد که هر کدام از پینها وظیفهای دارند. در معرفی روشها از شماره پین روی کانکتور استفاده می شود که در شکل زیر مشاهده می نمایید.



شكل ۵-۳: شماره پينهاى كانكتور RJ45

TIA/EIA-568A \-Δ-Δ

در این روش کابل TP به صورت شکل زیر به کانکتور RJ45 متصل می شود. همچنین در برخی متون ، موسسه TI را به صورت EIA/TIA مطرح می کنند.



شکل ۵-۴: رنگ بندی ۲۱۸/EIA-568A


در جدول ذیل رنگ بندی TIA/EIA-568A نیز مشخص شده است.

جدول۵-۱: رنگ بندی ۱-۵کا TIA/EIA-568A

شماره پین 45-RJ	رنگ سیم
١	سفید سبز
۲	سبز
٣	سفید نارنجی
۴	آبی
۵	سفید آبی
۶	نارنجى
٧	سفید قهوهای
٨	قهو های

TIA/EIA-568B $Y-\Delta-\Delta$

در این روش کابل TP به صورت شکل زیر به کانکتور RJ45 متصل می شود. همچنین در برخی متون ، موسسه TI مارح می کنند.



شکل ۵-۵: رنگ بندی TIA/EIA-568B

در جدول صفحه بعد نیز این رنگ بندی مشخص شده است.

جدول۵-۲: رنگ بندی TIA/EIA-568B

شماره پین 45-RJ	رنگ سیم
١	سفید نارنجی
۲	نارنجى
٣	سفيد سبز
۴	آ بی
۵	سفید آبی
۶	سبز
٧	سفید قهو های
٨	قهو های

Straight Through کابل ۳-۵-۵

برای ساختن کابل Straight Through می بایست دو سر کابل را به یک روش به کانکتور وصل نمود. بدین ترتیب که دو سر کابل از روش TIA/EIA-568B برای اتصال به کانکتور استفاده شوند. معمولا در شبکه های امروزی دو سر کابل را با روش TIA/EIA-568B به کانکتور وصل می کنند.

این نوع کابل برای ارتباطات ذیل استفاده می شود:

- کامپيوتر به سوئيچ
 - روتر به سوئیچ


۲-۵-۵ کابل ۴-۵-۵

برای ساختن کابل Cross-Over میبایست یک سر کابل را به روش TIA/EIA-568A و سر دیگر را به روش TIA/EIA-568A میبایست یک سر کابل برای ارتباطات ذیل استفاده می شود:

- کامپیوتر به کامپیوتر
 - روتر به روتر

- روتر به کامپیوتر
- سوئيچ به سوئيچ
 - هاب به هاب

در شبکههایی که با حداکثر سرعت ۱۰۰ مگابیت در ثانیه کار می کردند با توجه به استاندارد تدوین شده در آن زمان از بسیم یا ۲ زوج استفاده می شد ، هریک از زوجها به صورت ارسال (RX) و یا دریافت (TX) در نظر گرفته می شد. پورتهای اترنت هر دستگاه که با حداکثر سرعت ۱۰۰ مگابیت در ثانیه کار می کنند ، زوجهای ارسال و دریافت آنها ثابت است. برای برقراری ارتباط مستقیم بین این نوع دستگاهها (مثلا کامپیوتر به کامپیوتر) باید زوج ارسال در یک دستگاه به زوج دریافت در دستگاه دیگر وصل شود. این نوع کابل را Cross-Over می گویند.



شکل ۵-۶: کابل Cross-Over

در زمانی که استانداردهای با سرعت ۱۰۰۰ مگابیت در ثانیه عرضه شد ، از همه سیمها (هشت سیم کابل TP) استفاده شد و همچنین به پورتها این قابلیت اضافه شد که به صورت خود کار نوع ارتباط را تشخیص دهند. کابل Cross-Over که در شکل بالا ملاحظه کردید برای سرعت ۱۰۰ مگابیت در ثانیه است و برای سرعت ۱۰۰۰ مگابیت می بایست زوج آبی و قهوهای نیز در یک سمت جابجا شوند. با توجه به قابلیت تشخیص خود کار نوع ارتباط در سرعت ۱۰۰۰ مگابیت در ثانیه برای اتصال دو کامپیوتر از کابل Straight Through استفاده می شود.

CSMA/CD 9-8

امروزه با توجه به عدم استفاده از هاب ٔ در عموم شبکههای اترنت تصادم ٔ وجود ندارد ، ولی با در نظر گرفتن سیر

-

¹ Hub

² Collision

تکاملی شبکهها روشی برای جلوگیری از بروز تصادم ارائه شد. این روش CSMA/CD است که مخفف عبارت Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection مي باشد.

در این روش فرستنده قبل از ارسال اطلاعات رسانه انتقال ^۱ را چک می کند تا دستگاه دیگری در حال ارسال داده نباشد. در صورت آزاد بودن رسانه انتقال شروع به ارسال مینماید. چک کردن خط به طور متناوب ادامه می یابد ، تا در صورت مشاهده سیگنال دیگری وارد مرحله دیگری شود.

ممكن است شرایطی پیش آید كه دو دستگاه همزمان رسانه انتقال را چك كنند و چون خط خالی است ، اقدام به ارسال داده نمایند ، که سبب بروز تصادم خواهد شد. در این هنگام یکی از دستگاهها سیگنالی به نام JAM ارسال می کند که باعث می شود همه دستگاهها در آن محدوده ، که اصطلاحا بخش ٔ گفته می شود ، موقتا از ارسال داده جلوگیری کنند. یس از آن دستگاههای دخیل در تصادم ، به اندازه یک زمان تصادفی صبر می کنند و دوباره این روال از سر گرفته می شود. الگوریتم انتخاب یک زمان تصادفی برای شروع ارسال مجدد را Backoff Timer می گویند. در صورت بروز تصادم یک دستگاه برای پانزده بار متوالی اقدام به ارسال داده مینماید ، که اگر در تمامی این دفعات تصادم رخ دهد ، از ارسال منصرف مي شود.

موارد زیر به عنوان تاثیرات تصادمهای زیاد در شبکه با روش CSMA/CD مطرح می شوند.

- تاخير بالا
- توان عملياتي شبكه كاهش مي بابدً
 - ازدحام ، بالا

¹ Media

² Collision

Segment

¹ Throughput

⁵ Congestion

آدرس IP

فصل *9* – آدرس IP فصل

۶ آدرس IP

زمانی که دو دستگاه در شبکه تمایل به تبادل اطلاعات دارند ، نیاز به آدرس منطقی دارند. در بررسی مدل مرجع OSI شرح داده شد که داده ها برای انتقال میبایست لایه های مختلف را به ترتیب از بالا به پایین طی کنند و هر لایه هدرهایی به داده اضافه مینماید. در لایه ۳ آدرس منطقی و در لایه ۲ آدرس فیزیکی افزوده می شود.

۹ – ۱ مبنای اعداد

پیش از شروع کار با آدرسهای IP باید مروری بر مبنای اعداد داشته باشیم. مبناهایی که در کار با آدرس IP با آنها سروکار داریم عبارت از مبنای ۲، مبنای ۱۰ و مبنای ۱۶ میباشند. در کاربردهای روزمره همواره از IP مبنای ۱۰ استفاده می شود که به آن دسیمال گفته می شود. در استفاده از آدرس IP بین مبنای ۱۰ و مبنای ۲ تبدیل انجام خواهد شد.

۶-۱-۱ مبنای ۲

اعداد در مبنای ۲ از صفر و یک تشکیل می شوند و یک عدد در مبنای ۲ از رشته ای صفر و یک تشکیل شده است و به آنها اعداد باینری^۴ یا دودویی گفته می شود. برای معادل سازی عدد در مبنای ۲ و مبنای ۱۰ به یکدیگر روشهای مختلفی و جود دارد که در ادامه توضیح داده می شوند. در آدرس IP نسخه IPv4 قسمتهای مختلف آن با هشت بیت نشان داده می شوند و در معرفی روشهای تبدیل اعداد مبنای ۲ به مبنای ۱۰ از اعداد باینری هشت بیتی استفاده می شود. در بخش های بعدی به طور مشروح آدرس IP توضیح داده خواهد شد.

² IP Address

1

¹ Headers

³ Decimal

⁴ Binary

فصل ۶ – آدرس IP فصل ۶ – آدرس

-1-1-1 تبدیل اعداد باینری به اعداد دسیمال

با توجه به توضیح قبل اعداد باینری را هشت بیتی در نظر می گیریم. برای تبدیل اعداد باینری به اعداد دسیمال بدین صورت عمل کنید. هریک از شماره ها در عدد باینری با توجه به محل قرار گیری دارای ارزش عددی دسیمال می باشند. برای سادگی می توان جدول زیر را در نظر گرفت.

جدول ۶-۱: تبدیل باینری به دسیمال

حال برای تبدیل عدد باینری به دسیمال از جدول فوق استفاده نموده و به جای هر شماره صفر در عدد باینری ، عدد

صفر در دسیمال و به جای هر شماره یک در عدد باینری ، معادل ارزش دسیمال را قرار دهید و همه اعداد را باهم جمع

کنید. برای درک موضوع به مثال زیر دقت فرمایید.

عدد باينرى 10110101

برای تبدیل به دسیمال از جدول فوق کمک بگیرید.

بیت اول عدد یک و معادل دسیمال آن ۱، بیت دوم عدد صفر و معادل دسیمال آن صفر ، بیت سوم عدد یک و معادل دسیمال آن ۴، بیت معادل دسیمال آن ۱۶، بیت معادل دسیمال آن ۴، بیت چهارم عدد صفر و معادل دسیمال آن صفر ، بیت پنجم عدد یک و معادل دسیمال آن ۳۲، بیت هفتم عدد صفر و معادل دسیمال آن صفر و بیت هشتم عدد یک و معادل دسیمال آن ۱۲۸ می باشد. حال همه این اعداد را با هم جمع کنید.

171 + + + 47 + 18 + + + + + + 1

با جمع اعداد بالا معادل دسيمال عدد باينري كه ١٨١ است ، بدست مي آيد.

-1-1-7 تبدیل اعداد دسیمال به اعداد باینری

در تبدیل عدد دسیمال به باینری می توان از روش تقسیم کردن عدد بر ۲ در اولین گام و سپس تقسیم کردن خارج قسمت تا زمانی که خارج قسمت از ۲ کوچکتر شود. در نهایت آخرین خارج قسمت و باقیماندهها عدد باینری را تشکیل

می دهند. در کار با آدرس IP با توجه به در نظر گرفتن ۸ بیت و حداکثر عدد قابل نمایش با ۸ بیت ، در نمایش اعداد مبنای ۲ می توان از جدول ذیل استفاده نمود.

جدول۶-۲: دسیمال به باینری

شماره بیت	٨	٧	۶	۵	۴	٣	۲	١
ارزش دسیمال	177	۶۴	٣٢	19	٨	۴	۲	١

یکی از روشهای ساده استفاده از جدول فوق میباشد. روش کار بدین صورت است که عدد مورد نظر را از سمت چپ جدول شروع به مقایسه با ارزش دسیمال کنید. در صورتیکه از ارزش دسیمال بیشتر بود به جای بیت مورد نظر یک و در غیر اینصورت عدد صفر قرار دهید. اگر به جای بیت یک قرار دادید ، مقدار ارزش دسیمال را از عدد مورنظر کم کنید و به همین روش ادامه دهید تا همه هشت بیت مقداردهی شود. این روش برای حداکثر عدد ۲۵۵ قابل استفاده میباشد.

برای مثال عدد ۲۰۰ را در نظر بگیرید. در گام اول ۲۰۰ را با مقدار ۱۲۸ مقایسه کنید ، عدد ۲۰۰ از ۱۲۸ بزرگتر است ، پس به جای بیت هشتم عدد یک قرار دهید. سپس ۱۲۸ را از ۲۰۰ کم کنید که حاصل برابر است با ۷۲ و با ارزش دسیمال بعدی مقایسه نمایید. عدد ۷۲ از ۶۴ بزرگتر است ، پس به جای بیت هفتم عدد یک قرار دهید. سپس ۶۴ را از ۷۲ کم کنید که حاصل برابر است با ۸ این روش را ادامه دهید تا همه بیتها مقداردهی شوند.

جدول ۶-۳: تبدیل دسیمال به باینری برای عدد ۲۰۰

شماره بیت	٨	٧	۶	۵	۴	٣	۲	١
ارزش دسیمال	١٢٨	54	٣٢	19	٨	۴	۲	١
باینری	١	١	•	•	١	•	•	•

۶-۱-۲ مبنای ۱۶

اعداد در مبنای ۱۶ از ارقام صفر تا پانزده تشکیل می شوند. برای جلوگیری از اشتباه اعداد ۱۰ تا ۱۵ را به صورت کاراکتر نشان می دهند.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

معمولا در تبدیل مبناها به مبنای ۱۶ از مبنای ۲ کمک گرفته می شود. بدین ترتیب که عدد به مبنای ۲ تبدیل می شود و سپس با جداکردن ۴ رقم از سمت راست ، معادل مبنای ۱۶ را قرار می دهند. همچنین می توان از روش های مستقیم نیز استفاده نمود.

برای مثال عدد $_1$ (۲۰۰) معادل $_2$ (11001000) میباشد. با جدا کردن ۴ رقم ، ۴ رقم از سمت راست می توان به مبنای ۱۶ تبدیل نمود که برابر با $_1$ ((C8)) میباشد.

۲-۶ آدرس IPv4

آدرس IPv4 امروزه بسیار کاربرد دارد و در استفاده عموما به آن آدرس IP گفته می شود. آدرس IP به صورتی ۳۲ Dotted-Decimal بیت می باشد. برای راحتی در نوشتن و خواندن ، آن را به صورت ذیل نشان می دهند و به آن فرمت می گویند.

10.20.30.1 مانطور که ملاحظه می کنید ، آدرس IP از چهار قسمت تشکیل شده است که با نقطه از یکدیگر جدا شدهاند. هر کدام از قسمتها ۸ ست هستند که به آن اکتت ٔ می گو بند.

 Dotted Decimal فرمت
 10
 20
 30
 1

 المحت الم

جدول۶-۴: اکتتهای آدرس

Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4

در حالت کلی آدرس IP از دو بخش آدرس شبکه و آدرس هاست تشکیل شده است. برای مشخص کردن اینکه کدام بخش آدرس IP مربوط به آدرس هاست میباشد ، از Subnet Mask استفاده کدام بخش مربوط به آدرس هاست میباشد ، از Subnet Mask استفاده می شود. شما می توانید Subnet Mask را به عنوان خط جداکننده در آدرس ۳۲ بیتی IP در نظر بگیرید ، بدین صورت که آدرس آل را به دو بخش تقسیم می کند ، گروهی از بیتهای مربوط به آدرس شبکه (که در سمت چپ قرار دارند)

² Network Address

¹ Octet

³ Host Address

و گروهی از بیتهای مربوط به آدرس هاست (که در سمت راست قرار دارند). این وظیفه توسط IP مشخص می شود که به صورت رشتهای از یکها و صفرها بوده و در مجموع ۳۲ بیت می باشد که متناظر با آدرس است. در Subnet Mask یکها مشخص کننده قسمت آدرس شبکه هستند که از سمت چپ به صورت رشتهای پشت سرهم از یک است و صفرها مشخص کننده آدرس هاست هستند.

جدول۶-۵ Subnet Mask

فرمت Dotted Decimal	10	20	30	1
فرمت باینری	0000 1010	0001 0100	0001 1110	0000 0001
Subnet Mask	1111 1111	0000 0000	0000 0000	0000 0000

Network Bits Host Bits

در جدول فوق Subnet Mask به صورت ۸ بیتی است یعنی ۸ بیت سمت چپ در Subnet Mask یک می باشد و بقیه بیت سمت چپ در Subnet Mask یک می باشد و بقیه بیتها صفر هستند. برای بدست آوردن آدرس شبکه می توان Subnet Mask را با فرمت باینری در حالت کلی مقایسه نمود و در آدرس IP زمانی که بیت Subnet Mask صفر است ، صفر قرار دهید و زمانی که بیت Subnet Mask یک است معادل همان عدد موجود در آدرس IP در نظر بگیرید.

جدول ۶-۶: آدرس شبکه

فرمت Dotted Decimal	10	20	30	1
فرمت باینری	0000 1010	0001 0100	0001 1110	0000 0001
Subnet Mask	1111 1111	0000 0000	0000 0000	0000 0000
آدرس شبکه	10	0	0	0

زمانی که اطلاعات آدرس IP را مشخص می کنند ، آدرس IP و Subnet Mask را ارائه می کنند که قسمت آدرس Dotted-Decimal به صورت IP به صورت Subnet Mask را می توان مانند آدرس هاست قابل تفکیک باشد. Subnet Mask را می توان مانند آدرس هاست قابل تفکیک باشد. نمایش داد ، که برای آدرس موجود در جدول فوق به صورت زیر خواهد بود.

IP Address: 10.20.30.1 Subnet Mask: 255.0.0.0

_

¹ Network Address

همچنین می توان به جای Subnet Mask از فرمت Subnet Mask یا ISubnet Mask استفاده کرد که در این قالب تعداد بیت های یک در Subnet Mask شمرده می شود و با استفاده از "/" نشان داده می شود. برای مثال آدرس IP فالب تعداد بیت های یک در 10.20.30.1/8 شمرده می شود.

۲-۶ کلاس آدرس IP

ب وجود اینک آدرس شابکه و Subnet Mask ارائه می شود تا قسمت آدرس شبکه و اینک آدرس شابکه و اینک آدرس شابکه و آدرس هاست مشخص شود ، دسته بندی در نظر گرفته شد به نام کلاس آدرس که با توجه به مقدار اولین اکتت Subnet Mask پیش فرض برای آن درنظر گرفته می شود.

جعدون ۱۰۰۰ عارس			
کلاس آدرس	مقدار Octect اول	Classful Mask (Dotted Decimal)	Classful Mask (prefix notation)
Class A	1 – 126	255.0.0.0	/8
Class B	128 – 191	255.255.0.0	/16
Class C	192 – 223	255.255.255.0	/24
Class D	224 – 239	ندارد	ندارد
Class E	240 – 255	ندارد	ندارد

جدول۶-۷: کلاس آدرس

به Subnet Mask پیش فرض Classful Mask گفته می شود و آدرس مورد نظر را نیز Classful می گویند. برای مثال اگر به شما بگویند که آدرس هایی که اولین مثال اگر به شما بگویند که آدرس ایک آدرس ایک آدرس هایی که اولین اکت آنها سن ۱۹۲ تا ۲۲۳ است ، Subnet Mask آن Subnet Mask آنها سن ۱۹۲ تا ۲۲۳ است ،

۲-۲-۶ آدرس IP به صورت Public و Private

در یک دسته بندی می کنند و به آنها IP را با توجه به محدوده دیده شدن تقسیم بندی می کنند و به آنها آدرسهای Public می گویند. آدرس Public آدرسی است که در محدوده شبکه اینترنت قابل

-

¹ Address Class

² Octet

استفاده است و دستگاههایی که نیاز به استفاده از اینترنت دارند می بایست آدرس Public داشته باشند. این آدرس IP باید برای هر دستگاه در اینترنت منحصر بفرد باشد. آدرس Private آدرسی است که در محدوده شبکههای لاکههای داخلی یک سازمان قابل استفاده است. این آدرس در هر سازمان باید منحصر بفرد باشد ولی سازمانهای مختلف می توانند از آدرسهای مشابه استفاده کنند چراکه سازمان باید منحصر بفرد باشد ولی سازمانهای مختلف می توانند از آدرسهای مشابه استفاده کنند چراکه سازمانهای مناور در شبکه یک سازمان لازم نیست که همه دستگاهها دارای آدرسهای باشند Public باشند و بدین ترتیب باعث کاهش درخواست تعداد آدرس IP می شود. در جدول زیر محدوده آدرسهای Private نشان داده شده است.

کلاس آدرس محدوده آدرس Subnet Mask پیش فرض آدرس به فرم prefix notation Class A 10.0.0.0 - 10.255.255.255255.0.0.0 10.0.0.0/8 Class B 172.16.0.0 - 172.31.255.255255,255,0,0 172.16.0.0/12 192.168.0.0 - 192.168.255.255 Class C 255.255.255.0 192.168.0.0/16

جدول۶-۸: آدرس Private

۶–۲–۳ تعداد هاست

برای محاسبه تعداد هاستها در یک محدوده آدرس نکتهای را باید درنظر داشته باشید. اولین آدرس در یک محدوده آدرس شبکه و آخرین آدرس ، آدرس Broadcast میباشد. برای محاسبه تعداد هاستها با توجه به تعداد بیتهایی که برای قسمت آدرس هاست درنظر گرفته شده از فرمول ذیل استفاده کنید.

تعداد بیتهای قسمت آدرس هاست را H در نظر بگیرید.

 $2^{\rm H}-2$

برای مثال اگر محدوده آدرس 10.0.0.05 – 10.0.0.0 باشد ، آدرس 10.0.0.0 آدرس شبکه و Broadcast میباشد.

¹ Network Address

فصل ۶ – آدرس IP

۶-۲-۴ اختصاص آدرس IP

IP برای اینکه هر دستگاه بتواند در شبکه کار کند ، نیاز است آدرس IP برای آن تنظیم شود. روال اختصاص آدرس IP به دو صورت می باشد : پویا IP و دستی IP.

در زمان تنظیم آدرس IP به اطلاعات زیر نیاز است:

- آدرس IP
- Subnet Mask •
- Default Gateway: زمانی که یک دستگاه بخواهد با شبکه دیگری که آدرس آن خارج از محدوده آدرس قرانی که یک دستگاه بخواهد با شبکه دیگری که آدرس آن خارج از محدوده آدرس خود میباشد ارتباط برقرار کند، داده ها را به سوی روتر شبکه ارسال می کند.

 آدرسی که در قسمت Default Gateway تنظیم می شود مشخص کننده روتر مذکور در شبکه میباشد.
- DNS Server: در کار با شبکه ، خصوصا شبکه اینترنت ، عموما با اسم سایتها سروکار دارید مانند. سرویسی در مانند google.com. در ارتباطات شبکه دستگاهها باید آدرس IP یکدیگر را بدانند. سرویسی در شبکه به نام "DNS وجود دارد که عمل تبدیل اسم به آدرس IP را بر عهده دارد. سروری که این وظیفه را انجام می دهد DNS Server می باشد.

زمانی که تنظیمات به صورت دستی صورت پذیرد ، موارد فوق در بخش تنظیمات مربوطه وارد خواهد شد. روش دیگر اختصاص این اطلاعات به صورت پویا است. سرویسی به نام DHCP و جود دارد که این اطلاعات را به دستگاهها ارائه می کند. سروری که این عمل را انجام می دهد DHCP Server است.

در هـر دسـتگاه يـا سيسـتمعـاملي روش تنظـيم اطلاعـات آدرس IP متفـاوت مـيباشـد ، در ادامـه تنظـيم آدرس الاحـد در هـر دسـتگاه يـا سيـد و ادامه كار در تصاوير مشخص است.

Manual

¹ Dynamic

³ Domain Name System


⁴ Dynamic Host Configuration Protocol




شكل ۶-۱: مرحله اول تنظيم آدرس




شكل ۶-۲: مرحله دوم تنظيم آدرس




شكل ۶-۳: مرحله سوم تنظيم آدرس




شکل ۶-۴: مرحله چهارم تنظیم آدرس



شكل ۶-۵: مرحله پنجم تنظيم آدرس



شكل ۶-۶: مرحله ششم تنظيم آدرس



شكل ۶-۷: مرحله هفتم تنظيم آدرس



شکل ۶-۸: تنظیم DNS

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General Alternate Configuration

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

© Obtain an IP address automatically

© Use the following IP address:

IP address:

Subnet masks

Default getaway:

© Use the following DNS server address automatically

© Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

Alternate ENS server:

OK Cancel

در صورتیکه بخواهید آدرس به صورت پویا دریافت شود ، تنظیمات را به صورت زیر در نظر بگیرید.

شكل ۹-۶: تنظيم آدرس به صورت پويا

۶-۲-۵ انواع آدرس خاص

برخی از آدرسهای IPv4 را برای مصارف خاص جداکردهاند که در ادامه شرح داده می شوند.

۶−۲−۶ آدرس 0.0.0.0

این آدرس باتوجه به جایی که استفاده می شود معانی مختلفی دارد که عبارتند از :

- همه آدرسها: برای مثال برای راهاندازی سرور وب ، اگر دستگاه چند آدرس IP داشته باشد ، برای فعال کردن سرویس بر روی همه آدرسها در تنظیمات سرویس موردنظر از آدرس 0.0.0.0 استفاده می شود.
- مسیر پیش فرض: در اکثر مواقع استفاده از این آدرس به معنی مسیر پیش فرض یا همه شبکههایی که من نمی شناسم ، می باشد و به صورت 0.0.0.0/0 نیز نشان داده می شود.

٠

¹ Dynamic

فصل ۶ - آدرس IP

۲-۵-۲-۶ آدرس Loopback

این آدرسها در محدوده 127.0.0.1 تا 127.255.255.254 میباشند. این آدرسها در اکثر دستگاهها فعال هستند و بیشتر برای مصارف تستی کاربرد دارند. برای مثال برای چک کردن صحت عملکرد پروتکل TCP/IP میتوان در کامپیوتر از این IP ها استفاده نمود. یکی دیگر از موارد استفاده میتوان به برنامههای تحت شبکه مانند وبسایت اشاره نمود، که یک برنامهنویس میتوان بر روی دستگاه خود، برنامه را مشاهده نماید.

۶-۲-۵ آدرس APIPA

آدرس APIPA که مخفف APIPA که مخفف APIPA میباشد در محدوده IO9.254.0.1 تا IP میباشد در محدوده IO9.254.0.0 تا IP میباشد در محدوده آدرس IP تنظیمات آدرس IP تنظیمات آدرس IP ترس IP ترس IP ترس IP دریافت کند ، در این کامپیوتری بر روی حالت پویا است ممکن است به هر دلیلی نتواند از سرور IP آدرس IP دریافت کند ، در این زمان به کمک این نوع آدرس به صورت تصادفی از محدوده ذکر شده آدرس IP به کامپیوتر اختصاص داده خواهد شد.

Subnetting *9*−**Y**−*9*

در بخشهای قبل با مفهوم Subnet Mask و Subnet Mask پیش فرض آشنا شدید. با توجه به فرمول تعداد هاستها و تعداد بیتهایی که در آدرس IP در هر کلاس برای آدرس هاست درنظر گرفته شده است ، جدول ذیل را ملاحظه نمایید.

جدول۶-۹: تعداد آدرس هر کلاس (آدرید قادا استفاده) کلاس آدرید

کلاس آدرس	تعداد هاست (آدرس قابل استفاده)		
Class A	16,777,214	$2^{24}-2$	
Class B	65,534	$2^{16}-2$	
Class C	254	$2^{8}-2$	

با توجه به جدول فوق در برخی کلاسها ممکن است تعداد آدرس IP مورد نیاز بسیار کمتر از اعداد مذکور باشد. در چنین شرایطی برای جلوگیری از به هدررفتن آدرسهای IP می توان کلاسهای آدرس A ، و C را به محدوده های کوچکتری تقسیم نمود که آدرسهای قابل استفاده در محدوده جدید از کلاس

آدرس کمتر خواهند بود. به چنین روشی Subnetting گفته می شود. این روش در خصوص آدرسهای ادرس کمتر خواهند به سرعت Public نمود بیشتری دارد چراکه اگر قرار باشد آدرسهای Public با روش Classful ارائه شوند به سرعت آدرسهای قابل ارائه به سازمانها تمام خواهد شد. در برخی موارد به Subnetting استفاده از آدرس به صورت Classless نیز گفته می شود.

زمانی که آدرسها Classful هستند از Subnet Mask پیش فرض استفاده می شود ، در مقابل در Subnetting با توجه به تعداد آدرسهایی که نیاز است قسمت آدرس شبکه در آدرس IP بزرگتر می شود. اصطلاحا می گویند آدرس شبکه از قسمت آدرس هاست بیتهایی را قرض می گیرد.

۶-۳ آدرس IPv6

با توجه به تعداد آدرسهای IPv4 برای تعداد تجهیزاتی که امروزه در دنیا وجود دارد کافی نیست ، میبایست تمهیداتی درنظر گرفته شود. برخی از این تمهیدات عبارتند از:

- NAT •
- IPv6 ●

راه کارهای اولیه برای جلوگیری از اتمام آدرسهای IP استفاده از روش 'NAT میباشد. در ایس روش لزومی ندارد هریک از دستگاههایی که به شبکه وصل میباشد دارای آدرس Public باشد ، دستگاهها در شبکه یک سازمان از آدرس دهی Private استفاده کرده و زمانی که نیاز به دسترسی به شبکه اینترنت دارند از طریقی سرویسی به نام NAT آدرسهای Private به Public تبدیل می شوند. این روش سبب خواهد شد که یک سازمان به تعداد آدرس کا Public کمتری نیاز داشته باشد.

روش دیگر استفاده از آدرسهای IPv6 است که با افزایش تعداد بیتها در آدرس ، تعداد آدرسها افزایش یافتهاند.

۶-۳-۶ قالب آدرس IPv6

آدرس IPv6 به صورت ۱۲۸ بیت است و با اعداد هگزادسیمال نشان داده می شود. این آدرس از ۸ بخش تشکیل شده

¹ Network Address Translation

و هر بخش ۴ عدد هگزادسیمال را شامل می شود.

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX


هر کدام از X ها نمایانگر یک عدد هگزادسیمال میباشد. با توجه به طولانی بودن آدرس IPv6 روشهایی نیز برای ساده سازی آن پیشنهاد شده است. برای مثال اگر در هریک Λ قسمت عدد صفر در چپ قرار گیرد برای سادگی آن را حذف کرده تا طول آدرس کمتر و خواندن آن راحت تر باشد. مثال زیر نمونه ای از آدرس های IPv6 هستند.

2607: f0d0: 1002: 0051: 0000: 0000: 0000: 0004

استفاده از دستورات برای بررسی شبکه


۷ استفاده از دستورات برای بررسی شبکه

در این فصل برخی دستورات در محیط سیستم عامل و پندوز برای چک کردن شبکه بررسی می شوند. این دستورات در سیستم عاملها و تجهیزات دیگر از نظر نام دستور کمی متفاوت هستند. برای اجرای دستوراتی که در ادامه شرح داده می شوند ، باید از محیط Command Prompt و پندوز استفاده نمایید. برای دسترسی به این محیط در و پندوز ۷ از طریق منوی Start ، در قسمت جستجوی فایلها کلمه Comd را وارد و سپس Ther



شکل ۱-۷: اجرای Command Prompt

همچین می توانید با فشار دادن کلید Windows و Windows به صورت همزمان سبب باز شدن کادر اجرای دستور شوید و سپس cmd را تایپ کرده و Enter نمایید.



شکل ۲-۷: اجرای ۲-۷:

۱-۷ دستور arp

همانطور که در فصول قبل مطرح شد ارتباطات از پروتکل TCP/IP پیروی می کنند. برای برقراری ارتباط نیاز به آدرس منطقی (آدرس IP) و آدرس فیزیکی (آدرس MAC) می باشد. هر دستگاه برای ارتباط آدرس IP مقصد را می داند و برای تکمیل فرآیند پروتکل TCP/IP نیاز به آدرس MAC دارد (برای زمانی که دستگاهها در یک Broadcast Domain قرار دارند.). برای تبدیل آدرس IP به آدرس ARP استفاده می شود.

حال هر دستگاه اطلاعات مربوط به تبدیل آدرس IP به آدرس MAC را برای مدتی در حافظه خود نگه می دارد. برای ملاحظه این حافظه از دستور arp استفاده کنید. دستور arp آرگومانهای مختلفی دریافت می کند و برای مشاهده حافظه موقتی مذکور دستور زیر را بکار برید.

arp -a

نمونه خروجي اين در دستور در شكل زير مشخص است.

شكل ٧-٣: دستور arp

ipconfig دستور

برای مشاهده تنظیمات شبکهای کامپیو تر از دستور ipconfig استفاده نمایید.

-

¹ Address Resolution Protocol

شکل ۷-۴: دستور ipconfig

با بکارگیری دستور ipconfig /all جزئیات بیشتری در خروجی دیده خواهد شد. برای مثال برای مشاهده آدرس MAC باید از این دستور استفاده کرد.

۳-۷ دستور metstat

برای مشاهده ارتباطاتی که بین کامپیوتر و شبکه وجود دارد می توان از دستور netstat استفاده نمود. این دستورات تمام اتصالات فعال را لیست می کند.

C:\>net	stat		
OUTPUT	OMITTED		
TCP	127.0.0.1:27015	LIVE-DELIVERY:1309	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.50:1045	172.16.224.200:https	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.50:1058	THE-WALLACES-TI:microsoft-ds	ESTABLISHE
TCP	192.168.1.50:1079	tcpep:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.50:1081	174:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.50:1089	by2msg4020609:msnp	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.50:1111	HPB81308:netbios-ssn	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.50:1115	10.65.228.81:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.50:1116	10.65.228.81:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.50:1117	10.65.228.81:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.50:1118	10.65.228.81:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.50:1126	10.65.228.81:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.50:1417	vip1:http	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.50:1508	208:https	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.50:1510	208:https	CLOSE_WAIT
TCP	[::1]:2869	LIVE-DELIVERY:1514	TIME_WAIT
TCP	[::1]:2869	LIVE-DELIVERY:1515	ESTABLISHED
OUT	PUT OMITTED		

شکل ۷-۵: دستور netstat

برای اینکه متوجه شوید چه نرمافزاری از ارتباطات لیست شده استفاده می کند این دستور را با آرگومان b- بکار برید.

netstat -b

C:\>nets	C:\>netstat -b				
Active C	onnections				
OUTPUT O	MITTED				
Proto	Local Address	Foreign Address	State		
TCP	127.0.0.1:1068	LIVE-DELIVERY:19872	ESTABLISHED		
[Dropbo	x.exe]				
TCP	127.0.0.1:1309	LIVE-DELIVERY: 27015	ESTABLISHED		
[iTunes	.exe]				
TCP	127.0.0.1:1960	LIVE-DELIVERY:1961	ESTABLISHED		
[firefox.exe]					
TCP	192.168.1.50:1115	10.1.228.81:https	ESTABLISHED		
[OUTLOOK.EXE]					
TCP	192.168.1.50:1116	10.1.228.81:https	ESTABLISHED		
[OUTLOOK.EXE]					
OUTPUT OMITTED					

شکل ۷-۶: دستور netstat

۲-۷ دستور ping

برای چک کردن ارتباط بین دو دستگاه از دستور ping استفاده می شود. این دستور مشخص می کند که دستگاه مورد نظر به درخواست ها پاسخ می دهد یا خیر. در ویندوز باید دستور ping را با آدرس IP دستگاه مورد نظر بکار برد و به صورت پیش فرض چهار پیام ارسال می نماید. پاسخی که به پیام ها داده می شود وضعیت ارتباط را مشخص خواهد نمود.

```
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

شکل ۷-۷: دستور ping

اگر پاسخها مانند شکل فوق باشد و زمان برای هر پاسخ مشخص شده باشد ، نشان می دهد که ارتباط بین دو دستگاه برقرار است. منظور از این ارتباط یعنی از نظر مدل OSI لایههای ۲،۲ و ۳ بدرستی بین دو دستگاه عمل می کنند.

اگر در پاسخ Request timed out دیده شد یعنی ارتباط بین دو دستگاه برقرار نیست که می تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد.

اگر در پاسخ Destination host unreachable دریافت شد یعنی در طول مسیر ارتباطی یکی از تجهیزات ادامه مسیر را نمی داند. برای مثال در منزل اگر سیم تلفن را از مودم ADSL قطع کنید و سپس از کامپیوتر آدرسی را در اینترنت ping کنید ، به علت اینکه ارتباط مودم قطع است این پیغام دریافت خواهد شد.

۱ دستور nslookup ک

سرور DNS برای تبدیل نام به آدرس IP کاربرد دارد. این دستور برای چک کردن صحت عملکرد سرور DNS میباشد. با اجرای این دستور بدون هیچ پارامتری از طریق Command Prompt به محیط دیگری مانند شکل زیر وارد می شوید که می توانید آدرس سایتها را در آن وارد کرده و اطلاعات آدرس IP آن را بدست آورید.

```
C:\Users\Mohsen>nslookup
Default Server: addc.rrs.com
Address: 192.168.2.4
> _
```

شکل ۷-۸: دستور nslookup

اطلاعات نمایش داده شده در شکل فوق بستگی به تنظیمات کامپیوتر دارد که ممکن است شما سرور DNS مربوط به شبکه خود را استفاده نمایید. در شکل زیر آدرس IP سایت yahoo.com نمایش داده شده است.

```
C:\Users\Mohsen>nslookup
Default Server: addc.rrs.com
Address: 192.168.2.4

> yahoo.com
Server: addc.rrs.com
Address: 192.168.2.4

Non-authoritative answer:
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Name: yahoo.com
Addresses: 72.30.38.140
98.138.183.24
98.138.253.109

> ■
```

شکل ۹-۷: دستور nslookup

tracert دستور ۶-۷

در برخی موارد برای یافتن اینکه کدام بخش شبکه به درستی عمل نمی کند ، باید محدوده مشکل را مشخص کرد. دستور tracert روترهای طول مسیر را مشخص می کند که به آنها اصطلاحا hop گفته می شود. مکانیزم کار کرد آن به این صورت است هر یک از روترهای موجود در طول مسیر را سه بار ping می کند و در هر گام که هر سه پاسخ به صورت *

(Timed out) باشد ، به معنی وجود مشکل می باشد. بدین ترتیب از آخرین روتری که پاسخ بر گردانده شروع به خطایابی می کنیم.

```
C:\Users\Mohsen>tracert -d 8.8.8.8
Tracing route to 8.8.8.8 over a maximum of 30 hops
                                 2 ms
                                        192.168.2.251
         1 \text{ ms}
                     1 \text{ ms}
1
3
4
5
6
7
8
9
       232 ms
                   133 ms
                               90 ms
                                        85.15.0.200
        59 ms
                    54 ms
                               65 ms
                                        85.15.0.193
                               53 ms
53 ms
81 ms
                                        85.15.0.1
85.15.0.126
                    55
       137
           ms
                       ms
        59 ms
                    52
                       ms
                                        78.38.255.89
       157 ms
        62 ms
                    69 ms
                               82 ms
                                         10.10.53.201
       407 ms
                  411 ms
                                        213.248.66.109
                              410 ms
       437 ms
                   366 ms
                              495 ms
                                        80.91.252.51
                                        213.248.83.94
72.14.238.232
209.85.252.2
                              372
412
       523 ms
                  495 ms
                                   ms
11
12
13
14
15
       365 ms
                   382
                       ms
                                   ms
                   403 ms
                              396 ms
                                         72.14.239.93
                   551 ms
                              418 ms
       370 ms
                   380 ms
                              369 ms
                                         72.14.238.18
                                         216.239.49.145
       372 ms
                   367
                              366 ms
                       ms
16
       372 ms
                   363 ms
                              366 ms
                                        8.8.8.8
Frace complete.
```

شکل ۱۰-۷: دستور tracert

Wireless LAN شبکه

Wireless LAN شبکه ۸


در این فصل به بررسی شبکه Wireless LAN پرداخته می شود. امروزه بکارگیری این تکنولوژی برای اتصال به شبکه و استفاده از منابع آن مقبولیت بالایی دارد ، چرا که راهاندازی آن به علت عدم وجود کابل به عنوان رسانه انتقال کمی ساده تر شده است. برای تعامل بین سازندگان تجهیزات این مدل شبکه موسسه IEEE استاندارد 802.11 را معرفی نموده است تا همه تولید کنندگان از آن برای ارائه قطعات بهره جویند. در ادامه برای راحتی در نمایش و خواندن به جای Wireless LAN استفاده می شود.

۱-۸ انواع شبکه WLAN

در حالت كلى شبكه هاى WLAN به دو دسته كلى تقسيم مي شوند كه عبارتند از : Ad-Hoc و Infrastructure .

Ad-Hoc 1-1-A

در این مدل شبکه WLAN نیاز به تجهیز مرکزی نمی باشد و کامپیو ترها می توانند به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. از مزایای این مدل اتصال دو Laptop به راحتی به یکدیگر می باشد و معایب آن می توان به عدم توسعه پذیری آن اشاره نمود و هرچه تعداد دستگاهها افزایش یابد راندمان شبکه کاهش خواهد یافت.



شکل ۱-۸: شبکه Ad-Hoc

InfrastructureY-1-A

در این مدل شبکه WLAN یک تجهیز مرکزی وجود دارد که کامپیوترها از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار

Access Point

Computer 2
Desktop PC or Laptop
(Wireless Adapter Required)

خواهند کرد. از مزایای آن می توان به توسعه پذیری بیشتر و مدلهای امنیتی بهتر ، اشاره نمود.

شکل ۲-۸: شبکه ۲-۸:

۸-۲ اجزا اصلی شبکه WLAN

شبکه WLAN از اجزای مختلفی تشکیل شدهاست که اصلی ترین آنها در ادامه شرح داده خواهند شد.

۷-۲−۸ کارت شبکه Wireless


برای برقراری ارتباط از کامپیوتر با شبکههای WLAN نیاز به کارت شبکه Wireless میباشد. در لپتاپها این کارت به صورت پیش فرض نصب میباشد و برای کامپیوترهای رومیزی میبایست جداگانه خریداری گردد.



شكل ٨-٣: كارت شبكه بدون سيم

Wireless Access Point Y-Y-A

در مدل Infrastructure نیاز به یک تجهیز مرکزی میباشد ، نام این دستگاه Wireless Access Point است که مدلهای مختلف با قابلتهای متفاوت دارد.




شکل ۸-۴: Wireless Access Point

۸-۲-۸ آنتن

با توجه به اینکه شبکههای WLAN با انتشار فرکانس در هوا کار میکنند از آنتن برای ارسال و دریافت امواج استفاده می شود. در برخی موارد این آنتن به صورت داخلی در دستگاه تعبیه شده است مانند گوشیهای موبایل و در برخی موارد از آنتن به صورت خارج از دستگاه استفاده می شود. آنتنها انواع گوناگونی دارند و با درنظر گرفتن کاربرد و جهت پوشش دسته بندی می شوند. می توانید دو مدل از آنتن را در ادامه ملاحظه نمایید.

Omnidirectional 1-T-T-A

این نوع آنتن امواج را به صورت ۳۶۰ درجه در محیط پخش می کند و عموما در داخل ساختمان برای پوشش محدودهای از این مدل استفاده می شود. همچنین در محیطهایی مثل دانشگاه یا فرودگاه برای پوشش منطقهای برای ایجاد دسترسی ، دستگاههای استفاده می Wireless Access Point این نوع آنتن را بکار می گیرند.




شکل ۸-۵: آنتن Omnidirectional

Unidirectional Y-Y-Y-A

این مدل آنتن امواج را در یک جهت خاص منتشر می کند و معمولاً از آن برای ارتباطات بین ساختمانها

استفاده می شود.



شکل ۶-۸: آنتن Unidirectional


باند فرکانسی $-\Lambda$

در دنیای امروزی ارتباطات بدون سیم بسیار گسترش یافته است و شبکههای مختلفی از جلمه موبایل ، رادیو و

تلویزیون از فرکانس استفاده می کنند. برای جلوگیری از تداخل در ارتباطات ، سازمانهای مخابراتی جهانی ، فرکانسها را به دو بخش با مجوز و بدون مجوز تقسیم کردهاند. در قسمت با مجوز باید از سازمان مربوطه در هر کشور برای استفاده از آن فرکانس تاییدیه دریافت نمود و برای بخش بدون مجوز هرکس آزاد است تا از بازه فرکانسی مورد نظر استفاده نماید. با توجه به اینکه دستگاهها عموما بر روی چند فرکانس کار می کنند واژه بازه فرکانسی یا باند فرکانسی بکار می دود. شبکههای WLAN از باند فرکانسی بدون مجوز استفاده می کنند. باند فرکانسی بدون مجوز عبارت از عرک 5GHz و 5GHz

در هر باند فرکانسی به یک فرکانس خاص کانال گفته می شود. در باند فرکانسی 2.4GHz کانالها از یکدیگر به مقدار 5MHz فاصله دارند و در نظر داشته باشید که برای کارکرد ، هر کانال فضایی حدود 22MHz نیاز دارد. با این شرایط کانالهای نزدیک به هم ممکن است موجود ایجاد اختلال در ارتباطات یکدیگر شوند. بدین منظور زمان استفاده از چندین Wireless Access Point می بایست از کانالهایی در هر WAP استفاده نمود که همپوشانی با یکدیگر نداشته باشند.

در WLAN با باند فر کانسی 2.4GHz سه کانال وجود دارد که با یکدیگر همپوشانی ندارند که عبارتند از کانالهای در WLAN با پالای ۱۱ استفاده نمی شود.)



در باند فر کانسی 5GHz تعداد کانالهایی که همپوشانی ندارند بیشتر است.

² Free Licensed

1

¹ Licensed

³ Channel

CSMA/CA F-A

در شبکههای WLAN رسانه انتقال (که هوا میباشد) مشترک است و احتمال بروز تصادم وجود دارد، سبکههای WLAN رسانه انتقال (که هوا میباشد) مشترک است و احتمال بروز تصادم بهره میجویند. این اما بر خلاف شبکههای اترنت به جای روش تشخیص تصادم از روش جلوگیری از تصادم بهره میجویند. این روش Carrier Sense Multiple Access with Collision میباشد که مخفف Avoidance

WLAN استاندار د شبکه $\Delta - \Lambda$

موسسه IEEE استانداردهای مختلفی تحت عنوان 802.11 ارائه نموده که شبکههای WLAN با فرکانسها و سرعتهای گوناگون در آن قرار می گیرند. جدول زیر برخی از آنها را نشان میدهد.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
استاندارد	باند فركانسي	حداکثر پهنای باند	حداكثر فاصله
802.11a	5GHz	54Mbps	35m Indoor/120m Outdoor
802.11b	2.4GHz	11Mbps	32m Indoor/140m Outdoor
802.11g	2.4GHz	54Mbps	32m Indoor/140m Outdoor
802.11n	2.4GHz or 5GHz	300Mbps	70m Indoor/250m Outdoor

جدول ۸-۱: استاندارد 802.11

WLAN نحوه سرویس شبکه $-\lambda$

در شبکههای WLAN هر شبکه دارای یک مشخصه اسمی میباشد به نام 'SSID' که از طریق آن مشخصه می توان به شبکه مورد نظر وصل شد.

$\lambda - \lambda$ استاندار دهای امنیتی

برای جلوگیری از دسترسیهای غیرمجاز به شبکههای WLAN میبایست مکانیسمهای امنیتی در نظر داشت. استاندار دهای امنیتی در شبکههای WLAN عبار تند از :

¹ Service Set Identifier

- Wired Equivalent Privacy است و اولین استانداردی بود که تدوین شد. این استاندارد نسبت به بقیه استانداردهای ارائه شده از نظر امنیت ضعیف تر می باشد.
 - WPA : مخفف Wi-Fi Protected Access است و نسبت به WEP روالهای امنیتی قوی تری دارد.
- WPA2 : مخفف Wi-Fi Protected Access version 2 است و از همه مدلها در پیاده سازی امنیت قوی تر است.

WAN شبکه

۹ شبکه WAN


همانطور که در فصل ۲ معرفی شبکههای کامپیوتری اشاره شد ، شبکههای WAN از نظر همبندی فیزیکی در محدوده جغرافیایی وسیع تری قرار دارند. برای پیادهسازی شبکههای WAN در اغلب موارد نیاز به استفاده از سرویسهایی است که شرکتهای ارائه کننده سرویس ۱ مانند شرکت مخابرات ارائه می دهند.

9- ۱ انواع شبکه WAN از نظر نوع ارتباط

شبکه های WAN از نظر نوع ارتباط به دسته بندی های ذیل تقسیم می شوند.

Dedicated Leased Line 1-1-9

در این نوع شبکه بین دو نقطه از یک سازمان یک ارتباط اختصاصی برقرار می شود. در حالت ساده می توان تصور کرد که بین دو نقطه کابلی کشیده شده است (عموما از خطوط تلفن برای این منظور استفاده می شود.) همچنین این سرویس ممکن است از مسیر تجهیزات مراکز مخابراتی نیز عبور کند. هزینه این سرویس با توجه به اختصاصی بودن آن بالا است.




شکل ۱-۹: Leased Line

Circuit Switched Connection Y-1-9

این سرویس نوعی ارتباط است که در زمان نیاز برقرار می شود. تماس تلفنی نمونه ای از این نوع ارتباط است که شما در زمانی که می خواهید تماس برقرار کنید، گوشی تلفن را برداشته و شماره گیری می کنید و ارتباط بر اساس شماره گرفته شده برقرار خواهد شد. در شبکه های WAN ارتباطات ISDN جزء این دسته قرار می گیرند. در ایران شبکه های WAN

¹ Service Provider

در حال حاضر وجود ندارد و ارتباطات WAN از طریق Dedicated Leased Line و یا Connection و یا Connection برقرار می شوند.




شکل ۲-۹: Circuit Switched Connection

Packet Switched Connection $\Upsilon-1-9$

این ارتباط شبیه Leased Line میباشد با این تفاوت که در Dedicated Leased Line مشتری به صورت اختصاصی از سرویس استفاده می کند ولی در Packet Switched Connection مشتریان از پهنای باند اشتراکی که سرویس دهنده تامین می کند ، استفاده می کنند. هزینه این سرویس به مراتب کمتر از Leased Line می باشد.

سرویس دهندگان برای مشتریانی که نیاز به پهنای باند اختصاصی دارند ، تنظیماتی انجام می دهند تا بتوانند در مراکز به مشتریان مختلف خود از قبیل سرویسهای اشتراکی یا اختصاصی ، سرویس دهند.



شکل ۹-۳- Packet Switched Connection

تکنولوژیهای Frame Relay و ATM جزء این دسته هستند که در ایران تنها شبکههای ATM به صورت محدود

پیاده سازی شد. در حال حاضر شبکه های WAN در ایران بر اساس IP و اترنت سرویس دهی می کنند.

9 - ۲ رسانه انتقال شبکه WAN

همانطور که در بررسی رسانه انتقال مطرح شد ، رسانه انتقال به صورت کابل و هوا میباشد. در مورد شبکههای WAN نیز رسانههای انتقال به همین صورت است.

٩-٢-٩ رسانه انتقال فيزيكي

- کابل UTP: بین مراکز مخابراتی و منازل و شرکتها خط تلفن برقرار است و از این خط می توان برای ارائه
 سرویسهای WAN استفاده نمود. برخی از این سرویسها عبارتند از: DSL و E1
 - کابل کواکسیال: در آمریکا بیشتر استفاده شده است و به عنوان سرویس کابلی مشهور است.
 - فیبر نوری: برای مشتریان خاص مخابرات از مرکز تا محل مشتری ارتباط فیبر نوری پیادهسازی می کند.

۹-۲-۹ رسانه انتقال بدون سیم

همه موارد زیر از هوا به عنوان رسانه انتقال استفاده می کنند ولی می توان با تفاوت ساختاری که با هم دارند به صورت زیر دستهبندی کرد.

- شبکههای مبتنی بر تلفن همراه: با استفاده از زیرساخت شبکههای تلفن همراه می توان از آن برای ارتباطات
 WAN استفاده نمود.
 - ماهواره
 - Wimax •

۹-۳ تکنولوژی WAN

در ادامه دو مورد از تکنولوژیهای WAN مورد بررسی قرار می گیرند که عبارتند از E1 و DSL.

E1 1-4-9

E1 خطی است که دارای ۳۲ کانال میباشد و میتوان از ۳۰ کانال آن استفاده نمود. در زمانی که این خط برای

ار تباطات تلفنی استفاده شود می توان با یک خط فیزیکی ۳۰ مکالمه تلفنی یا به عبارتی ۳۰ خط تلفن ارائه نمود. زمانی که این نوع خط برای ار تباطات WAN استفاده شود قادر است پهنای باند 2Mbps را فراهم نماید.

این نوع خط در شبکههای WAN می تواند در ساختارهای Dedicated Leased Line و Dedicated VAN این نوع خط در شبکههای Connection

DSL 7-7-9

این نوع تکنولوژی که به عنوان xDSL نیز شناخته می شود فناوری است از طریق خطوط تلفن می تواند سرویسهای پهن باند این نوع تکنولوژی که به عنوان xDSL نیز شناخته می شود فناوری است. در جدول زیر می توانید مدلهای مختلف آن را مشاهده نمایید.

جدول ٩-١: مقايسه xDSL

نوع DSL	نام کامل	حداکثر سرعت ارسال	حداکثر سرعت دریافت	حداکثر فاصله از مرکز مخابراتی	قابلیت استفاده همزمان تلفن و دیتا
ADSL	Asymmetric DSL	1Mbps	24Mbps	5500m	Yes
SDSL	Symmetric DSL	2.3Mbps	2.3Mbps	6700m	No
VDSL	Very High Bit Rate DSL	16Mbps	100Mbps	1200m	Yes

اطلاعات جدول فوق با توجه به اینکه استانداردهای مختلفی در xDSL وجود دارد ممکن است با برخی متون دیگر کمی تفاوت داشته باشد.

_

¹ Broadband Service