# **CCNA 210806**

# 1.Dynamic NAT (동적NAT)

>>매핑 (사설-> 공인) 작업주체

## \*설정하기

Step1. 사설 IP주소 범위 지정 -> ACL 사용(표준,확장)

Router(config)# access-list list number [permit|deny| address wildcard-mask

ex) Busan(config)# access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255

Step2.공인IP주소 범위 지정

Router(config)#ip nat pool pool\_name start\_ip end\_ip mask Subnet\_Mask

범위

공인 IP

주소범위에 맞추어 서브넷마스크를 정의

ex)Busan(config)# ip nat pool Internet 100.100.2.1 100.100.2.254 netmask 255.255.255.0

Step3. 매핑

Router(config)# ip nat inside source list list\_number pool pool\_name

사설IP주소 공인IP주소

ex)Busan(config)# ip nat inside source list 1 pool Internet

Step4. 적용

- 4-1) 내부 인터페이스 (사설 IP 주소가 설정이 된 인터페이스) Router(config-if)# ip nat inside
- 4-2) 외부 인터페이스 (공인 IP주소가 설정이 된 인터페이스) Router(config-if)# ip nat outside

# 2.PAT ( Port Address Translation ), NAT overloading

>>매핑(다대1)다:사설IP주소의미1: 공인IP주소의미

#### \*설정하기

Step1. 사설 IP 주소 범위 지정 -> ACL(표준,확장)

Router(config)#access-list list\_number [permit|deny] address wildcard\_mask

Step2. 매핑 (overload)

Router(config)# ip nat inside source list list\_number interface int\_type slot/port# overload

------

사설 IP 주소

공인 IP주소

Step3. 적용

Router(config-if)# ip nat inside

>> 내부 인터페이스

Router(config-if)# ip nat outside

>> 외부 인터페이스

\*TCP 헤더

Source port

**Destination Port** 

각각16비트

flag - 제어비트

SYN: 동기화

ACK : 응답

FIN: 종료

3.Port번호 범위에 따른 용어

1)Well-know (널리 알려진 ) port : 0 ~ 1023


2)Registered Port : 1024 ~ 49151 3)Dynamic Port : 49152 이상

#### 4.VLAN(Virtual LAN)

A VLAN = A (Physical) Network = A logical Network

-----

>> IP 주소 관점.



# 1)VLAN 설정

Step1. VLAN 설정 ( >> VLAN ID 생성, 각 logical network를 구분하기 위한 식별자 생성)

Switch(config)# vlan vlan\_id ! VLAN ID는 4096개 생성가능 ex) Switch(config)# vlan 2 ! VLAN ID 2를 생성하는 명령어 Switch(config-vlan)#

--> VLAN ID를 생성한 후 생성된 VLAN ID를 확인 >> Switch# show vlan

<sup>\*</sup>Broadcast Domain = A Network

- -> Broadcase traffic의 전달 범위 패킷의 목적지 주소 Broadcast인 것을.
  - ex) ARP Request

-> D.MAC주소 : FF-FF-FF-FF

IP HDR 브로드캐스트 주소 (일 대 다)

2)트렁크설정 (인터페이스에 설정, 일반적으로 트렁크 설정은 스위치간 연결 링크에서 설정함)

Switch(config-if)# switchport mode trunk ! 2960스위치에서는 자동으로 802.1q 트렁킹 프로토콜 사용.

# \*스위치 이중화시 문제점

- 1.Broadcast Storm
- 2.다중 프레임 송,수신
- 3.MAC Database의 불안정성

## STP(Spanning Tree Protocol)

어떤 스위치의 어떤 포트를 Blocking 상태로 만들것인가를 결정하는 메커니 즉.


#### STP

Step 1. Root Bridge 선출 (1대)

조건: Bridge ID가 가장 낮은 스위치

-----

우선순위값. MAC주소(스위치, show version)



Step2. Non Root Bridge에서 Root Port 선택

1)가장 낮은 cost값을 가진 포트로 인터페이스 유형: Fa -> 100

2)sender에 BID를 비교

3)sender에 PID를 비교.

Step3. 각 세그먼트마다 Designated Port 선택

R>B의 모든 포트는 지정포트

1)cost값 비교

2)sender의 BID 비교

3)sender의 PID 비교

5.STP

6.STP수렴시간 : 30초~50초

STP 포트 상태 전이

Blocking -> Listening -> Learning -> Forwarding

20초 15초 15초

일반적으로 PC가 시스코 스위치에 연결되면 Listening 상태에서 시작해서 30초 라는 시간이 지나야 forwarding상태로 변경됨.

30초라는 시간을 줄이자 --> 포트 패스트 기술.

Switch(config-if)# spanning-tree portfast

# \*STP의 느린 수렴시간을 극복하기 위해서 나온 기술이 RSTP (Rapid STP) = 빠르게 하기 위해서

Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst ( << RSTP 설정)