
Integração com as APIs do EXTC (Externo)

IMPORTANTE: o processo descrito neste material, inclusive de **upload/download do Certificado**, deve ser realizado na área logada do Site Cielo e portal Cielo Desenvolvedores.

Neste manual, apresentaremos aos parceiros externos um guia detalhado sobre o processo de geração e acesso às credenciais, a criação do certificado MTLS e a utilização das APIs Cielo. Este documento foi elaborado para fornecer uma compreensão abrangente e prática das etapas necessárias para garantir a segurança e eficiência na integração com nossos serviços. Abordaremos desde a solicitação e resgate das credenciais até a preparação do ambiente para o uso das APIs, incluindo a obtenção de tokens e a adição de certificados MTLS.

Geração e acesso das Credenciais




Para obter as credenciais, o parceiro deve realizar o **cadastro no Portal Cielo Desenvolvedores** e **anexar o certificado MTLS** seguindo os seguintes passos:

Cadastro no Portal Cielo Desenvolvedores

- Acessar o link https://desenvolvedores.cielo.com.br/api-portal/pt-br/user/login
- Clicar em Cadastre-se




- Preencher endereço de e-mail e criar uma senha
- Informar o Nome Completo
- Preencher o Nome da Empresa
- Informar o CNPJ/CPF
- Informar o Telefone de Contato
- Selecionar o respectivo interesse na plataforma (Outros)
- Clicar em Criar nova conta




Após concluído o cadastro, você receberá a mensagem sobre um envio de e-mail. Aguarde e certifique-se que recebeu este e-mail.



Clique no link disponibilizado no e-mail e redefina sua senha




Clique em **Configurar aplicativo** e instale o aplicativo de autenticação dois fatores em seu dispositivo móvel ou desktop.



Resgate de Credenciais


Após a confirmação da liberação das credenciais e a assinatura do certificado, o parceiro já será possibilitado de realizar o resgate de suas credenciais. Essa área pode ser acessada via https://desenvolvedores.cielo.com.br/api-portal/pt-br/myapps/1, acessando Client-IDs Cadastrados no topo do site




Geração do certificado MTLS (upload/download exclusivo no Site Cielo)

Para concluir a geração de credenciais, o parceiro deve anexar o certificado MTLS para assinatura conforme instruções a seguir:

1. Execute o seguinte comando em seu terminal openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout **acme**-extc-**hml**-mulesoft-mtls.key -out **acme**-extc-**hml**-mulesoft-mtls.csr substituindo o **acme** por seu respectivo nome/abreviacao e hml (Homologação/Sandbox) prd (Produção) conforme ambiente a ser solicitado.
2. Após execução, preencha os campos conforme exemplo abaixo:
    a) Email Address []:**conciliacao.cliente@cielo.com.br**
    b) Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:**acme-extc-prd-mulesoft-mtls**
    c) Organizational Unit Name (eg, section) []:**EXTRATO CORE E EDI**
    d) Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:**CIELO SA**
    e) Locality Name (eg, city) []:**BARUERI**
    f) State or Province Name (full name) [Some-State]:**SAO PAULO**
    g) Country Name (2 letter code) [AU]:**BR**



3. Após execução e preenchimento dos campos conforme apresentado acima, os arquivos .key e .csr serão gerados:
    a. O arquivo **.key** [acme-extc-hml-mulesoft-mtls.key] é de uso exclusivo do parceiro e não deve ser compartilhado
    b. O arquivo **.csr** [acme-extc-hml-mulesoft-mtls.csr] deve ser anexado para assinatura da Cielo, sendo utilizado no ambiente de Sandbox e Produção-External




Após a assinatura do certificado e resgate das credenciais, você estará liberado para acessar o ambiente de sandbox das APIs Cielo!

Preparando o ambiente para utilização da API

Adicionar certificado MTLS

Após a assinatura do certificado pela Cielo, você pode adicionar o certificado no Postman para realizar as chamadas nas APIs. Para isso, no Postman, acesse o ícone ferramentas > Configurações > Certificados > Anexe o arquivo **.cer** e **.key**.

Observação: Este passo deve ser feito tanto para o ambiente de Produção quanto para o de Sandbox, mas você pode usar o mesmo certificado, apenas alterando o campo "Host". Em homologaçao/sandbox, o host utilizado é o https://apihml-internet.cielo.com.br e produção-external é https://api-internet.cielo.com.br




Geração do token

Url para geração de token de acesso:

- Sandbox: https://apihml-internet.cielo.com.br/cielo-security-sys-web-hml/oauth/v2/MulesoftHML/protocol/openid-connect/token
- Produção: https://api-internet.cielo.com.br/cielo-security-sys-web/oauth/v2/MulesoftPRD/protocol/openid-connect/token

Para realizar as requisições, é preciso gerar o token de acesso utilizado o **cliente_id** e **cliente_secret**. Confira um exemplo de requisição:

Sandbox:
curl --location 'https://apihml-internet.cielo.com.br/cielo-security-sys-web-hml/oauth/v2/MulesoftHML/protocol/openid-connect/token' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'client_id={{client_id}}' \
--data-urlencode 'client_secret={{client_secret}}' \
--data-urlencode 'grant_type=client_credentials'



Observação: Caso seja retornado o erro 401 Unauthorized com a mensagem “error”: “missing”, volte para a seção de Adicionar certificado MTLS

