

부록 F. Python 설치하기 (pyenv)

3.2.6절의 자동화 스크립트를 Python으로 실행하려면 Python이 필요하다. 이 부록에서는 pyenv를 이용해 Python 3.11.14를 설치하고, 터미널에서 실행까지 확인하는 과정을 단계별로 안내한다.

F.1 Python이 이미 설치되어 있는지 확인하기

먼저 Python이 이미 있는지 확인한다. 터미널을 열고 아래 명령어를 입력한다.

```
% python3 --version
```

Python 3.x.x처럼 버전 번호가 나오면 이미 Python이 설치된 것이다. 이 경우 이 부록을 건너뛰고 3.2.6절로 돌아가도 된다.

아무것도 출력되지 않거나 `command not found`라고 나오면 아직 설치되지 않은 것이다. 아래 단계를 순서대로 따라간다.

F.2 pyenv란?

Python은 버전이 여러 개 있다(3.10, 3.11, 3.12 등). 프로그램마다 맞는 버전이 다를 수 있어서, 버전을 쉽게 바꿀 수 있는 도구가 필요하다. pyenv는 이런 Python 버전을 관리해주는 도구다. 마치 음악 앱에서 재생 목록을 바꾸듯, 원하는 Python 버전을 골라 쓸 수 있다.

F.3 pyenv 설치하기

pyenv는 Homebrew로 설치한다. Homebrew는 1.2절 Ollama 설치 과정에서 이미 사용했다. 아직 없다면 터미널에서 brew.sh 페이지의 설치 명령어를 실행한다.

Homebrew가 준비됐으면 아래 명령어를 입력한다.

```
% brew install pyenv
```

설치에는 1~3분 정도 걸린다. 화면에 여러 줄이 지나가도 정상이다. 마지막에 오류 없이 프롬프트(\$)가 다시 나타나면 설치가 완료된 것이다.

F.4 셸 설정 추가하기

pyenv가 제대로 작동하려면 터미널이 시작될 때 pyenv를 불러오도록 설정 파일에 한 줄을 추가해야 한다.

아래 명령어를 그대로 복사해서 실행한다. 한 줄씩 입력하고 Enter를 누른다.

```
% echo 'export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"' >> ~/.zshrc
% echo '[[ -d $PYENV_ROOT/bin ]] && export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"'
>> ~/.zshrc
% echo 'eval "$(pyenv init -)"' >> ~/.zshrc
```

위 명령어는 설정 파일(~/.zshrc)에 내용을 추가하는 명령어다. 아무 출력도 없으면 정상이다.

설정을 즉시 적용하려면 아래 명령어를 실행한다.

```
% source ~/.zshrc
```

F.5 Python 3.11.14 설치하기

이제 Python 3.11.14를 설치한다.

```
% pyenv install 3.11.14
```

다운로드와 빌드 과정이 진행된다. 컴퓨터 성능에 따라 3~10분 정도 걸릴 수 있다. 화면에 진행 상황이 표시되며, 마지막에 프롬프트가 다시 나타나면 완료된 것이다.

설치가 잘 됐는지 확인한다.

```
% pyenv versions
```

목록에 3.11.14가 보이면 설치 성공이다.

F.6 전역 버전으로 설정하기

설치한 Python 3.11.14를 기본 버전으로 지정한다. '전역(global)'이란 어느 폴더에서 `python` 명령어를 실행해도 이 버전이 사용된다는 뜻이다.

```
% pyenv global 3.11.14
```

아무 출력도 없으면 정상이다. 설정이 됐는지 확인한다.

```
% python --version
```

Python 3.11.14가 출력되면 성공이다.

F.7 Python 실행하고 종료하기

Python이 제대로 작동하는지 직접 실행해본다.

```
% python
```

아래와 같은 화면이 나타나면 Python이 실행된 것이다.

```
Python 3.11.14 (...)  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>>
```

>>>는 Python이 입력을 기다리고 있다는 표시다. 간단한 계산을 해볼 수 있다.

```
>>> 1 + 1  
2
```

Python을 종료하려면 아래 명령어를 입력하고 Enter를 누른다.

```
>>> exit()
```

터미널의 일반 프롬프트(\$)로 돌아오면 정상적으로 종료된 것이다. 이제 3.2.6절로 돌아가 Python 스크립트를 실행한다.