
ARBEITSFORMEN

allgemeine Kraft


Die verrichtete Arbeit entspricht der Fläche unter der Kurve im F(s)-Diagramm.



Hubarbeit

Die Arbeit, um einen Körper der Masse m auf eine Höhe h zu heben, beträgt

$$W = m \cdot g \cdot h = \Delta E_{pot}$$




Die Hubarbeit ist unabhängig vom gewählten Weg:

Die Arbeit entlang der Rampe beträgt


$$W' = F' \cdot s = F_{G\Box} \cdot s = m \cdot g \cdot \sin \alpha \cdot \frac{h}{\sin \alpha} = m \cdot g \cdot h = W .$$

Dies gilt natürlich nur, solange keine Reibung auftritt.



Spannarbeit

Eine Feder wird zunächst mit einer Kraft \vec{F}_1 gespannt, was zu einer Verlängerung s_1 führt. Von da aus wird die Feder bis zur Verlängerung s_2 gedehnt, wobei die Kraft bis auf \vec{F}_2 anwächst.




Die Berechnung der Arbeit lässt sich am nebenstehenden F(s)-Diagramm nachvollziehen:

$$W = \overline{F} \cdot \Delta s = \frac{1}{2} \cdot (F_1 + F_2) \cdot (s_2 - s_1)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot D \cdot (s_1 + s_2) \cdot (s_2 - s_1)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot D \cdot (s_2^2 - s_1^2) = E_{s_2} - E_{s_1} = \Delta E_s$$



Reibungsarbeit

Die Reibungsarbeit ist

$$W = F \cdot s = F_{R} \cdot s = \mu_{G} \cdot F_{N} \cdot s.$$

Die Reibungsarbeit führt nicht zu einer Erhöhung der mechanischen Energie, sondern wird vollständig in Wärme umgewandelt.

