Feldstärken einfacher Ladungsverteilungen

Für einfache Ladungsverteilungen lässt sich die elektrische Feldstärke berechnen.

Punktladung



Abbildung 129: Feldstärke E im Abstand r von einer Punktladung Q. Das Feld ist radial gerichtet.

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \, \frac{Q}{r^2}$$

Anwendung: Elementarteilchen

Kugelladung




Abbildung 130: Feldstärke E im Abstand r vom Zentrum einer kugelsymmetrischen Ladung Q. Das Feld ist radial gerichtet.

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \frac{Q}{r^2} \quad \text{für} \quad r > R$$

$$E = 0 \quad \text{für} \quad r < R \quad \text{(Hohlkugel oder leitende Vollkugel)}$$

Die freistehende Kugel ist ein spezieller Kugelkondensator. Anwendungen: Bandgenerator-Kugel, Aerosol-Partikel

Zylinderladung




Abbildung 131: Feldstärke im Abstand r von der Achse einer unendlich langen, zylindersymmetrischen Ladung mit Linienladungsdichte $\lambda = \Delta Q/\Delta l$. Der Zylinder habe Radius R. Das Feld ist radial gerichtet

$$E = \frac{1}{2\pi\varepsilon} \frac{\lambda}{r} \quad \text{für} \quad r > R$$

$$E = 0 \quad \text{für} \quad r < R \quad \text{(Hohlzylinder oder leitender Vollzylinder)}$$

Der geladene Draht ist ein spezieller Zylinderkondensator. Anwendungen: Geiger-Müller Zählrohr, Koaxialkabel

Plattenkondensator




Abbildung 132: Feldstärke eines Kondensators, der aus zwei gleichen Platten im kleinen Abstand d besteht. Eine Platte habe (Innen-) Fläche A und sei mit Ladung Q belegt. Die andere Platte ist mit -Q belegt. Das Feld ist homogen im Spalt. Die Feldlinien starten senkrecht von der positiv geladenen Platte und laufen zur negativen Platte.

$$E = \frac{Q}{\varepsilon A}$$
 im Spalt und $E \approx 0$ ausserhalb

Anwendungen: Zellmembran, Folienkondensator ('aufgerollter Plattenkondensator')

Kondensatoren sind Anordnungen aus Leitern und Isolatoren, die Ladung speichern können.