
ARBEITSFORMEN

ALLGEMEINE KRAFT


Die verrichtete Arbeit entspricht der Fläche unter der Kurve im F(s)-Diagramm.



Hubarbeit

Die Arbeit, um einen Körper der Masse m gleichmässig auf eine Höhe h zu heben, beträgt

$$W = m g h = \Delta E_{pot}$$




Die Hubarbeit ist unabhängig vom gewählten Weg:

Die Arbeit entlang der Rampe beträgt bei konstanter Geschwindigkeit


$$W' = F' s = F_{G\parallel} s = mg \sin \alpha \frac{h}{\sin \alpha} = mgh = W.$$

Dies gilt nur, wenn keine Reibung auftritt.



SPANNARBEIT

Eine Feder wird zunächst mit einer Kraft \vec{F}_1 gespannt, was zu einer Verlängerung s_1 führt. Von da aus wird die Feder bis zur Verlängerung s_2 gedehnt, wobei die Kraft bis auf \vec{F}_2 anwächst.




Die Berechnung der Arbeit lässt sich am nebenstehenden F(s)-Diagramm nachvollziehen:

$$W = \overline{F} \Delta s = \frac{1}{2} (F_1 + F_2) (s_2 - s_1)$$

$$= \frac{1}{2} D (s_1 + s_2) (s_2 - s_1)$$

$$= \frac{1}{2} D (s_2^2 - s_1^2) = E_{S,2} - E_{S,1} = \Delta E_S$$



REIBUNGSARBEIT

Die Reibungsarbeit ist

$$W = F s = F_R s = \mu_G F_N s.$$

Die Reibungsarbeit führt nicht zu einer Erhöhung der mechanischen Energie, sondern wird vollständig in nichtmechanische Energieformen umgewandelt.

