VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta Informačních Technologií



Dokumentace k projektu pro předmět ISA DNS Resolver


18. listopadu 2019 Mark Menzynski, xmenzy00

Obsah

Obsah	1
Úvod do problematiky	2
Popis a spuštění programu	3
Implementace programu	4
Přehled zajímavějších pasáží z kódu	7
Dekomprese při převodu doménového jména síťového formátu na klasický	
čitelný formát	7
Reverzace IPv6 adresy	8
Literatura	8

Úvod do problematiky

Tento manuál byl vytvořen jako dokumentace k projektu "DNS Resolver" k předmětu Síťové aplikace a správa sítí. Popisuje základní informace o programu, návod na použití a také slouží pro popis zajímavých pasáží při implementaci řešení. DNS Resolver je program nebo služba, která převádí mezi doménovými jmény a IP adresami. Běžně přijímá dotazy, které pak rozesílá DNS serverům po síti. V tomto případě se jedná o program na straně klienta, který zprostředkovává rozhraní mezi uživatelem a serverem, který samotné převádění provádí.



Program může být použit na zjištění IP adresy daného doménového jména, doménového jména dané IP adresy, doplňujících informací k záznamu pro překlad DNS apod.

Popis a spuštění programu

Program je určen pro operační systémy GNU/Linux. Před použitím je potřeba zkompilovat program příkazem make v adresáři programu.

Program se obsluhuje přes terminál a lze ho spustit následovně:

Kde:

dns Název zkompilovaného programu.

-h Nápověda.

-r (rekurzivní) Požadovat rekurzi.-6 (IP verze 6) Dotaz typu AAAA.

-s (server) IP adresa nebo doménové jméno serveru, kam zaslat dotaz.

-p (port) Port, na který se má zaslat dotaz (výchozí 53).

adresa, na kterou se tázat.

Program zasílá dotaz zvolenémů serveru a dpověď serveru srozumitelně vypíše na výstup programu. Při chybě program vypisuje informace o chybách na chybový výstup, ten je možný utlumit připsáním **2>/dev/null** k argumentům programu.

Implementace programu

Program je napsán v programovacím jazyce C s pomocí běžných systémových knihoven. A to následujících:

- ☐ stdio.h
- ☐ stdlib.h
- □ string.h
- ☐ unistd.h
- ☐ errno.h
- ☐ stdbool.h
- ☐ sys/socket.h
- ☐ netinet/in.h
- ☐ arpa/inet.h
- ☐ netdb.h

Zdrojový kód se nachází ve 2 následujících souborech:

- ➤ dns-resolver.c
- ➤ dns-resolver.h

Hlavní funkce main() rozčleňuje program na následující podčásti:

- 1. Parsování argumentů
- 2. Vytvoření socketu
- 3. Navázání spojení se serverem
- 4. Inicializace datagramu
- 5. Vygenerování ID pro identifikaci datagramu
- 6. Přidání DNS hlavičky do datagramu
- 7. Přidání dat dotazu do datagramu
- 8. Zaslání datagramu
- 9. Příjem odpovědi serveru a uložení do bufferu
- 10. Rozepsání základních informací zřejmých z DNS hlavičky odpovědi
- 11. Vypsání původního dotazu (Question)
- 12. Vypsání odpovědi (Answer)
- 13. Vypsání autoritativních informací (Authority)
- 14. Vypsání dodatečných informací (Additional)
- 15. Konec programu

Argumenty jsou zparsovány pomocí funkce **getopt()** z knihovny **unistd.h.** Zde se ze vstupu načtou všechny potřebné informace viz. Popis a spuštění programu. Pro vytvoření socketu a navázání spojení jsou použity funkce socket a connect. Funkce connect slouží pro tzv. Spojovanou Schránku UDP, ten zajišťuje například zjištění dostupnosti serveru na síti.

Struktura DNS datagramu:

```
+-----+

| Header |

+-----+

| Question | the question for the name server

+-----+

| Answer | RRs answering the question

+-----+

| Authority | RRs pointing toward an authority

+-----+

| Additional | RRs holding additional information
```

Pro datagram je použita struktura **buffer**, jeho definice je následující:

```
struct buffer {
     char *data;
     uint32_t pos;
};
```

Data jsou při inicializaci alokované na velikost 255 Bytů a **pos** je nastavena na hodnotu 0. **Pos** značí aktuální pozici v bufferu, tímto funkce ví na jakou pozici zapisovat nebo číst data.

Struktura

Hlavička je ve funkci add_dns_header() naplněna podle následující struktury:


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	
ID	
QR Opcode AA TC RD RA Z RCODE	
QDCOUNT	
ANCOUNT	
NSCOUNT	
++++++++++++	

Struktura je v kódu definována následujícím způsobem, přičemž pořadí některých položek se může lišit podle architektury:

```
struct dns_header {
                             /* identification number */
     uint16_t
                 id :16;
                             /* query or response */
     uint16 t
                 qr :1;
                 opcode :4; /* type of query */
     uint16_t
                           /* authoritative answer */
     uint16_t aa :1;
                            /* truncation */
     uint16_t tc :1;
                rd :1;
                             /* recursion desired */
     uint16_t
                             /* recursion available */
     uint16_t ra :1;
     uint16 t unused :1;
     uint16 t
                 ad :1;
                            /* authentic data */
                             /* checking disabled */
     uint16 t
                cd :1;
                rcode :4; /* response code */
     uint16 t
     uint16_t
                 qdcount :16;  /* number of question entries */
     uint16_t ancount :16;  /* number of answer entries */
uint16_t nscount :16;  /* number of authority entries */
                 arcount :16;  /* number of resource entries */
     uint16_t
};
```

V této funkci bývá většina položek ponechána v nule. Položka **id** je zvoleno podle PID běžícího procesu. Položka **rd** se mění podle vstupního argumentu -**r** a **qdcount** je vždy nastaven na 1 značící 1 dotaz v datagramu.

Data dotazu jsou přidány ve funkci add question. Jeho struktura je následující:



Kde:

<u>QNAME</u> značí doménové jméno, jehož adresu chceme získat. Je ale zadáno v jiném formátu, kde například doménové jméno www.vutbr.cz by bylo zapsáno jako /003www/005vutbr/002cz/000. Tento převod provádí funkce encode_hostname();

QTYPE označuje typ odpovědi, kterou chceme získat. To bývá dotaz na A nebo AAAA záznam. V případě reverzního dotazu je typ PTR (pointer). QCLASS označuje třídu. Ta je v tomto případě vždy IN (internet).

Zaslání datagramu provádí funkce **send()**. Příjem odpovědi provádí funkce **recv()**. Zde hrozí, že když žádná odpověď nepřijde, program čeká nekonečně dlouho dobu, a proto je před navázáním spojení nastaven timeout na 5 sekund pomocí funkce **setsockopt()**.

Vypsání základních informací jako Authoritative, Recursive, Truncated je jednoduše pomocí flagů v hlavičce, a to: **aa**, **rd && ra** a **tc**. Pro vypsání dotazu slouží funkce **print_questions()**, pro vypsání odpovědi, autoritativních a dodatečných informací funkce **print_resource()**.

Přehled zajímavějších pasáží z kódu

Dekomprese při převodu doménového jména síťového formátu na klasický čitelný formát

Detekce komprese je implementována ve funkci **isPointer()**. Detekce probíhá tak, že se zkontrolují první 2 bity ve znaku. Pokud oba bity jsou v 1, pak se jedná o pointer. Offset pak odkazuje na jinou pozici v datagramu, kde se nachází pokračování doménového jména. Toto doménové jméno již bylo použito předtím, a tak se jedná o "recyklování" již použitých jmen v datagramu. Toto je implementováno uvnitř funkce **decode hostname()**.

Reverzace IPv6 adresy

```
/* Inverse the address and save it into gname */
if (inet_pton(AF_INET6, address, &addr) == 1) {
  qname = malloc(qname6_length);
  uint8_t *addr8 = addr.s6_addr;
  char c[4];
  int iter = 0;
  /* Each byte contains 2 address characters each in 4 bits, this reads them and also directly adds
   * the lengths for network hostname format */
  for (int i = 15; i \ge 0; i--) {
    c[0] = 1;
    c[1] = hex_to_char(addr8[i] & 0x0f);
    c[2] = 1;
    c[3] = hex to char(addr8[i] >> 4);
    memcpy(&qname[iter], c, 4); // Copy the parsed byte into string
    iter += 4;
  }
  memcpy(&qname[iter], encode_hostname("ip6.arpa"), 9); // Add suffix
```

Funkce inet_pton převede řetězcový formát na binární. Pokud návratová hodnota není 1, pak se nejedná o validní IPv6 adresu. Binární formát ale není také ideální. Každý byte obsahuje 2 znaky, každý o velikosti 4 bitů. Při procházení adresy rovnou dochází i k zakódování na síťový formát. Proto se před každým znakem ukládá 1 značící 1 znak. Na konci je taky přidána koncovka značící reverzní IPv6 adresu.

Literatura

- RFC 1035 https://tools.ietf.org/html/rfc1035
- RFC 3596 https://tools.ietf.org/html/rfc3596
- Linux manuálové stránky přístupné příkazem man (nebo https://linux.die.net/man/)