El tratamiento de la obesidad a través de la actividad física: pruebas y acciones

Pruebas de exploración externa, la espirometría y el electrocardiograma.

Víctor Díaz Molina









ÍNDICE

- ESPIROMETRÍA.
 - Volúmenes y capacidades pulmonares.
 - Resultados e interpretación.
 - Realización.
 - Obesidad y sistema respiratorio.
- ELECTROCARDIOGRAMA.
 - Fundamentos y registro.
 - Protocolo de interpretación.
- PRÁCTICA.

Frecuencia

Ritmo

Eje

Hipertrofia

Infarto








ESPIROMETRIA







VOLÚMENES Y CAPACIDADES PULMONARES



TLC = Total lung capacity (IRV + VT + ERV + RV).

VC = Vital capacity (IRV + VT + ERV).

FRC = Functional residual capcity (ERV + RV).







REALIZACIÓN

La espirometría es una prueba básica para el estudio de la función pulmonar.

- Las normas de realización están dictadas por la European Respiratory Society (ERS) y la American Thoracic Society (ATS) (Quanjer, P. H. et al 1993; Miller, M. R. et al 2003).
- En España la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) también dicta recomendaciones e instrucciones de realización (Casan, P. et al 2002).





REALIZACIÓN

- La sala de realización debe de estar ventilada.
- Debe contener además del espirómetro, un tallímetro y una báscula.
- Se debe de realizar sentado.
- El sujeto debe de vestir ropa ligera que no le presione.
- No se debe fumar y ni tomar broncodilatadores en las 24 horas previas a la prueba.
- El sujeto debe de recibir instrucciones claras.
- Antes de la prueba el sujeto debe de estar 5-10 min sentado esperando para la realización.
- El espirómetro debe de estar calibrado y además cumplir las especificaciones técnicas dictadas por la ATS y la ERS.







REALIZACIÓN

- Los sujetos deben realizar varias maniobras de capacidad vital forzada, es decir, deberán de llenar los pulmones al máximo y vaciarlos al máximo.
- Al menos dos intentos deben de ser reproducibles (diferencia menor del 5% entre ellos).
- Los resultados se expresan en % respecto al valor teórico. Éstos se calculan utilizando el peso, la edad y la talla del sujeto.


Los valores espirométricos de obesos no suelen verse afectados, al menos en posición de sentado (Parameswaran, K. et al 2006).







Curva Volumen - Tiempo




Permite identificar problemas de origen restrictivo u obstructivo.

Hay que fijarse en la forma de la curva y en los valores que nos muestra el espirómetro.









FEV₁ = 4 litros

 $FEV_1 = 1,3 \text{ litros}$

 $FEV_1 = 2.8 \text{ litros}$

FVC = 5 litros

FVC = 3,1 litros

FVC = 3,1 litros

FEV₁/FVC = 80%


FEV₁/FVC = 42%

FEV₁/FVC = 90%










Curva Flujo - Volumen

Al igual que la curva volumen – tiempo, permite observar problemas de carácter ostructivo y COPD.









Normal

COPD

Obstrucción de las vías aéreas superiores







OBESIDAD Y SISTEMA RESPIRATORIO

- Las afecciones respiratorias más comunes en obesidad son:
 - Apnea del sueño (Koenig, S. M. 2001; Parawemaran, K. et al 2006).
 - Síndrome de hipoventilación crónica (Olson, A. L. & Zwillich, C. 2005; Jubber, A. S. 2004).
 - Obstrucción crónica pulmonar (COPD) (Poulain, M. et al 2006).
 - Asma (Jubber, A. S. 2004).

Desde el punto de vista de los volúmenes y capacidades pulmonares, en obesidad suele descender la capacidad residual funcional y el volumen espiratorio de reserva.







ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)







FUNDAMENTOS Y REGISTRO

- El ECG o EKG es el registro de la actividad eléctrica del corazón.
- Las células cardiacas se desporalizan y se contraen, luego el ECG presenta varias etapas de la estimulación/contracción del corazón.
- PARA COMPRENDER EL ECG ES NECESARIO CONOCER:
 - Sistema de conducción.
 - Derivaciones.
 - Representación en el papel.







Sistema de conducción

- Se puede decir que el corazón es recorrido por una onda de desporalización positiva.
- Cuando llega a un electrodo positivo, esta onda provoca una deflexión positiva (hacia arriba) en el ECG.











Sistema de conducción











Sistema de conducción

- ONDA P: Indica la desporalización/contracción de las aurículas.
- COMPLEJO QRS: Indica la desporalización/contracción ventricular.
 - Onda Q: Siempre hacia abajo y seguida de R.
 - Onda S: Siempre hacia abajo y precedida de R.
- ONDA T: Indica la reporalización ventricular.
- La reporalización auricular queda enmascarada por QRS.







Derivaciones


El ECG ordinario consta de 12 derivaciones:

- 6 derivaciones de los miembros.
 - 3 bipolares (I, II, III).
 - 3 monopolares (aVR, aVL, aVF).
- 6 derivaciones precordiales ($V_1 V_6$).





Derivaciones de los miembros



Se colocan electrodos en los miembros (Brd, Bri y Pni)

Se registra un potencial eléctrico por la comparación de dos electrodos.


Con estas derivaciones se forma el triángulo de Eithdoven, cuyo centro sería el corazón.








Derivaciones de los miembros





Se colocan electrodos en los miembros (Brd, Bri y Pni)

Se registra un potencial eléctrico aumentado de un solo electrodo.

Se forma un conjunto de tres ejes.








Derivaciones de los miembros

 Uniendo todas las derivaciones de los miembros obtenemos un sistema hexaaxial en el plano frontal que define varias zonas.



Zona positiva








Derivaciones precordiales

- Se registran con 6 electrodos positivos.
- Forman una imagen de derecha a izquierda del corazón.
- Delimitan el plano horizontal del corazón, de forma que la espalda se considera negativa.



V₁ – V₂: Lado derecho del corazón.

V₃ – V₄: Tabique intraventricular.

V₅-V₆: Lado izquierdo del corazón.








Derivaciones (resumen)

 Con 10 electrodos conseguimos una imagen completa del corazón en 12 derivaciones.










Representación en papel

- Se realiza con un papel milimetrado.
- Deflexiones hacia arriba se consideran positivas.
- Altura de las ondas se mide en milímetros y representa voltaje.
- Podemos conocer la duración de cada evento porque:
 - Conocemos la velocidad a la que sale el papel.
 - Conocemos la distancia entre las líneas del papel.
 - 1mm entre cada línea (0,04 seg).
 - 5mm entre cada dos líneas gruesas (0,2 seg).









PROTOCOLO DE INTEPRETACIÓN

Por orden, hay que mirar...

FRECUENCIA
RITMO
EJE
HIPERTROFIA
INFARTO







Protocolo de interpretación (Frecuencia)

- Depende fundamentalmente del nodo SA.
- En caso de fallo del nodo SA se activan otros focos ectópicos:
 - Foco ectópico auricular: 75 lat/min.
 - Nodo AV: 60 lat/min (idionodal).
 - Foco ectópico ventricular: 30 40 lat/min.

Se considera normal entre los 60 y los 100 latidos.

- Por debajo de 60: Bradicardia sinusal.
- Por encima de 100: Taquicardia sinusal.








Protocolo de interpretación (Frecuencia)

 Se puede calcular, si el papel sale a 25mm/seg, con la sencilla fómrula:

FC = 60 / 0,04 x dist. entre dos ondas R

También podemos utilizar el método rápido de Dubin.









- El ECG es la mejor manera de detectar arritmias.
- Para conocer los tipos de arritmias es necesario recordar el sistema de conducción y la presencia de focos ectópicos en ausencia del marcapasos del nodo SA.
- Es necesario buscar varios tipos de arritmias:
 - Ritmos variables.
 - Extrasístoles y fallas.
 - Ritmos rápidos.
 - Bloqueos.







Ritmos variables

- Arritmia sinusal: Las ondas P QRS T son normales, pero los intervalos entre ellas son irregulares. Indica lesión de las arterias coronarias, común en obesidad.
- Marcapaso migratorio: La actividad automática cambia de lugar, luego hay un ritmo muy variable con ondas P de diferentes maneras.
- Fibrilación auricular: Varios focos ectópicos disparan a la vez y solo algunos estímulos llegan al nodo AV. No se puede observar ninguna onda P verdadera (línea basal en sierra).







Extrasístoles y fallas

- ES auricular: Un foco ectópico auricular produce una onda P prematura.
- ES nodal: Un foco ectópico en nodo AV produce un QRS sin que aparezca onda P.
- ES ventricular: Complejo QRS prematuro y ancho seguido de una pausa de recuperación.
 - Una taquicardia ventricular indica varias ESV consecutivas y es muy grave.
 - El disparo de varios focos asincrónicamente es muy grave.
 - Si ESV coincide con onda T es muy peligroso.
 - 6 ES por minutos se consideran patológico.







Extrasístoles y fallas

- Otros aspectos que hay que tener en cuenta son los escapes:
 - Auriculares: Tras una pausa del nodo SA, un foco ectópico dispara provocando un QRS precedido de una P distinta de las anteriores.
 - Nodales: Tras una pausa del nodo SA, un foco ectópico del nodo AV dispara provocando un QRS sin aparición de P.
- También podemos encontrar un paro sinusal o un bloqueo sinusal de salida.







Ritmos rápidos

- Taquicardia paroxística: Aparición brusca de un ritmo rápido procedente de un foco ectópico. NO CONFUNDIR CON TAQUICARDIA SINUSAL.
 - T. P. Auricular: Distintas ondas P.
 - T. P. Nodal: Ondas P invertidas.
 - T. P. Ventricular: No se observan ondas P. Sucesión de ESV.

La TPV es una crisis peligrosa que indica patología de las arterias coronarias, únicas que riegan el corazón.







Ritmos rápidos

- Aleteo auricular: Un foco ectópico auricular dispara a gran frecuencia y solo llegan al nodo AV algunos estímulos. Se observa QRS entre varias ondas P.
- Aleteo ventricular: Un foco ectópico ventricular dispara a gran frecuencia. Aspecto sinusoide del trazo.
- Fibrilación auricular: Comportamiento caótico de varios focos ectópicos. Pulso irregular.

Un aleteo ventricular suele desembocar en fibrilación ventricular y será necesaria la RCP.

El pulso irregular de la fibrilación auricular se puede detectar con los dedos.







Bloqueos

- Un bloqueo cardiaco imposibilita el paso del estímulo eléctrico. Se pueden presentar en el nodo SA, nodo AV o ramas del haz de His.
- Para comprobar la existencia de bloqueos se mide la duración del intervalo P-R y el complejo QRS.

Criterio de normalidad

Intervalo P-R ≤ 0,2 seg (distancia entre dos líneas gruesas)

Complejo QRS ≤ 0,12 seg (tres cuadrados)







Bloqueos

- Bloqueo SA: El ritmo se detiene durante un ciclo al menos y vuelve a la normalidad.
- Bloqueo AV: El impulso para en el nodo AV (P-R largo).
 - De 1^{er} grado: P-R > 0,2 seg.
 - De 2º grado: Son necesarias varias P para estimular nodo AV.
 - Mobitz I: Intervalo P-R se alarga progresivamente hasta que una P no se sigue de QRS (fenómeno Wenckeback).
 - Mobitz II: Intervalos regulares de P-R. En algún momento falta QRS (graves problemas del nodo AV).
 - De 3^{er} grado: Ningún estímulo llega al nodo AV. Hay un ritmo disociado entre aurículas y ventrículos.







Bloqueos

- Bloqueo de rama: Los ventrículos no se pueden despolarizar a la vez. Se observa un QRS ensanchado y dos ondas R (R-R').
 - B. R. derecha: R-R'en V1-V2.
 - B. R. izquierda: R-R'en V5-V6.
 - B. R. incompleto: R-R' en un QRS <0,12 seg.
- Síndrome W-P-W: El estímulo viaja de SA a AV por el haz de Kent. Se observa la onda delta.

ONDA DELTA







Protocolo de interpretación (Eje)

- Se entiende por eje la dirección de la desporalización que recorre el corazón y estimula las fibras.
- Se representa con el vector medio QRS, que es la media de los vectores de desporalización parciales.
- Su origen es siempre el nodo AV.
- Se mide en grados en el plano frontal (sistema hexaaxial determinado por las derivaciones de los miembros).

En obesos, el diafragma sube y empuja al corazón, de modo que el vector se horizontaliza y puede apuntar directamente a la izquierda del sujeto.







Protocolo de interpretación (Eje)

Cálculo del eje

Derivación I

Si QRS es positivo ———— eje a la izquierda.

Derivación aVF

Si QRS es positivo ———— eje hacia abajo.

Si QRS es negativo ——— eje hacia arriba.

Derivación V₂

Si QRS es positivo ———— eje hacia delante.

Si QRS es negativo ———— eje hacia atrás.








Protocolo de interpretación (Eje)

Un eje es normal si se dirige hacia la izquierda, abajo y atrás.



En obesos encontraremos una derivación aVF sin QRS, lo que indica horizontalización del corazón.








Protocolo de interpretación (Hipertrofia)

- Implica un aumento del espesor de las paredes de una cierta cavidad, sin embargo, no implica reducción del volumen de sangre de una cavidad.
- Hipertrofia auricular: Se observa una onda P difásica en V₁.










Protocolo de interpretación (Hipertrofia)

- Hipertrofia ventricular derecha: Se observa una onda R muy grande en V₁ con desplazamiento del eje a la derecha.
- Hipertrofia ventricular izquierda: Se utilzan los criterios de Sokolov y Cornell para hombres y mujeres respectivamente.









Protocolo de interpretación (Infarto)

 El infarto se produce por una oclusión de las coronarias, que genera un grupo de células muertas, lo que se observa como un silencio eléctrico en el ECG.

PODEMOS DIFERENCIAR ENTRE

ISQUEMIA

LESIÓN

INFARTO







Protocolo de interpretación (Infarto)

<u>Isquemia</u>

Se observa una onda T invertida entre V₁ – V₆.

Lesión

- Se observa un segmento ST elevado (lesión aguda o reciente).
- Si el segmento ST durante el ejercicio se deprime, se confirma el diagnóstico.

Infarto

- Aparición de ondas Q no diagnósticas. Q es diagnóstica si es 1/3 de QRS o tiene un cuadrado de anchura.
- En V₁ V₄ implica infarto anterior.
- En I y aVL implica infarto lateral izquierdo.
- En II, III y aVF implica infarto anterior.







DESPUES DE TODO ESTA INFORMACIÓN...PASEMOS A LA PRÁCTICA.

NO OLVIDES REVISAR LA BIBLIOGRAFÍA SI QUIERES PROFUNDIZAR EN ALGÚN TEMA.







BIBLIOGRAFÍA ELECTROCARDIOGRAMA

DUBIN, D. (1976) *Electrocardiografía práctica.*, México D. F., McGraw-Hill Interamericana.







BIBLIOGRAFÍA ESPIROMETRÍA

- CASAN, P., BURGOS, F., BARBERÁ, J. A., GINER, J. (2002) Espirometría. En Manual SEPAR de procedimientos 3. Madrid. Luzán.
- JUBBER, A. S. (2004) Respiratory complications of obesity. *Int J Clin Pract*, 58, 573-80.
- KOENIG, S. M. (2001) Pulmonary complications of obesity. *Am J Med Sci*, 321, 249-79.
- LOTTI, P., GIGLIOTTI, F., TESI, F., STENDARDI, L., GRAZZINI, M., DURANTI, R. & SCANO, G. (2005) Respiratory muscles and dyspnea in obese nonsmoking subjects. *Lung*, 183, 311-23.
- MILLER, M. R., HANKINSON, J., BRUSASCO, V. ET AL. (2005) Standardisation of spirometry. *Eur Respir J*, 26, 319-38.







BIBLIOGRAFÍA ESPIROMETRÍA

- MUZUMDAR, H. & RAO, M. (2006) Pulmonary dysfunction and sleep apnea in morbid obesity. *Pediatr Endocrinol Rev,* 3 Suppl 4, 579-83.
- OLSON, A. L. & ZWILLICH, C. (2005) The obesity hypoventilation syndrome. *Am J Med*, 118, 948-56.
- PARAMESWARAN, K., TODD, D. C. & SOTH, M. (2006) Altered respiratory physiology in obesity. *Can Respir J*, 13, 203-10.
- POULAIN, M., DOUCET, M., MAJOR, G. C., DRAPEAU, V., SERIES, F., BOULET, L. P., TREMBLAY, A. & MALTAIS, F. (2006) The effect of obesity on chronic respiratory diseases: pathophysiology and therapeutic strategies. *Cmaj*, 174, 1293-9.







BIBLIOGRAFÍA ESPIROMETRÍA

QUANJER, P. H., TAMMELING, G. J., COTES, J. E. ET AL., (1993a) Symbols, abbreviations and units. Working Party Standardization of Lung Function Tests, European Community for Steel and Coal. *Eur Respir J Suppl*, 16, 85-100.

QUANJER, P. H., TAMMELING, G. J., COTES, J. E., PEDERSEN, O. F., PESLIN, R. & YERNAULT, J. C. (1993b) Lung volumes and forced ventilatory flows. Report Working Party Standardization of Lung Function Tests, European Community for Steel and Coal. Official Statement of the European Respiratory Society. *Eur Respir J Suppl*, 16, 5-40.







GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

Víctor Díaz Molina
Laboratorio de Fisiología del Esfuerzo
Facultad de CC. de la Act. Física y del Deporte
(INEF)

victodiazmolina@gmail.com





