机器学习评估指标

评估(Evaluation)指标用于评价学习模型的好坏。针对不同的学习场景需使用不同的评估指标。下面主要介绍**分类、拟合和聚类**三个场景的常用指标。

分类 (Classification)

分类是一种对离散型随机变量建模或者预测的监督学习算法,常应用于邮件过滤、金融欺诈等**输出为类别**的场景。它的训练集具有**离散型**的目标变量。

分类问题可以分为二分类(Binary Classification)和多分类(Multiple Classification),两者的评估指标有所不同。

假设一个分类器应用场景:

某公司有程序猿70人,产品汪30人,总计100人。目标是找出所有产品汪。现在分类器挑出了50人,其中真正的产品汪只有20人, 30个程序猿被错当成了产品汪。如何评估该分类器的分类效果。

此场景中,需要找出所有的产品汪,因此可以称产品汪为正类(Positive),而程序猿称为负类(Negative)。

二分类场景中,预测结果只有 4 类,其混淆矩阵(Confusion Matrix)如所示:

预测结果\样本	正类	负类
正类	\$TP\$, True Positive (产品汪判断为产品汪)	\$FP\$, False Positive (程序猿判断为产品汪)
负类	\$FN\$, False Negative(产品汪判断为程序猿)	\$TN\$, True Negative (程序猿判断为程序猿)

本场景中,结果如下,

预测结果\ 杆本	止奀	负奀
正类	真正=20	假正=30
负类	假负=10	真负=40

用汉语形容的话, \$FP\$ 是误报, \$FN\$ 是漏报。

准确率 (Accuracy)

准确率指总样本中有多少被正确分类,即正确判断的数量与总样本数量之比,即,

\$ ACC = $TP + TN}TP + FP + FN + TN} $$(1)$

所以,上面场景的准确率为 $\frac{20 + 40}{20 + 30 + 10 + 40} = 60\%$ 。

准确率并不能总是有效的评估分类器,尤其是正、负类分布极不均匀时。例如当程序猿为 1 人,产品汪为 99 人,那么挑出 100 个人时,不用做任何训练,而是直接判断为正类,也可获得 \$\frac{99 + 0}{99 + 1 + 0 + 0} = 99%\$ 的准确率。

我们仍需要其他指标来评估分类器,那就是精确率、召回率和 F-score。

精确率(Precision)&召回率(Recall)

精确率指判断为正类的所有样本中有多少是真正的正类,针对的是预测结果。即,

 $P = \frac{TP}{TP + FP}$

召回率指所有正类中有多少被判断为正类,针对的是训练样本。即,

 $R = \frac{TP}{TP + FN}$

为什么叫"召回率"?可以理解为从关注领域召回目标类别的比例。

附,信息检索领域中,精确率和召回率分别称为查准率和查全率,

 $text{查准率} = \frac{\text{dex}}{\text{dex}}$ | which is a substitute of the s

一般来说,我们都希望 \$P\$ 和 \$R\$ 值都是越高越好,但是某些情况下它们是相互矛盾的。比如,仅挑出 1 个人预测为产品汪,且是正确的,那么 \$P=100%\$,而 \$R=33.33%\$ 。而挑出 100 人全部预测为产品汪,那么 \$P=30%\$,而 \$R=100%\$ 。因此,不同场合下我们需要自己判断希望是倾向于 \$P\$ 还是 \$R\$,这就引出了 F-score。

F-score

F-score 又称为 F-measure

F-score 综合了 \$P\$ 和 \$R\$ 两个指标,使用参数 \$\beta\$ 控制两部分的权重,计算方式如下:

 $\frac{\bar 2 + 1}{F_\beta} = \frac{1}{P} + \frac{2}{R} = \frac{2}{R} = \frac{2}{R}$

当 \$\beta = 1\$ 时, F-score 就变成了 \$P\$ 和 \$R\$ 的调和均值, 称为 F1-score:

 $F_1 = \frac{2PR}{P + R}$


等效于,

 $frac{2}{F_1} = \frac{1}{P} + \frac{1}{R}$

\$F_1\$ 认为 \$P\$ 和 \$R\$ 的权重是一样的。当 \$P\$ 和 \$R\$ 都很高的情况下,\$F_1\$ 也会高,说明训练模型是比较有效的。可以使用 Precision-Recall 曲线来帮助分析两者之间的均衡。

P-R Curve

P-R 曲线是当阈值(Threshold)变化时,以 \$P\$ 、 \$R\$ 值为轴绘制的曲线。阈值如何理解呢?每个分类器都是基于概率得分(Probability Score)来进行预测的。如果概率得分大于阈值则预测为正类,反之为负类。一般情况下,阈值为取值为 0.5 ,阈值的变化会影响到预测结果的变化。



上图为某个分类器的 P-R 曲线,观察可以发现,

- 1. \$(P, R)=(1, 1)\$ 处,即右上角,是最理想情况,说明曲线越靠近右上角分类器性能越好
- 2. \$P\$ 随着 \$R\$ 的变大而减小,再次说明了这两者之间的矛盾性,鱼和熊掌不可兼得

实际应用中,可以根据实际需求选取合理的 \$(P, R)\$。比如,在欺诈检测中,遵循的原则是"宁可错杀三千,也不放过一个",那么就需要在合理的 \$P\$下,找到 \$R\$的最大值,此时的 \$(P, R)\$ 对应的阈值就是最优解。

图中浅紫色区域的面积,即曲线下方的面积称为 AUC (Area Under the Curve)。当曲线越靠近右上角,AUC 越大,分类器性能越好,因此 AUC 也是一个常用的评估指标。很明显,\$0 \legslant AUC \legslant 1\$。

ROC(Receiver Operating Characteristic)

一般地,我们说的 ROC 就是 ROC 曲线。它可以直观的评估一个分类器的好坏。


与 P-R 曲线类似,ROC 曲线的变量也是**阈值**,但是绘制的点不再是 \$(P, R)\$,而是 \$(TPR, FPR)\$ 。 \$TPR\$ 即 True Positive Rate ,称为真正

率,代表正类分对的概率; \$FPR\$ 即 False Positive Rate ,称为假正率,代表负类错分为正类的概率。计算方式如下:

\$ TPR = $\frac{TP}{TP + FN}$, FPR = $\frac{FP}{FP + TN}$

同样理还有真负率 \$TNR\$ 和假负率 \$FNR\$;另,\$TPR\$ 又称灵敏度(Sensitivity),\$TNR\$ 又称特指度(Specificity)

ROC 曲线一般长如下模样(图片来自scikit-learn.org):



观察上图我们可以总结出以下结论,

- 1. 左上角, \$(TPR, FPR) = (1, 0) \to \begin{gathered} FN = 0 \ FP = 0 \end{gathered}\$,说明一个错误的预测都没有,是**最理想状态**
- 2. 右下角, \$(TPR, FPR) = (0, 1) \to \begin{gathered} TP = 0 \ TN = 0 \end{gathered}\$, 说明没有一个结果预测正确,是最糟糕状态
- 3. 蓝色对角线,\$TPR = FPR \to \frac{TP}{FN} = \frac{FP}{TN}\$,说明无论样本是正是负,判断为正或负的概率相等,也就是说分类器的 预测是**完全随机**的
- 4. 对角线上方区域预测性能优于随机猜测,下方则劣于随机猜测
- 5. AUC 越大, 分类器性能越优越, 预测效果越准确

总结

上面说了那么多评估指标,到底用哪个更好呢?

评估指标的好坏主要取决于分类器的目标,有时也取决于应用场景。

以垃圾邮件过滤为例,通常有两种目标:

- 1. 过滤得更加全面:查出所有垃圾邮件,但是可能会有大量非垃圾被误判
- 2. 过滤得更加精准: 防止正常邮件被误判, 但是可能会有垃圾邮件未被识别

显然,我们会选择目标 2 ,因为它更贴合实际:重要邮件被误判成垃圾邮件造成的损失,远大于收件箱中仍出现一些垃圾邮件。这种情况下,我们就认为 \$P\$ 比 \$R\$ 更重要一些,应该在满足 \$R\$ 最小要求的情况下,选择更大的 \$P\$ 。反应到 ROC 上,会要求 FPR 尽量小。

回归(Regression)

回归是一种对数值型连续随机变量进行预测和建模的监督学习算法,常应用于房价预测、股票走势、测试成绩等**连续变化**的场景。它的训练 集具有**连续型**的目标变量。

平均绝对误差

平均绝对误差(MAE, Mean Absolute Error)又被称为 \$1 1\$ 范数损失(I1-norm loss):

 $MAE = \frac{1}{N} \times [i=1]^N|y_i - \frac{y_i}{s}$

平均平方误差

平均平方误差(MSE,Mean Squared Error)又被称为 \$I_2\$ 范数损失(I2-norm loss)、均方误差:

 $S = \frac{1}{N} \times [i=1]^N (y_i - \frac{1}{N} \cdot y_i)^2$

均方根误差(RMSE, Root Mean Squared Error)是均方误差的平方根,\$RMSE = \sqrt{MSE}\$。

MSE 对异常点(Outliers)比较敏感,如果回归器对某个点回归很不理想,那么该点的误差会较大,进而导致 MSE 过大。

中位数绝对误差

中位数绝对误差(Median Absolute Error)对异常点具有很强的鲁棒性,计算方式:

 $MedAE = median(|y_1 - \hat{y}_1|, |dots_y_1 - \hat{y}_1|)$

鲁棒性:是 Robust 的音译,健壮和强壮的意思。在控制系统中,鲁棒性指即使系统的某些参数变动,仍能维持其它某些性能稳定的特性。此处指异常点 \$MedAE\$ 的影响很小。

判定系数

 R^2 称为判定系数(Coefficient of Determination,又称决定系数、拟合优度),它用于衡量模型预测未来样本的好坏程度。最理想情况为 $R^2 = 1$,如果 $R^2 < 0$,说明模型非常糟糕。

 $R^2 = 1 - \frac{1}^{N} (y_i - \hat{y})^2}{\text{xstyle } y_i = 1}^{N} (y_i - \hat{y})^2} , \bar{y} = \frac{1}^{N} (y_i - \hat{y})^2} , \bar{y} = \frac{1}{N} (y_i - \hat{y})^2} , \bar{y} =$

聚类 (Clustering)

聚类是一种无监督学习,它基于数据的内部结构寻找观察样本的自然族群。常应用于客户细分、新闻聚类、文章推荐等。聚类通常使用**数据可视化评估结果**,因为如果存在正确答案(存在已标注的集群)的话,那么分类算法可能更加合适。

聚类的评估参数不是很好理解,暂时不详细深入,需要可参考 sklearn: clustering-evaluation。

Adjusted Rand Index

ARI 基于 RI(Rand Index),取值范围为 \$[-1, 1]\$,值越大意味着聚类结果与真实情况越吻合。这里的真实情况是指实际已聚类信息,说明是有监督的建模。广义上来说,ARI 是衡量两个数据分布的吻合程度。

RI 计算方式,

 $RI = \frac{a + b}{C_2^n}$

然而,随机情况下,RI并不一定接近于零。为了达到这个目标,提出了ARI,它具有更高的区分度:

 $\$ ARI = $\frac{RI - E[RI]}{max(RI) - E[RI]}$ \$

轮廓系数

轮廓系数(Silhouette Coefficient)适用于实际类别信息未知的情况。对单个样本,假设 \$a\$ 是与它同类别中其他样本的平均距离,\$b\$ 是与它距离最近不同类别中样本的平均距离,那么,

\$ s = $\frac{b -a}{\max(a, b)} $$

对一个样本集合,它的轮廓系数是所有样本轮廓系数的平均值。

参考文章

- 准确率(Accuracy), 精确率(Precision), 召回率(Recall)和F1-Measure
- 机器学习性能评估指标
- 精确率、召回率、F1 值、ROC、AUC 各自的优缺点是什么?
- 回归、分类与聚类: 三大方向剖解机器学习算法的优缺点
- sklearn: clustering-evaluation