



www.datascienceacademy.com.br


Big Data Analytics com R e Microsoft Azure Machine Learning

Como Encontrar o Escore z



Um valor crítico pode ser representado por uma linha em um gráfico que divide o gráfico em seções. Uma ou duas das seções é a "região de rejeição"; se o valor do seu teste cair nessa região, você rejeitará a hipótese nula.

Por exemplo: Imagine que você tenha uma variável que segue uma distribuição normal, com o formato da linha azul no gráfico abaixo. Podemos aplicar um teste estatístico para avaliar uma hipótese de negócio, como se o percentual de sal em pacotes de biscoito está acima do limite previsto. Aplicamos o teste e investigamos onde o resultado se encaixa. A linha vertical laranja no gráfico abaixo é o valor crítico, ou seja, a área de rejeição da hipótese está à direita da linha.




sampling distribution

Os valores críticos são de todas as formas e tamanhos, mas o que você encontrará primeiro em Estatística é o valor crítico z ou Escore z. O valor crítico z é um termo vinculado à área sob o modelo normal padrão.



O escore z é igual ao número de desvios padrão da média. Uma pontuação de 1,28 indica que a variável é 1,28 desvio padrão da média. Se você procurar na tabela z, um z de 1,28, verá que a área é 0,3997. Esta é a região à direita da média, então você a duplicará para obter a área de toda a região central:

O gráfico e tabela abaixo demonstram isso:



Às vezes, um valor crítico de z é escrito como za, onde o nível alfa, a, é a área na cauda. Por exemplo, z.10 = 1,28.

Quando os valores críticos z são usados?

Um valor crítico z (escore z) é usado quando a distribuição da amostra é normal ou próxima do normal. Os escores z são usados quando o desvio padrão da população é conhecido ou quando você tem tamanhos de amostra maiores. Embora o escore z também possa ser usado para calcular a probabilidade de desvios padrão desconhecidos e amostras pequenas, muitos estatísticos preferem usar a distribuição t para calcular essas probabilidades.



Para calcular o Escore z, aplicamos as etapas abaixo.

Por exemplo, encontre um valor crítico para um nível de confiança de 90% (Teste bicaudal).

Etapa 1: Subtraia o nível de confiança de 100% para encontrar o nível α : 100% - 90% = 10%.

Etapa 2: Converta a Etapa 1 em um decimal: 10% = 0,10.

Etapa 3: Divida a Etapa 2 por 2 (isso é chamado de " α / 2"), ou seja: 0,10 = 0,05. Esta é a área em cada cauda.

Etapa 4: Subtraia a Etapa 3 de 1 (porque queremos a área no meio, não a área na cauda): 1 - 0,05 = 0,95.

Etapa 5: Procure a área na tabela z. A área está em z = 1.645. Este é o seu valor crítico para um nível de confiança de 90%.

Mas você não precisa executar os cálculos. O escore z é conhecido e a tabela abaixo indica o valor em cada situação desejada.

Nível de Confiança	Escore-z
0.90	1.645
0.91	1.70
0.92	1.75
0.93	1.81
0.94	1.88
0.95	1.96
0.96	2.05
0.97	2.17
0.98	2.33
0.99	2.575