Aide

Guide d'utilisation

Dernière mise à jour : 18 octobre 2026

Ce guide explique comment utiliser KolabReport pour rédiger un rapport d'expertise en équipe. Chaque partie correspond à un rôle : lisez celle qui vous concerne, puis les questions fréquentes.

Les captures d'écran montrent des données de démonstration : l'organisation, les personnes et les rapports sont inventés.

Sommaire

1. Propriétaire et administrateur
   - 1.1 Organisation et espaces de travail
   - 1.2 Inviter les membres
   - 1.3 Créer un rapport
   - 1.4 Importer le plan
   - 1.5 Sections et sous-sections
   - 1.6 Attribuer les sections aux experts
   - 1.7 Modèles de prompts pour l'IA
   - 1.8 Rapport final et exports
   - 1.9 Abonnement
2. Expert
   - 2.1 Trouver vos sections
   - 2.2 Déposer vos livrables
   - 2.3 Obtenir un brouillon de l'IA
   - 2.4 Écrire dans l'éditeur
   - 2.5 Mettre des images dans le texte
   - 2.6 Soumettre votre section
3. Questions fréquentes
   - 3.1 J'ai oublié mon mot de passe
   - 3.2 Comment installer KolabReport sur mon téléphone ?
   - 3.3 Quels sont les rôles ?
   - 3.4 Où sont mes données et qui peut les voir ?
   - 3.5 Que fait l'IA, et que ne fait-elle pas ?
   - 3.6 Quelles sont les limites de chaque offre ?

1. Propriétaire et administrateur

Les propriétaires et les administrateurs préparent le travail : ils créent les espaces de travail, invitent l'équipe, découpent le rapport en sections et les attribuent aux experts. Ils voient aussi l'abonnement de l'organisation.

Les deux rôles ont presque les mêmes droits. Seul un propriétaire nomme d'autres propriétaires, finalise un rapport ou le rouvre. Un administrateur ne gère pas les propriétaires.

1.1 Organisation et espaces de travail


L'**organisation** est votre cabinet ou votre entreprise. Elle regroupe vos espaces de travail et porte l'abonnement. Un **espace de travail** correspond à un client ou à une mission : ses membres ne voient que ses rapports.

Pour commencer :

1. Créez votre compte sur la page Créer un compte, puis ouvrez le lien de confirmation reçu par e-mail.
2. Au premier accès, le tableau de bord affiche « Créez votre premier espace de travail ». Cliquez sur **Créer un espace de travail**.
3. L'assistant compte trois étapes : le nom de votre organisation (cabinet), le nom de l'espace de travail, puis le titre du premier rapport. Passez d'une étape à l'autre avec **Suivant**.
4. Cliquez sur **Créer l'espace de travail**. Vous devenez propriétaire de l'organisation et de l'espace.

Une nouvelle organisation commence par un essai gratuit de 14 jours, sans carte bancaire.

Pour une autre mission, ouvrez le sélecteur d'espace en haut du menu et choisissez **Nouvel espace de travail**. La première étape propose les organisations que vous gérez, ou **Nouvelle organisation** pour un autre cabinet.



L'assistant de création d'un espace de travail, à l'étape de l'organisation.

Le même sélecteur mène aux autres pages de l'espace. **Paramètres de l'espace** est réservé à ses propriétaires. **Gérer l'organisation** est réservé au propriétaire de l'organisation : la page liste ses espaces de travail, permet d'en ajouter et de les supprimer. Pour confier l'organisation à quelqu'un d'autre, ouvrez **Mon compte**, puis **Transférer une organisation**.

Le sélecteur range vos espaces par organisation, avec leur nombre à côté de chaque nom. Seule l'organisation de l'espace actuel est ouverte : cliquez sur le nom d'une autre organisation pour voir ses espaces, et cliquez à nouveau pour la refermer. **Tous les rapports**, en bas de chaque organisation ouverte, montre tous ses rapports, espace par espace. Quand vous avez beaucoup d'espaces, choisissez **Rechercher un espace**, tapez le nom d'un espace ou de son organisation, puis validez avec Entrée. Depuis n'importe quelle page, Ctrl+K (Cmd+K sur Mac) retrouve aussi un espace.

1.2 Inviter les membres


Ouvrez **Gérer les membres** depuis le tableau de bord, la page d'un rapport ou le sélecteur d'espace.

1. Sous **Inviter un membre**, saisissez l'**Adresse e-mail** de la personne et choisissez son **Rôle** : administrateur, expert ou lecteur. Seul un propriétaire peut inviter un autre propriétaire.

2. Cliquez sur **Envoyer l'invitation**. La personne reçoit un e-mail avec un lien valable 7 jours, qui ne sert qu'une fois.
3. Elle clique sur **Rejoindre l'espace**. Si elle n'a pas encore de compte, elle choisit **Créer mon compte** avec la même adresse et rejoint l'espace à sa première connexion.

Si l'e-mail n'a pas pu partir, la page affiche le lien de l'invitation. Copiez-le avec **Copier le lien** et envoyez-le vous-même.

Les invitations qui n'ont pas encore servi sont listées sous **Invitations en attente**. **Renvoyer** envoie un nouveau lien, valable 7 jours, qui remplace l'ancien. **Annuler** retire l'invitation.




La page des membres, juste après l'envoi d'une invitation.

Dans la liste des membres, choisissez un autre rôle puis cliquez sur **Enregistrer**, ou retirez une personne avec **Retirer**. Ses sections redeviennent non attribuées. Un espace de travail garde toujours au moins un propriétaire.

Les propriétaires, les administrateurs et les experts comptent dans la limite de membres de votre offre, invitations en attente comprises. Les lecteurs sont gratuits et ne comptent pas (voir les limites de chaque offre).

1.3 Créer un rapport

1. Sur le **Tableau de bord**, cliquez sur **Nouveau rapport**.
2. Saisissez le **Titre du rapport**, par exemple « Rapport de fin de mission ».
3. Cliquez sur **Créer le rapport**. Le rapport s'ouvre, encore sans section.



La fenêtre « Nouveau rapport » sur le tableau de bord.

Un nouveau rapport est un **Brouillon**. Il compte parmi les rapports actifs de votre offre tant qu'il est en brouillon ou en revue. Un rapport final ne compte plus.

Pour changer le titre plus tard, cliquez sur **Renommer** à côté du titre, en haut de la page du rapport, puis sur **Enregistrer**. Un rapport final ne se renomme pas.

Ajoutez ensuite ses sections une à une, ou importez le plan que vous avez déjà.


1.4 Importer le plan

Vous avez déjà le plan du rapport, par exemple dans les termes de référence ? Importez-le pour créer toutes les sections d'un coup.

1. Sur la page du rapport, sous le formulaire d'ajout de section, cliquez sur **Importer le plan**.
2. Sous **Depuis un fichier**, choisissez un fichier Word (.docx), texte (.txt), Markdown (.md) ou PDF de 4 Mo au plus, puis cliquez sur **Lire le fichier**. Vous pouvez aussi coller le plan sous **Ou collez**

le texte, puis cliquer sur **Lire le texte**.

3. Relisez la liste **Vérifiez le plan**. Renommez, retirez, fusionnez ou déplacez les éléments, et choisissez pour chacun **Section** ou **Sous-section**. Le texte écrit sous un titre devient ses consignes pour l'IA, que vous pouvez modifier.
4. Cliquez sur le bouton en bas de la liste, par exemple **Créer les 12 sections**. Les sections s'ajoutent après celles que le rapport a déjà.



Le plan lu à partir d'un texte collé, prêt à être relu.

Pour que le plan soit bien lu :

- dans Word, utilisez les styles **Titre 1** et **Titre 2** ;
- dans un texte, numérotez les titres (1., 1.1, I., A.) ou écrivez-les en Markdown (# et ##), un titre par ligne.

Un PDF est lu par l'IA, qui propose le plan : relisez chaque titre. Cette lecture compte comme un brouillon IA du mois. Un PDF scanné, sans texte, ne peut pas être lu : collez alors le texte du plan.

Le fichier sert seulement à lire le plan, il n'est pas conservé. Rien n'est créé avant votre clic sur le bouton de création. Un import reprend 200 titres au plus.

1.5 Sections et sous-sections

Pour ajouter une section à la main, allez sur la page du rapport :

1. Sous **Nouvelle section**, saisissez le titre.
2. Dans **Emplacement**, gardez **À la fin du rapport** pour une section, ou choisissez **Sous-section de** suivi d'une section pour la placer dessous.
3. Cliquez sur **Ajouter**.

Les sections sont numérotées 1, 2, 3 et leurs sous-sections 1.1, 1.2. Une sous-section ne peut pas avoir elle-même de sous-section.

Pour changer l'ordre, faites glisser une section ou une sous-section par sa poignée. Une section emporte ses sous-sections. Au clavier : Espace pour la prendre, les flèches pour la déplacer, Espace pour la déposer.


Ouvrez une section puis cliquez sur **Modifier le titre et les consignes**. Les **Consignes pour l'IA** disent ce que la section doit contenir, en 4 000 caractères au plus. Les brouillons de l'IA les suivent : plus elles sont précises, plus le brouillon est utile.

En bas de la page d'une section, **Supprimer la section** l'efface avec ses sous-sections, son texte et ses fichiers. Une fenêtre liste ce qui sera supprimé avant de confirmer. Cette action est définitive.

1.6 Attribuer les sections aux experts

Sur la page du rapport, le **Sommaire** liste les sections. Pour chacune :

1. choisissez l'expert dans la liste, ou **Non attribuée** ;
2. réglez son **Poids** si besoin : une section de poids 2 compte double dans l'avancement du rapport ;
3. cliquez sur **Enregistrer** sur la ligne de la section.




Le sommaire d'un rapport, avec l'expert et le poids de chaque section.

Vous pouvez attribuer une section à un propriétaire, un administrateur ou un expert de l'espace, jamais à un lecteur. Une personne qui quitte l'espace ou devient lectrice perd ses sections, qui redeviennent non attribuées.

L'expert retrouve ses sections sur le tableau de bord, et sur la page du rapport avec la mention **Votre section**. Il lit tout le rapport mais ne modifie que ses sections.

Le **Tableau de bord** suit le travail : le nombre de sections par statut, l'avancement global, l'avancement de chaque rapport et la liste des sections avec leur expert. Sous chaque rapport, **Par expert** détaille l'avancement de chacun. Les filtres **Non commencées**, **En cours** et **Terminées** n'affichent que les sections d'un statut.




Le tableau de bord d'une propriétaire.

1.7 Modèles de prompts pour l'IA

Un modèle de prompt contient les consignes que l'IA suit pour rédiger le brouillon d'une section : le ton, la structure, la longueur. KolabReport fournit des modèles globaux, prêts à servir et en lecture seule. Ouvrez **Modèles de prompts** dans le menu pour les voir avec ceux de votre espace.

Pour créer un modèle propre à l'espace, cliquez sur **Nouveau modèle**. La page propose trois points de départ, de haut en bas :


- **Décrire ce que vous attendez** : cliquez sur **Décrire le modèle**. Vous n'écrivez pas les consignes de l'IA vous-même.
- **Copier un modèle KolabReport** : cliquez sur **Copier** à côté du modèle. La copie devient un modèle de votre espace, l'original ne change pas.
- **Copier un modèle de l'espace** : partez d'un modèle de l'espace, publié ou en brouillon.



Les points de départ d'un nouveau modèle. La copie d'un modèle de l'espace est plus bas sur la page.

La page **Décrire le modèle** propose deux façons de faire :


- **Répondre à quelques questions** : le nom du modèle, le type de résultat, ce que la section doit contenir, la structure attendue, le ton, la longueur et ce qu'il faut faire quand une information manque. Cliquez sur **Créer le texte du modèle**. Le texte est construit à partir de vos réponses, sans IA.
- **Décrire en quelques phrases** : écrivez ce que vous attendez, puis cliquez sur **Rédiger avec l'IA**. L'IA rédige le texte du modèle. Ces essais ne comptent pas dans les brouillons IA du mois, mais leur nombre est limité par personne et par jour.



Une description en quelques phrases, avant « Rédiger avec l'IA ».

Dans tous les cas, l'éditeur s'ouvre sur le texte proposé. Relisez-le et corrigez-le : rien n'est enregistré avant que vous cliquiez sur **Publier** ou **Enregistrer en brouillon**. Les variables entre doubles accolades, comme `{{deliverables}}` ou `{{section_title}}`, sont remplacées par le contenu de la section au moment du brouillon. **Aperçu** montre le modèle rempli avec une section d'exemple.

Les **Réglages avancés**, repliés par défaut, regroupent le modèle d'IA (Standard ou Rapide), la liberté de formulation et la longueur maximale du texte. Les valeurs par défaut conviennent dans la plupart des cas. Quand un réglage s'en écarte, la mention « Valeurs personnalisées » s'affiche.



Les réglages avancés de l'éditeur, ouverts.

Cliquez sur **Publier** pour que le modèle serve aux brouillons, ou sur **Enregistrer en brouillon** pour le reprendre plus tard. Pour changer un modèle, ouvrez-le et cliquez sur **Nouvelle version** : les versions précédentes restent dans l'historique, et la page montre les changements depuis la précédente.

Les modèles personnalisés sont inclus dans l'essai gratuit et dans les offres Cabinet et Institution. Avec l'offre Indépendant ou un Pass Mission, vous utilisez les modèles KolabReport.

Le menu **Pilotage de l'IA**, réservé aux propriétaires et aux administrateurs, montre les brouillons de l'espace par version de modèle : volume, accueil des experts, coût et temps de réponse.

1.8 Rapport final et exports

La page du rapport montre toutes les sections dans l'ordre, avec leur texte, sous **Texte du rapport**. C'est le rapport final en train de se construire. Le texte est replié : cliquez sur **Aperçu** pour l'afficher, ou sur le titre d'une section dans le **Sommaire** pour aller directement à elle.


1. Quand les sections sont prêtes, cliquez sur **Soumettre pour revue** dans le cadre **Revue et finalisation**. Le rapport passe **En revue** et les membres concernés sont prévenus. Pour reprendre la rédaction, cliquez sur **Repasser en brouillon**.

2. Quand le rapport est en revue, un propriétaire clique sur **Finaliser**. Les sections passent en lecture seule pour tout le monde, propriétaires compris, et un PDF de la version finale, avec la liste des livrables en annexe, est enregistré avec les exports du rapport.
3. Pour corriger un rapport final, un propriétaire clique sur **Rouvrir en brouillon**.

Pour télécharger le rapport, cliquez sur **Exporter en .docx** ou **Exporter en PDF** en haut de la page. Le téléchargement commence dès que le fichier est prêt. La liste **Exports récents** garde les derniers fichiers. Un rapport trop long pour un PDF s'exporte en .docx.

Les images du texte des sections sont reprises dans les deux formats, à la largeur du texte, avec leur légende en italique. Un export reprend au plus 50 images, 40 Mo d'images en tout et 10 Mo par image. Au-delà, ou pour une image supprimée, le fichier montre la légende de l'image et la raison.

Sous les boutons, la case **Inclure la liste des livrables en annexe** est cochée par défaut. Le fichier se termine alors par une page **Annexes** : pour chaque section qui a des livrables, dans l'ordre du rapport, le nom de chaque fichier, la personne qui l'a ajouté et la date d'ajout. Décochez la case pour un fichier sans cette page. Dans **Exports récents**, chaque fichier indique « avec annexes » ou « sans annexes ».



Les boutons d'export et le cadre « Revue et finalisation » d'un rapport en brouillon.


Seuls les propriétaires et les administrateurs exportent un rapport. Les experts et les lecteurs le lisent dans l'application.

1.9 Abonnement

L'offre couvre l'organisation et tous ses espaces de travail, sauf ceux couverts par un Pass Mission. Ouvrez **Abonnement** dans le menu. Le propriétaire de l'organisation, et les propriétaires et administrateurs de ses espaces, voient cette page.

Vous y trouvez :

- l'offre en cours et sa date de fin ;
- **Utilisation** : les membres, les rapports actifs et les brouillons IA du mois, comparés aux limites de l'offre ;
- **Offres** : les abonnements Indépendant et Cabinet sur 1, 3 ou 12 mois, le Pass Mission et le Pack IA, chacun avec son bouton **Payer** ;
- l'**Historique des paiements** et les **Reçus**, à télécharger en PDF ;
- les **Coordonnées de facturation** imprimées sur les prochains reçus.



La page Abonnement d'une organisation.

Seuls le propriétaire de l'organisation et les propriétaires de ses espaces de travail peuvent payer. Le paiement se fait sur la page de FedaPay, par Mobile Money ou carte bancaire. Il n'y a aucun prélèvement automatique : chaque paiement couvre sa période, et KolabReport vous écrit avant la fin.

À la fin d'une période, vous gardez 7 jours d'accès complet pour renouveler. Ensuite, l'espace passe en lecture seule : vous pouvez lire et exporter les rapports, mais plus les modifier. Les prix sont sur la page **Tarifs**.

2. Expert

Un expert rédige les sections qui lui sont attribuées. Il lit tout le rapport de son espace de travail, mais ne modifie que ses sections : il y dépose ses livrables, demande un brouillon à l'IA, écrit le texte et marque la section comme terminée.

2.1 Trouver vos sections


Vous recevez une invitation par e-mail. Ouvrez le lien et cliquez sur **Rejoindre l'espace**. Si vous n'avez pas encore de compte, cliquez sur **Créer mon compte** et utilisez l'adresse qui a reçu l'invitation.

Le **Tableau de bord** liste les rapports de l'espace et leurs sections, avec leur expert et leur statut. Ouvrez un rapport : vos sections portent la mention **Votre section** et un lien **Modifier**, qui ouvre la page de la section.

Si vous travaillez pour plusieurs cabinets, le sélecteur d'espace en haut du menu range vos espaces par organisation. Seule l'organisation de votre espace actuel est ouverte : cliquez sur le nom d'une autre pour voir ses espaces, puis sur **Tous les rapports** pour voir tous ses rapports. **Rechercher un espace** retrouve un espace par son nom ou par celui de son organisation.

En haut de la page de la section, vous trouvez son statut, son expert et les **Consignes pour l'IA** écrites par le coordinateur. Lisez-les avant de commencer : elles disent ce que la section doit contenir.

Le texte déjà écrit est replié sous **Contenu de la section**. Cliquez sur **Aperçu** pour le lire, et sur **Masquer l'aperçu** pour le replier. Après un enregistrement ou un brouillon accepté, il s'affiche tout seul.



La page d'une section attribuée à l'experte.

2.2 Déposer vos livrables

Les livrables sont vos documents de travail : notes de terrain, tableaux de mesures, études, photos. L'IA s'appuie sur eux pour rédiger le brouillon de la section.


1. Sur la page de votre section, descendez jusqu'à **Déposer des livrables**.
2. Glissez vos fichiers dans la zone, ou cliquez sur **Choisir des fichiers**. Vous pouvez en envoyer plusieurs à la fois.
3. Chaque fichier passe par l'envoi et la vérification, puis apparaît dans la liste **Livrables**.

Formats acceptés : Word, Excel, PowerPoint, PDF, texte, images et schémas draw.io ou Visio. 50 Mo maximum par fichier, 5 Mo pour un SVG.

L'application lit les fichiers Word, Excel, CSV, texte, Markdown et PDF. Leur badge passe à **Analysé** : leur texte servira au brouillon. Les présentations, les images et les schémas sont gardés avec la section mais marqués **Non analysé** : l'IA ne les lit pas.

Un PDF sans texte lisible, comme un document scanné, ou protégé par un mot de passe est aussi marqué **Non analysé**, avec un message qui dit pourquoi. Il reste téléchargeable. Un PDF déposé

avant que l'application lise les PDF affiche le bouton **Analyser** : cliquez dessus pour que son texte serve au brouillon.



La zone de dépôt et la liste des livrables d'une section.


Sur un fichier analysé, **Aperçu** montre « Ce que l'IA lira ». **Télécharger** récupère le fichier. Si l'analyse échoue, cliquez sur **Relancer l'analyse**. L'icône de corbeille supprime un fichier que vous avez déposé : il ne servira plus aux brouillons.

2.3 Obtenir un brouillon de l'IA

Il faut au moins un livrable au statut **Analysé**. Ensuite :

1. Sous **Brouillon de l'IA**, choisissez un **Modèle de prompt**. La ligne « Résultat » en dessous indique ce qu'il produit, par exemple « Brouillon de section ».
2. Cliquez sur **Générer un brouillon**. Le texte apparaît dans l'**Aperçu en direct** au fil de la rédaction. **Arrêter** interrompt la génération sans rien enregistrer. Sous le bouton, la page indique les brouillons IA qui restent ce mois-ci.
3. Le brouillon s'affiche sous **Brouillon proposé**. Relisez-le. L'onglet **Différences** le compare au texte actuel de la section.

4. Décidez : **Accepter** met le brouillon dans la section. **Modifier avant d'accepter** ouvre le texte pour le corriger, puis **Accepter ce texte**. **Rejeter** le laisse de côté, la section ne change pas.



Un brouillon proposé par l'IA, en attente de votre décision.

Un brouillon reste une proposition tant que personne ne l'a accepté. Accepter un brouillon fait passer une section **Non commencée** à **En cours**.


Après un brouillon, dites s'il vous a été utile avec **Utile** ou **Pas utile**, et ajoutez un commentaire si vous voulez, puis cliquez sur **Envoyer mon avis**. Ces avis servent à améliorer les modèles.

Chaque brouillon reçu compte dans les brouillons IA de l'offre de votre organisation. Une erreur de l'IA ne compte pas. Le nombre de brouillons par personne et par heure est aussi limité : si vous atteignez une limite, le message dit quand réessayer.

2.4 Écrire dans l'éditeur

Pour écrire ou corriger le texte de la section, cliquez sur **Modifier le texte**. L'éditeur propose deux onglets sur le même texte.


L'onglet **Texte** fonctionne comme un traitement de texte. La barre d'outils met en forme : **Titre 1**, **Titre 2**, **Titre 3**, **Gras**, **Italique**, **Barré**, **Liste à puces**, **Liste numérotée**, **Citation**, **Lien** et **Insérer un tableau**. Au clavier, Alt+F10 va à la barre d'outils et Échap revient au texte.



L'onglet Texte, avec sa barre de mise en forme.

Un texte copié depuis Word garde ses titres, ses listes et ses tableaux. Les mises en page complexes ne sont pas reprises, ni les images : ajoutez-les comme expliqué dans la partie suivante.

L'onglet **Markdown** montre le même texte en Markdown : `##` devant un titre, `-` devant un élément de liste, `|` entre les colonnes d'un tableau. Le bouton **Aperçu** affiche le rendu. Cet onglet sert aux personnes qui préfèrent écrire en Markdown, ou à un texte trop long ou trop complexe pour l'onglet Texte. L'éditeur rouvre le dernier onglet utilisé sur votre appareil.



Le même texte dans l'onglet Markdown.

Cliquez sur **Enregistrer**, ou faites Ctrl+S (Cmd+S sur Mac). Un texte compte 100 000 caractères au plus. Un texte vide efface le contenu de la section.

Si quelqu'un a modifié la section pendant que vous écriviez, l'éditeur affiche les deux versions pour les comparer. Choisissez **Garder ma version** ou **Reprendre la version enregistrée**. En attendant, votre texte reste dans l'éditeur.

2.5 Mettre des images dans le texte

Les photos de terrain et les schémas peuvent aller dans le texte de la section, au format PNG ou JPEG. Une image du texte est toujours un livrable de la section : les mêmes personnes la voient.

1. Dans la liste **Livrables**, cliquez sur **Insérer dans le texte** à côté d'une image PNG ou JPEG. L'éditeur s'ouvre avec l'image à l'endroit du curseur, ou à la fin du texte s'il était fermé.
2. Vous pouvez aussi coller une image (Ctrl+V) ou la glisser dans l'éditeur, dans l'onglet **Texte** comme dans l'onglet **Markdown**. Elle est d'abord déposée comme livrable, puis placée là où vous l'avez mise. Si l'envoi est refusé, l'éditeur dit pourquoi.
3. Cliquez sur **Enregistrer**. L'image s'affiche dans l'**Aperçu** de la section et dans le texte du rapport.

La légende est le nom du fichier, sans son extension. Pour la changer, ouvrez l'onglet **Markdown** et modifiez le texte entre crochets, juste après `![`.

Les autres formats (WebP, GIF, SVG, draw.io, Visio) restent des livrables à télécharger. Pour mettre un schéma dans le texte, exportez-le d'abord en PNG.

Accepter un brouillon de l'IA remplace tout le texte de la section, images comprises : insérez-les de nouveau depuis la liste **Livrables**. Si une image est supprimée des livrables, le texte n'affiche plus que sa légende, suivie de « (image indisponible) ».

2.6 Soumettre votre section

Une section a trois statuts : **Non commencée**, **En cours** et **Terminée**. Vous les changez dans le menu **Statut de la section**, en haut de la page de la section.

1. Relisez une dernière fois le texte et vérifiez les faits, les chiffres et les sources.
2. Dans **Statut de la section**, choisissez **Terminée**.

Le coordinateur voit le changement tout de suite sur son tableau de bord, et l'avancement du rapport augmente. Il soumet ensuite le rapport pour revue, puis un propriétaire le finalise.

Pour reprendre une section terminée, remettez-la **En cours**. Quand le rapport est final, toutes ses sections passent en lecture seule : demandez à un propriétaire de le rouvrir.

3. Questions fréquentes

3.1 J'ai oublié mon mot de passe

1. Sur la page Connexion, cliquez sur le lien **Mot de passe oublié ?**
2. Saisissez votre **Adresse e-mail** et cliquez sur **Envoyer le lien**.
3. Ouvrez l'e-mail reçu et cliquez sur le lien. Il reste valable une heure.
4. Choisissez votre **Nouveau mot de passe** (10 caractères minimum, dont au moins une lettre et un chiffre), recopiez-le dans **Confirmez le mot de passe**, puis cliquez sur **Enregistrer le mot de passe**.

Si la page affiche « Lien expiré », le lien a déjà servi ou a plus d'une heure : cliquez sur **Demander un nouveau lien**. Pas d'e-mail après quelques minutes ? Regardez dans les courriers indésirables.

3.2 Comment installer KolabReport sur mon téléphone ?

KolabReport s'installe comme une application, sans passer par un store. Il s'ouvre depuis l'écran d'accueil, dans sa propre fenêtre, et les mises à jour arrivent sans rien réinstaller.

Sur Android (Chrome, Edge ou Samsung Internet) **et sur ordinateur** (Chrome ou Edge) :

1. Dans le menu, cliquez sur **Installer l'application**, sous **Guide d'utilisation**.
2. Confirmez dans la fenêtre du navigateur. L'icône KolabReport arrive sur l'écran d'accueil ou parmi vos applications.

Sur iPhone et iPad, ouvrez KolabReport dans Safari :

1. Touchez le bouton **Partager**, un carré avec une flèche vers le haut. Sur les iPhone récents, il se trouve dans le menu « ... » de Safari.
2. Choisissez **Sur l'écran d'accueil**.
3. Touchez **Ajouter**.

Sur iPhone et iPad, **Installer l'application** rappelle ces étapes. Le bouton n'apparaît plus une fois l'application installée, ni dans un navigateur qui ne sait pas l'installer : ouvrez alors KolabReport dans Chrome, Edge ou Safari.

3.3 Quels sont les rôles ?

Chaque membre a un rôle dans chaque espace de travail. Une même personne peut être propriétaire d'un espace et experte dans un autre.

Rôle	Ce qu'il peut faire
Propriétaire	Tout ce que fait un administrateur, plus : nommer d'autres propriétaires, finaliser un rapport ou le rouvrir, ouvrir les paramètres de l'espace et payer l'abonnement.
Administrateur	Inviter et gérer les administrateurs, les experts et les lecteurs. Créer les rapports, les sections et les modèles de prompts, attribuer les sections, soumettre un rapport pour revue et l'exporter.
Expert	Lire tous les rapports de l'espace. Dans ses sections : déposer des livrables, demander des brouillons à l'IA, écrire le texte et changer le statut.
Lecteur	Lire les rapports sans rien modifier. Les lecteurs sont gratuits sur toutes les offres.

Un propriétaire ou un administrateur peut aussi rédiger une section. Un espace de travail garde toujours au moins un propriétaire. Le rôle se change sur la page **Gérer les membres**.

3.4 Où sont mes données et qui peut les voir ?

- Les données de KolabReport sont hébergées dans l'Union européenne, dans la région de Paris.
- Chaque espace de travail est isolé : seuls ses membres voient ses rapports, ses sections et ses fichiers, selon leur rôle.
- Les fichiers déposés sont stockés dans un espace privé. Ils s'ouvrent par des liens valables 60 secondes, après un contrôle d'accès.
- Avant tout envoi à l'IA, les adresses e-mail, les numéros de téléphone du Bénin et de France, les IBAN, les numéros de sécurité sociale français et les numéros de carte bancaire sont remplacés par un repère. Les noms de personnes ne sont pas masqués : ne déposez pas de données sensibles dont le rapport n'a pas besoin.
- Dans **Mon compte**, **Télécharger mes données** vous donne un fichier avec ce que KolabReport garde sur vous.

Le détail est dans la politique de confidentialité et, pour les organisations clientes, dans l'accord de traitement des données.

3.5 Que fait l'IA, et que ne fait-elle pas ?

L'IA rédige des propositions :

- le brouillon d'une section, à partir de son titre, de ses consignes et du texte de ses livrables analysés, en suivant le modèle de prompt choisi ;
- le plan d'un rapport, à partir d'un PDF, dans **Importer le plan** ;
- le texte d'un modèle de prompt, à partir de votre description, avec **Rédiger avec l'IA**.

Ce qu'elle ne fait pas :

- Elle ne change jamais une section toute seule. Un brouillon n'entre dans la section que si un membre l'accepte, tel quel ou corrigé.
- Elle ne lit pas les présentations, les images ni les schémas déposés comme livrables, ni les PDF sans texte lisible ou protégés par un mot de passe.
- Elle ne reçoit ni le nom ni l'adresse e-mail de la personne qui fait la demande.
- Elle ne vérifie pas les faits. Un brouillon peut contenir des erreurs, des oublis ou des chiffres mal lus : relisez-le et vérifiez les chiffres et les sources avant de l'accepter.
- KolabReport n'utilise pas vos contenus pour entraîner des modèles d'IA.

Plus de détails dans les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.

3.6 Quelles sont les limites de chaque offre ?

Les limites portent sur l'organisation, pour tous ses espaces de travail, sauf ceux couverts par un Pass Mission, qui ont leurs propres limites.

Offre	Membres	Rapports	Brouillons IA	Modèles personnalisés
Essai gratuit (14 jours)	5	1 rapport	20 au total	Oui
Indépendant	3	3 rapports actifs	60 par mois	Non
Cabinet	10	Illimités	250 par mois	Oui
Institution (sur devis)	Illimités	Illimités	1000 par mois, ajusté au contrat	Oui

Offre	Membres	Rapports	Brouillons IA	Modèles personnalisés
Pass Mission (90 jours)	10	1 rapport	80 au total	Non

- **Membres** : les propriétaires, administrateurs et experts, invitations en attente comprises. Une même personne compte une fois. Les lecteurs sont gratuits et illimités.
- **Rapports actifs** : les rapports en brouillon ou en revue. Un rapport final ne compte plus.
- **Brouillons IA** : comptés quand ils aboutissent, pour toute l'organisation. La lecture d'un plan en PDF en compte un. Le compteur du mois repart à zéro le 1er de chaque mois.
- **Pack IA** : 100 brouillons IA de plus, valables 12 mois, utilisés quand le quota de l'offre est épuisé. 10 packs au plus en même temps, avec une offre payante ou un Pass Mission.

Les prix et le détail des offres sont sur la page Tarifs.