به نام خدا

گزارش کار پروژه پایانی درس شبکه های بی سیم

عنوان پروژه :

شبیه سازی ۶ نمودار از نمودار های تز

Performance study of A+T,11n WLAN and MAC enhancements in ns-T

استاد مربوطه : دکتر محمد نصیری

محمد پیشدار

نرگس رضایی

دانشگاه بو علی سینا

تابستان *۹۵*

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
٣	سناريو ١
٨	پیاده سازی (اصول)
١٨	نمودار های Fragmentation Enhancement
۲۸	impact of Edca Parameter نمودار های

ما در این پژوهش موفق شدیم حدود ۱۹ نمودار از نمودار های فصل ۴ را که به تعداد ۱۳ مورد از آنها در این گزارش شرح داده شده اند

شبیه سازی مجدد نماییم

برای این کار از نمودار های قسمت بهبود با قطعه بندی مطرح شده در فصل ۴ پایان نامه معرفی شده شروع و برای استخراج نمودار های ۲۱ ، ۲۲ و ۲۳ سناریوی زیر را پیاده سازی کرده ایم

توپولوژی شبیه سازی به این شکل می باشد که دو نود در سیستم وجود دارند . که یکی از اینها از نوع Station و دیگری از نوع Udp و با دسته بندی های Point می باشد که بر روی نود Station یک OnOff Application نصب شده است که ترافیک از نوع Udp و با دسته بندی های مختلف (Voice, Video, Best Effort, Background)را با نرخ ۴۲۶۴ و با اندازه بسته ۲۲۶۴ بایت تولید و به نود mbps۲۴ با سوکت udp و پورت ۸۰ نصب شده است ارسال می کند . این شبیه سازی بر اساس که بر روی آن نیز یک PacketSink App و پورت ۸۰ نصب شده است ارسال می کند . این شبیه سازی بر اساس استاندارد ۳ و با تنظیم GHZ۲٫۴ و با تنظیم و با تنظیم Beference و با تنظیم و در مدت ۳۰ ثانیه انجام شده است .

برای هر دسته مفهوم فرصت ارسال(Txop) به شکل زیر نیز لحاظ شده است که پیاده سازی آن در ادامه شرح داده خواهد شد .

TXOP (زمان میلی ثانیه)	دسته
۱,۵	AC_VO
٣	AC_VI
	AC_BE
	AC_BK

اضافه کردن ماژول های مورد نیاز در شبیه سازی از جمله ماژول های اینترنت ، حرکت ،شبکه و

```
#include "ns*/core-module.h"
#include "ns*/network-module.h"
#include "ns*/mobility-module.h"
#include "ns*/config-store-module.h"
#include "ns*/wifi-module.h"
#include "ns*/internet-module.h"
#include "ns*/ipv*-static-routing-helper.h"
#include "ns*/ipv*-list-routing-helper.h"
#include "ns*/applications-module.h"

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <string>
```

```
NS LOG COMPONENT DEFINE ("WifiSimpleAdhocGrid");
using namespace nst;
                                                   تعریف متغییر های سراسری برای انجام محاسبات
uint TT t count = .;
uint TT t average = -;
NodeContainer c;
 uintTT t totalRxBytesCounter = .;
 ApplicationContainer sinkApp;
                          اجرای این تابع به هنگام در یافت هر بسته در Packet Sink Application
void ReceivePacket (Ptr<const Packet> packet, const Address &)
  NS LOG UNCOND ("Received one packet!");
  QosTag q tag;
  if (packet->PeekPacketTag(q tag))
      NS LOG UNCOND ("Packet Tag value " << (int)q tag.GetTid());
  count++;
                                                  محاسبه ی گذرداد و تعداد بسته های دریافت شده
    totalRxBytesCounter += packet->GetSize ();
        totalRxBytesCounter+= \;
if (count == 1 \cdots)
    std::cout<<"time "<<Simulator::Now ().GetSeconds();</pre>
 NS LOG UNCOND ("count basteha daryaft shode " << count);
 NS LOG UNCOND("th " << Simulator::Now ().GetSeconds()<<
"\t"<<((totalRxBytesCounter*A,.)/\....)/Simulator::Now
().GetSeconds());
NS LOG UNCOND ("average packet transmition time " << Simulator::Now
().GetSeconds()<< "\t"<<((Simulator::Now ().GetSeconds())*\...)/count);
}
                        تابع برای اضافه کردن برچسب نوع دسته به بسته های خروجی OnOff Application
TagMarker (uintA t tid, Ptr<const Packet> packet)
 QosTag qosTag;
 gosTag.SetTid(tid);
```

```
packet->AddPacketTag (gosTag);
}
int main (int argc, char *argv[])
                                        تعریف تعداد کل نود ها و تعداد نود های ارسال کننده و دریافت کننده
  std::string phyMode ("DsssRate\Mbps");
  //uint٣r t packetSize = rrsf; // bytes
  uint \Upsilon \Upsilon t num Nodes = \Upsilon; // by default, \Delta \times \Delta
  uintTT t sinkNode = .;
  uint ** t sourceNode = 1;
                                                                         ایجاد نود ها
  c.Create (numNodes);
  // The below set of helpers will help us to put together the wifi
NICs we want
                                                               Wifi Helper ایجاد
  WifiHelper wifi=WifiHelper::Default ();
                                                                     ایجاد لایه ی فیزیکی
  YansWifiPhyHelper wifiPhy = YansWifiPhyHelper::Default ();
 (YansWifiPhyHelper::DLT_IEEEλ·Υ_\\_RADIO);
                                         ایجاد و تنظیم کانال و مدل Prppagation Loss برای آن
  YansWifiChannelHelper wifiChannel=YansWifiChannelHelper::Default ();
//wifiChannel.SetPropagationDelay
("ns"::ConstantSpeedPropagationDelayModel");
// wifiChannel.AddPropagationLoss ("ns"::FriisPropagationLossModel");
//wifiChannel.AddPropagationLoss("ns"::LogDistancePropagationLossModel"
,"Exponent", DoubleValue (f \cdot));
wifiPhy.SetChannel (wifiChannel.Create ());
                                                ایجاد و تنظیم مک با قابلیت پشتیبانی از کیفیت سرویس
  // Add a QoS upper mac, and disable rate control
  QosWifiMacHelper wifiMac = QosWifiMacHelper::Default ();
                                                                       تنظيم استاندارد
  wifi.SetStandard (WIFI_PHY_STANDARD_A.TINg);
                                                              Wifi Manager تنظيم
wifi.SetRemoteStationManager ("ns"::AarfWifiManager");
// wifi.SetRemoteStationManager ("nsv::IdealWifiManager",
"RtsCtsThreshold", UintegerValue (\...));
```

```
تنظيم SSid براى Station و Access Point و Access ونصب مک و لايه فيزيکي بر روي نو د هاي مربوطه
  Ssid ssid = Ssid ("ns-\(\mathbf{r}\)-ssid");
  wifiMac.SetType ("ns"::StaWifiMac",
                 "Ssid", SsidValue (ssid),
                 "ActiveProbing", BooleanValue (false));
  // install Wifi on Wifistatnodes
  NetDeviceContainer staDevices;
  staDevices = wifi.Install (wifiPhy, wifiMac, c.Get(\));
  wifiMac.SetType ("ns"::ApWifiMac",
                 "Ssid", SsidValue (ssid));
  NetDeviceContainer apDevices;
  apDevices = wifi.Install (wifiPhy, wifiMac, c.Get(\cdot));
                                      تعریف مدل حرکت نود ها به صورت ثابت و با فاصله ی مشخص نسبت به هم
  /* Setting mobility model */
  MobilityHelper mobility;
  Ptr<ListPositionAllocator> positionAlloc =
CreateObject<ListPositionAllocator> ();
  positionAlloc->Add (Vector (·,·, ·,·, ·,·));
  positionAlloc->Add (Vector (Y9., .,., .,.));
  mobility.SetPositionAllocator (positionAlloc);
  mobility.SetMobilityModel ("ns"::ConstantPositionMobilityModel");
  mobility.Install (c.Get(\cdot));
  mobility.Install (c.Get());
                                                        نصب پشته ی پروتکی اینترنت بر روی نود ها
  InternetStackHelper internet;
  internet.Install ©;
                                                                 تخصیص آدرس IP به نود ها
  IpvfAddressHelper ipvf;
  NS LOG INFO ("Assign IP Addresses.");
  ipvf.SetBase ("1 \cdot 1, 1, 1, \cdot", "7 \Delta \Delta_1, 7 \Delta \Delta_2, 7 \Delta \Delta_3, \cdot");
  ipvf.Assign(staDevices);
  IpvfInterfaceContainer i = ipvf.Assign (apDevices);
             تعریف و نصب نرم افزا Packet Sink بر روی نود Access Point جهت دریافت بسته های ارسالی
  InetSocketAddress local = InetSocketAddress (IpvfAddress::GetAny (),
λ٠);
  PacketSinkHelper recvSink("ns"::UdpSocketFactory", local);
```

```
sinkApp = recvSink.Install(c.Get (sinkNode));
   sinkApp.Start (Seconds (\cdot, \cdot));
   sinkApp.Stop (Seconds ("`, ·));
                                     تعریف و نصب نرم افزار ONOFF بر روی نود Station جهت ارسال داده
  InetSocketAddress remote = InetSocketAddress (i.GetAddress
(sinkNode, \cdot), \lambda \cdot);
  OnOffHelper onh ("ns":: UdpSocketFactory", remote);
                                         تعریف ویژگی های نرم افزار OnOff از جمله اندازه بسته ، نرخ ارسال و..
  onh.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (۲۲۶۴));
  onh.SetAttribute ("OnTime", StringValue
("nsw::ConstantRandomVariable[Constant=\]"));
  onh.SetAttribute ("OffTime", StringValue
("nsr::ConstantRandomVariable[Constant=.]"));
  onh.SetAttribute ("DataRate", DataRateValue (DataRate ("YfMbps")));
  ApplicationContainer source apps =onh.Install(c.Get (sourceNode));
  source apps.Start (Seconds (\cdot,\Delta));
  source apps. Stop (Seconds (\Upsilon \cdot, \cdot));
           Call تابع ReceivePacket در كلاس Packet Sink به صورت تابع اشاره شده در ابتدا ي پياده سازي
Config::ConnectWithoutContext("/NodeList/./ApplicationList/./$nsv::Pack
etSink/Rx", MakeCallback (&ReceivePacket));
                    فراخواني تابع اضافه كردن برچسب به بسته ها (اشاره شده در ابتداي پياده سازي) با استفاده از QosTag
  Ptr<OnOffApplication> onoffapp;
  onoffapp = DynamicCast<OnOffApplication>(source apps.Get(·));
  onoffapp->TraceConnectWithoutContext("Tx", MakeBoundCallback
(&TagMarker, AC VI));
                                                 توقف شبیه سازی و اجرا و تخریب شبیه ساز پس از پایان کار
  Simulator::Stop (Seconds (\Upsilon \cdot, \cdot));
  Simulator::Run ();
  Simulator::Destroy ();
  return ·;
   }
   در این سناریو همانطور که مشاهده می گردد برای افزودن برچسب دسته ی ترافیک در کلاس Onoff Application به این شکل در
                                                                        سناريو عمل كرده ايم.
Ptr<OnOffApplication> onoffapp;
  onoffapp = DynamicCast<OnOffApplication>(source apps.Get(.));
```

```
onoffapp->TraceConnectWithoutContext("Tx", MakeBoundCallback
(&TagMarker, AC VI));
                                                            همچنین تابع زیر را نیز به سناریو اضافه کرده ایم
void
TagMarker (uintA t tid, Ptr<const Packet> packet)
 QosTag qosTag;
 gosTag.SetTid(tid);
 packet->AddPacketTag (qosTag);
                                          همچنین کلاس qostag.h را نیز به کلاس onoff اضافه نموده ایم .
  با اضافه کردن این برچسب ها به بسته های ارسالی و استفاده از Qos Wifi Mac به طور پیش فرض ۴ صف مجزا به ازای هر دسته
                                         ایجاد و بسته ها به آن صف ها بر اساس برچسب اضافه شده هدایت می گردند .
               نکته: با تعریف لایه فیزیکی به طور پیشفرض مدل log distance propagation تنظیم و در کلاس
  Propagation loss model و در قسمت صفت های Reference مقدار مورد نظر در تعریف سناریو را در قسمت صفت های
                                      مدل log distance propagation model اضافه کرده ایم.
                                 برای پیاده سازی این سناریو ابتدا تغییراتی را در سورس های NS۳ به شکل زیر داده ایم .
                                                                         ییاده سازی مفهوم TXOP:
ابتدا  Txop های تعریف شده را به عنوان یک صفت از نوع زمان به شکل زیر به کلاس Wifi –Remote –Station-Manager اضافه می
                                                                                       نماييم .
     .AddAttribute ("TxopVi", "Txop time (in milliSeconds) for packets
that have been tagged with AC VI"
             "This value will not have any effect on some rate control
algorithms.",
             TimeValue (Seconds (\cdot, \cdot \cdot \nabla \cdot \cdot \lambda)),
            MakeTimeAccessor (&WifiRemoteStationManager::m txopVI),
            MakeTimeChecker ())
             .AddAttribute ("TxopVO", "Txop time (in milliSeconds) for
packets that have been tagged with AC VO"
                    "This value will not have any effect on some rate
control algorithms.",
                    TimeValue (Seconds (\cdot,\cdot\cdot \cdot \land \land \lor)),
                    MakeTimeAccessor
(&WifiRemoteStationManager::m txopVO),
```

```
MakeTimeChecker ())
          .AddAttribute ("TxopBK", "Txop time (in milliSeconds) for
packets that have been tagged with AC VI"
                "This value will not have any effect on some rate
control algorithms.",
                TimeValue (Seconds (\cdot)),
                MakeTimeAccessor
(&WifiRemoteStationManager::m txopBK),
                MakeTimeChecker ())
          .AddAttribute ("TxopBE", "Txop time (in milliSeconds) for
packets that have been tagged with AC VI"
                "This value will not have any effect on some rate
control algorithms.",
                TimeValue (Seconds (\cdot)),
                MakeTimeAccessor
(&WifiRemoteStationManager::m txopBE),
                MakeTimeChecker ())
```

برای پیاده سازی مفهوم Txop ، همانظور که در فصل ۴ پایان نامه مربوطه توضیح داده شده از مفهوم Txop ، همانظور که در فصل ۴ پایان نامه مربوطه توضیح داده شده در صورت لزوم) وارد کلاس -Wifi-Remote استفاده کرده ایم به این شکل که بسته هایی که برای مدیریت (قطعه بندی در صورت لزوم) وارد کلاس -Threshold می شوند بر اساس بر چسب توضیح داده شده در مرحله قبل که در Onoff App به بسته ها اضافه می شد . اندازه ی Fragmentation Threshold

تخمین : حاصل ضرب Txop هر دسته در نرخ ارسال لحظه ای استاندارد در لایه ی فیزیکی

در این شبیه سازی چون از استاندارد ۸۰۲٫۱۱g استفاده شده است در این استاندارد ۱۱ نرخ مختلف به شکل زیر داریم

۱٬۲٬۵٫۵٬۶٬۹٬۱۱٬۱۸٬۲۴٬۳۶٬۴۸٬۵۴ واحد همه ی نرخ ها مگا بیت بر ثانیه می باشد .

بر اساس الگوریتم ها ی کنترل نرخ تنظیم شده . استفاده ی متفاوتی از این نرخ ها در فرستنده با توجه به شرایط کانال (Loss با افزایش فاصله) می گردد و در هر لحظه ممکن است از نرخ متفاوتی برای ارسال استفاده شود .

در این شبیه سازی از ۳ Wifi -manager استفاده شده است :

Cara -1

Aarf-۲

Ideal-۳

دو Wifi Manager اول با الگوریتم هایی بر اساس ارسال بسته و در صورت دریافت تصدیق آن شرایط کانال را خوب و در صورت عدم دریافت تصدیق شرایط کانال را بد تشخیص می دهند . و در شرایط خوب نرخ افزایش یافته و در شرایط بد نرخ ارسال را کاهش می دهند .

اما Wifi Manager سوم بر اساس میزان Snr سینگال ارسالی و دریافتی کار میکند و در صورتی که این سیگنال از حدی کمتر باشد وضعیت کانال بد و در غیر این صورت وضعیت کانال را خوب تشخیص می دهد .

در تر سیم نمودار ها از هر سه Wifi – Manager مطرح شده استفاده گشته است .

برای پیاده سازی Addaptive Fragmentation threshold مطابق با توضیحات پایان نامه معرفی شده در فصل چهارم کلاس wifi -Remote-Station و Edca txopn و Edca تعییر داده ایم

به این شکل که تابع Need Fragmetation در کلاس Need Fragmetation در کلاس این شکل که تابع تغییر داده ایم:

این تابع نیاز به قطعه قطعه شدن بسته ی ورودی را با توجه به fragmentation threshold تشخیص می دهد .

```
bool
```

```
WifiRemoteStationManager:: NeedFragmentation (Mac MAddress address,
const WifiMacHeader *header,
                                                 Ptr<const Packet> packet)
    QosTag q tag;
    if (packet->PeekPacketTag(q tag))
        if (q tag.GetTid()==+ && m txopBE.IsZero()==false) {
DoSetTxopThreshhold(m txopBE);ac=.;
        if (q tag.GetTid()== \ && m txopBK.IsZero()==false) {
DoSetTxopThreshhold(m txopBK);ac=\;
        if (q tag.GetTid()==Y && m txopVI.IsZero()==false) {
DoSetTxopThreshhold(m txopVI);ac=T;
        if (q tag.GetTid() == \mathbf{r} && m txopVO.IsZero() == false ) {
DoSetTxopThreshhold(m txopVO);ac=\(\mathbf{r}\);
    }
  NS LOG FUNCTION (this << address << packet << *header);
  if (address.IsGroup ())
      return false;
  WifiRemoteStation *station = Lookup (address, header);
                                ثبت نرخ ارسال لحظه ای در لایه ی فیزیکی و همچنین محاسبه متوسط نرخ ارسال
  std::cout<<"rate "<< GetCurrentRate (wf\.GetUid())<<std::endl;</pre>
```

```
shomarande++;
average rate+=(GetCurrentRate (uid)/\....);
NS LOG UNCOND ("average rate" << average rate/shomarande);
  bool normally = (packet->GetSize () + header->GetSize () +
WIFI MAC FCS LENGTH) > GetFragmentationThreshold ();
 NS LOG DEBUG ("WifiRemoteStationManager::NeedFragmentation result: "
<< std::boolalpha << normally);
  return DoNeedFragmentation (station, packet, normally);
}
void
WifiRemoteStationManager::DoSetFragmentationThreshold (uint T t
threshold)
 NS LOG FUNCTION (this << threshold);
                                                         بررسی حداقل اندازه ی هر قطعه
  if (threshold < ۲۵۶)
    {
       * ASN.1 encoding of the MAC and PHY MIB (Yas ... 1000)
      NS LOG WARN ("Fragmentation threshold should be larger than TAP.
Setting to YA9.");
      m nextFragmentationThreshold = ΥΔ۶;
    }
  else
    {
       * The length of each fragment shall be an even number of
octets, except for the last fragment if an MSDU or
       * MMPDU, which may be either an even or an odd number of
octets.
       * /
                                          بررسی محدویت فرد بودن مقدار Threshold
if (threshold % ₹ != ⋅)
          NS LOG WARN ("Fragmentation threshold should be an even
number. Setting to " << threshold - \);</pre>
          m nextFragmentationThreshold = threshold - \;
        }
      else
          m nextFragmentationThreshold = threshold;
}
```

در این تابع با توجه به ورود بسته ها بر اساس نوع دسته بندی برچسب آنها تابع Doset txop Threshold که این تابع را به کلاس Txop کلاس ۱۰ آن اضافه کرده ایم . با مقدار ورودی Txop دسته ی مشخص فراخوانی می گردد . و همچنین دسته ی فعلی در متغییر سراسری Ac ذخیره می گردد .

این تابع با توجه به نرخ لحظه ای لایه فیزیکی و مقدار Txop ورودی مقدار Fragmentation threshold را تغییر میدهد .

به دست آوردن مقدار نرخ لحظه ای لایه ی فیزیکی:

برای این کار ابتدا شماره ی Wifi mode ، uid که به صورت لحظه ای حالت نرخ ارسال لایه ی فیزیکی را نشان می دهد ، را به دست آوردیم .

برای این کار ابتدا متغییر سراسری wf۱ از نوع wifimode را تعریف می نماییم و سپس به تابع زیر دستور قرمز رنگ شده را اضافه نموده ایم تا حالت فعلی نرخ ارسال در لایه ی فیزیکی در متغییر wid که آن نیز به صورت سراسری تعریف شده است قرار بگیرد .


```
WifiTxVector
WifiRemoteStationManager::GetDataTxVector (MacfAAddress address, const
WifiMacHeader *header,
                                            Ptr<const Packet> packet,
uintTT t fullPacketSize)
 NS LOG FUNCTION (this << address << *header << packet <<
fullPacketSize);
  if (address.IsGroup ())
      WifiTxVector v;
      v.SetMode (GetNonUnicastMode ());
      v.SetTxPowerLevel (m defaultTxPowerLevel);
      v.SetChannelWidth (m wifiPhy->GetChannelWidth ());
      v.SetShortGuardInterval (m wifiPhy->GetGuardInterval ());
      v.SetNss (1);
      v.SetNess (\cdot);
      v.SetStbc (false);
     return v;
 if (!IsLowLatency ())
      HighLatencyDataTxVectorTag datatag;
     bool found;
      found = ConstCast<Packet> (packet) ->PeekPacketTag (datatag);
      NS ASSERT (found);
      //cast found to void, to suppress 'found' set but not used
```


```
//compiler warning
      (void) found;
      return datatag.GetDataTxVector ();
    }
                                                        به دست آوردن Wifimode جاری
 wf\=DoGetDataTxVector (Lookup (address, header),
fullPacketSize) .GetMode();
 if(uidsetcheck==false){
uid=wf1.GetUid();
}
 return DoGetDataTxVector (Lookup (address, header), fullPacketSize);
}
                                                                سپس با تعریف تابع زیر
uint~~ t
WifiRemoteStationManager::GetCurrentRate (uintTT t id) {
    if (id==.)
return \....;
else if (id==1)
return \....;
    else if (id==Y)
return f....;
    else if (id==r)
return \Delta \Delta \cdots;
    else if (id==f)
return 9....;
    else if (id==a)
return 9....;
    else if (id==9)
return \\...;
    else if (id==Y)
else if (id==\lambda)
return \lambda \cdots;
```

```
else if (id==9)
return Yf....;
     else if (id==\.)
return \%....;
     else if (id==\\)
return <code>fA····;</code>
     else if (id==17)
return \Delta f \cdots ;
     else
          return ·;
}
 و فرستادن مقدار uid به این تابع ، می توان نرخ ارسال را با توجه به تعریف خود استاندارد در کلاس yans Wifi phy و با توجه به حالت
                                                                                فعلى استخراج نمود.
 نکته : به دلیل تفاوت Ideal Wifi manager در الگوریتم نسبت به دو Wifi manager دیگر برای استخراج uid لازم بود که دستور زیر
 را به تابع زیر در کلاس Ideal Wifi Manager و در هنگام تنظیم نرخ در این کلاس حالت نرخ ارسال در لایه فیزیکی به متغییر uid در این کلاس حالت نرخ ارسال در این فیزیکی به متغییر
                                                    کلاس Wifi –remote –Station Manager منتقل گردد .
                                      بنابر این در کلاس Ideal Wifi Manager دستور رنگی شده را اضافه می کنیم .
WifiTxVector
IdealWifiManager::DoGetDataTxVector (WifiRemoteStation *st, uint " t
size)
  IdealWifiRemoteStation *station = (IdealWifiRemoteStation *)st;
  //We search within the Supported rate set the mode with the
  //highest snr threshold possible which is smaller than m lastSnr
  //to ensure correct packet delivery.
  Double maxThreshold = \cdot.;
  WifiMode maxMode = GetDefaultMode ();
                    پيدا كردن بالا ترين نرخ ساز گار تعريف شده در استاندارد با توجه به محدوديت Snr تعريف شده در الگوريتم
  for (uintでt t I = ·; I < GetNSupported (station); i++)</pre>
        WifiMode mode = GetSupported (station, i);
double threshold = GetSnrThreshold (mode);
                                                                        محدودیت تعریف شده در الگوریتم
        if (threshold > maxThreshold
             && threshold < station->m lastSnr)
```

```
پیدا کردن بالا ترین نرخ سازگار و ارسال شماره ی Wifi-Remote-Station-manager آن به کلاس
          setUidForIdeal(i);
           maxThreshold = threshold;
           maxMode = mode;
  uintTT t channelWidth = GetChannelWidth (station);
  if (channelWidth > Y && channelWidth != YY)
       //avoid to use legacy rate adaptation algorithms for IEEE
A·Y, \\n/ac
      channelWidth = T.;
                                                              بازگشت Wifi-TxVector
  return WifiTxVector (maxMode, GetDefaultTxPowerLevel (),
GetLongRetryCount (station), false, \, \, \, channelWidth, GetAggregation
(station), false);
              که این تابع اضافه شده در کلاس Wifi –remote –Station –Manager تنظیم مقدار Uid را انجام می دهد .
                                          در نتیجه تابع Dosettxop Threshold به صورت زیر می گردد .
biov
WifiRemoteStationManager::DoSetTxopThreshhold(Time txop)) {
uintTT t gam=GetCurrentRate (uid);
gam=gam/A;
SetFragmentationThreshold((txop).GetSeconds()*gam));
}
   حال برای استخراج نمودار های ۲۱ فصل ۴ تابع Getfragment Size در کلاس Edcatxop را به صورت زیر تغییر می دهیم و مقدار
                                             fragment های ارسالی را log می زنیم و متوسط می گیریم .
uint~~ t
EdcaTxopN::GetFragmentSize (void)
  NS LOG FUNCTION (this);
std::cout<<"khaaaaaar= "<<m stationManager->GetFragmentSize
(m currentHdr.GetAddr) (), &m currentHdr,
```

```
m currentPacket,
m fragmentNumber) << std::endl;</pre>
co++;
l=l+ m_stationManager->GetFragmentSize (m_currentHdr.GetAddr) (),
&m_currentHdr,
                                                m currentPacket,
m fragmentNumber);
std::cout<<"kol meghdar= "<<l<<"shomare "<<co<<"taghsim</pre>
"<<1/co<<std::endl;
  return m_stationManager->GetFragmentSize (m_currentHdr.GetAddr) (),
&m currentHdr,
                                                      m_currentPacket,
m fragmentNumber);
                                                           نکته این تابع به ازای هر بسته اجرا می گردد .
                          با خروجی گرفتن . مقدار آخرین log ثبت شده مقدار متوسط اندازه ی قطعه ها را نشان می دهد .
                                      نمودار های به دست آمده مشابه نمودار های ۲۱ فصل ۴ پایان نامه معرفی شده
```







برای به دست آوردن نمودار های ۲۲ پایان نامه ی معرفی شده متوسط زمان انقال به شکل زیر محاسبه شده

متوسط اندازه ی fragment ها تقسیم بر متوسط اندازه ی نرخ ارسال لایه فیزیکی در کل شبیه سازی

برای به دست آوردن متوسط نرخ ارسال در هنگامی که نرخ لحظه ای را به دست می آوردیم خود آن و متوسط لحظه ای آن را ثبت می کنیم . و مقدار آخری که به عنوان متوسط در شبیه سازی بر می گردد متوسط نرخ کل شبیه سازی می باشد .

بنابر این نمودار های شکل ۲۲ را نیز به صورت زیر استخراج نموده ایم .





برای شبیه سازی مجدد نمودار های ۲۳ پایان نامه معرفی شده با نصب Packet Sink Application بر روی Access Point مقدار Throughput کل سیستم را در لایه کاربرد توسط تابع زیر و دستور Connect در سناریو برای هر اجرا در شبیه سازی های بالا محاسبه کرده ایم .

دستور Connect

Config::ConnectWithoutContext("/NodeList/./ApplicationList/./\$nsr::Pack
etSink/Rx",MakeCallback (&ReceivePacket));


```
تابع Receive که به ازای دریافت هر بسته در Access Point یک بار اجرا می گردد .
```


```
void ReceivePacket (Ptr<const Packet> packet, const Address &)
{
   NS_LOG_UNCOND ("Received one packet!");
   QosTag q_tag;
   if (packet->PeekPacketTag(q_tag))
```

```
\[
\text{NS_LOG_UNCOND} ("Packet Tag value " << (int)q_tag.GetTid());
\]
\[
\text{count++;}
\text{totalRxBytesCounter += packet->GetSize ();}
\text{totalRxBytesCounter+= 1;}
\]
\[
\text{if (count==1...)}
\text{std::cout<<"time "<<Simulator::Now ().GetSeconds();}
\]
\[
\text{NS_LOG_UNCOND} ("count basteha daryaft shode " << count);}
\text{NS_LOG_UNCOND("th " << Simulator::Now ().GetSeconds()<<
"\t"<<((totalRxBytesCounter*A,.)/\.....)/Simulator::Now
().GetSeconds());}
\]
\[
\text{NS_LOG_UNCOND("average packet transmition time " << Simulator::Now
().GetSeconds()<< "\t"<<((Simulator::Now ().GetSeconds())*\...)/count);}
\]
\[
\text{Coutsing a counter is also counter
```

بنابر این نمودار های زیر را استخراج کرده ایم .

بر ثانیه محاسبه می گردد.





برای نمودار های شکل ۲۴ سناریو را به شکل زیر (قسمت قرمز رنگ) تغییر داده ایم و اینبار سه کاربرد که سه ترافیک با دسته های AC_VI,AC_VO,AC_BK بر روی Station نصب کرده ایم .

```
#include "nsr/core-module.h"
#include "nsr/metwork-module.h"
#include "nsr/mobility-module.h"
#include "nsr/config-store-module.h"
#include "nsr/wifi-module.h"
#include "nsr/internet-module.h"
#include "nsr/olsr-helper.h"
#include "nsr/ipvf-static-routing-helper.h"
#include "nsr/ipvf-list-routing-helper.h"
#include "nsr/applications-module.h"

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <<etor>
#include <string>

NS_LOG_COMPONENT_DEFINE ("WifiSimpleAdhocGrid");
```


```
using namespace ns";
uintrr t count =.;
std::ofstream myfile ("project.txt",std::ofstream::binary);
uint TT t average = ·;
NodeContainer c;
uintTT t totalRxBytesCounter = .;
ApplicationContainer sinkApp;
void ReceivePacket (Ptr<const Packet> packet, const Address &)
 NS LOG UNCOND ("Received one packet!");
 QosTag q tag;
  if (packet->PeekPacketTag(q tag))
      NS LOG UNCOND ("Packet Tag value " << (int)q tag.GetTid());
  count++;
    totalRxBytesCounter += packet->GetSize ();
        totalRxBytesCounter+= \;
if (count == 1 \cdots)
    std::cout<<"time "<<Simulator::Now ().GetSeconds();</pre>
NS LOG UNCOND ("count basteha daryaft shode " << count);
NS LOG UNCOND("th " << Simulator::Now ().GetSeconds()<<
"\t"<<((totalRxBytesCounter*A,.)/\....)/Simulator::Now
().GetSeconds());
NS LOG UNCOND("average packet transmition time " << Simulator::Now
(). GetSeconds() << "\t"<<((Simulator::Now ().GetSeconds()) *1 \cdots)/count);
}
void
TagMarker (uintA t tid, Ptr<const Packet> packet)
QosTag qosTag;
qosTag.SetTid(tid);
packet->AddPacketTag (qosTag);
int main (int argc, char *argv[])
```


```
std::string phyMode ("DsssRate\Mbps");
  //uint٣r t packetSize = rrsf; // bytes
  uint\Upsilon\Upsilon t numNodes = \Upsilon; // by default, \Delta x \Delta
  uintTT t sinkNode = ·;
  uint ** t sourceNode = 1;
 // disable fragmentation for frames below YY.. bytes
 // Config::SetDefault
("nsr::WifiRemoteStationManager::FragmentationThreshold", StringValue
("\\\(\delta\cdot\)"));
  // turn off RTS/CTS for frames below YY.. bytes
// Config::SetDefault
("nsw::WifiRemoteStationManager::RtsCtsThreshold", StringValue
("٢٣٠٠"));
 // Fix non-unicast data rate to be the same as that of unicast
 // Config::SetDefault
("nsr::WifiRemoteStationManager::NonUnicastMode", StringValue
(phyMode));
  c.Create (numNodes);
  // The below set of helpers will help us to put together the wifi
NICs we want
  WifiHelper wifi=WifiHelper::Default ();
 YansWifiPhyHelper wifiPhy = YansWifiPhyHelper::Default ();
  // set it to zero; otherwise, gain will be added
 // wifiPhy.Set ("RxGain", DoubleValue (-1.) );
  // ns-\tau supports RadioTap and Prism tracing extensions for \lambda-\tau,\iota1b
  //wifiPhy.SetPcapDataLinkType
(YansWifiPhyHelper::DLT IEEEA.Y \ N RADIO);
  YansWifiChannelHelper wifiChannel=YansWifiChannelHelper::Default ();
//wifiChannel.SetPropagationDelay
("nsr::ConstantSpeedPropagationDelayModel");
// wifiChannel.AddPropagationLoss ("nsw::FriisPropagationLossModel");
//wifiChannel.AddPropagationLoss("nsw::LogDistancePropagationLossModel"
,"Exponent", DoubleValue (*.));
wifiPhy.SetChannel (wifiChannel.Create ());
  // Add a QoS upper mac, and disable rate control
  QosWifiMacHelper wifiMac = QosWifiMacHelper::Default ();
```

```
wifi.SetStandard (WIFI PHY STANDARD A. YINg);
wifi.SetRemoteStationManager ("nsr::IdealWifiManager");
// wifi.SetRemoteStationManager ("ns"::IdealWifiManager",
"RtsCtsThreshold", UintegerValue (1···));
  Ssid ssid = Ssid ("ns-\tau-ssid");
  wifiMac.SetType ("ns"::StaWifiMac",
                "Ssid", SsidValue (ssid),
                "ActiveProbing", BooleanValue (false));
  //wifiMac.SetMsduAggregatorForAc (AC BK,
"nsw::MsduStandardAggregator", "MaxAmsduSize", UintegerValue (٣٨٣٩));
// wifiMac.SetMsduAggregatorForAc (AC VO,
"nsw::MsduStandardAggregator", "MaxAmsduSize", UintegerValue (۷٩٣۵));
  //wifiMac.SetMsduAggregatorForAc (AC VI,
"nsw::MsduStandardAggregator", "MaxAmsduSize", UintegerValue (Y٩٣۵));
  // install Wifi on Wifistatnodes
  NetDeviceContainer staDevices;
  staDevices = wifi.Install (wifiPhy, wifiMac, c.Get(\));
  wifiMac.SetType ("ns~::ApWifiMac",
                "Ssid", SsidValue (ssid));
 NetDeviceContainer apDevices;
  apDevices = wifi.Install (wifiPhy, wifiMac, c.Get(·));
  /* Setting mobility model */
 MobilityHelper mobility;
  Ptr<ListPositionAllocator> positionAlloc =
CreateObject<ListPositionAllocator> ();
  positionAlloc->Add (Vector (\cdot, \cdot, \cdot, \cdot, \cdot, \cdot, \cdot));
  positionAlloc->Add (Vector (\forall \cdot, \cdot, \cdot, \cdot));
  mobility.SetPositionAllocator (positionAlloc);
 mobility.SetMobilityModel ("ns"::ConstantPositionMobilityModel");
  mobility.Install (c.Get(\cdot));
 mobility.Install (c.Get(\));
  InternetStackHelper internet;
  internet. Install (c);
  IpvfAddressHelper ipvf;
  NS LOG INFO ("Assign IP Addresses.");
```

```
ipvf.SetBase ("1.,1,1,.", "ΥΔΔ,ΥΔΔ,ΥΔΔ,.");
  ipvf.Assign(staDevices);
  IpvfInterfaceContainer i = ipvf.Assign (apDevices);
  InetSocketAddress local = InetSocketAddress (IpvfAddress::GetAny (),
λ٠);
  PacketSinkHelper recvSink("ns"::UdpSocketFactory", local);
  sinkApp = recvSink.Install(c.Get (sinkNode));
   sinkApp.Start (Seconds (\cdot, \cdot));
   sinkApp.Stop (Seconds (".,.));
  InetSocketAddress remote = InetSocketAddress (i.GetAddress
(sinkNode, \cdot), \lambda \cdot);
  OnOffHelper onh("ns"::UdpSocketFactory", remote);
  onh.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (۲۲۶۴));
  onh.SetAttribute ("OnTime", StringValue
("ns~::ConstantRandomVariable[Constant=\]"));
  onh.SetAttribute ("OffTime", StringValue
("ns~::ConstantRandomVariable[Constant=·]"));
  onh.SetAttribute ("DataRate", DataRateValue (DataRate ("YfMbps")));
  ApplicationContainer source apps =onh.Install(c.Get (sourceNode));
  source_apps.Start (Seconds (\cdot,\Delta));
  source apps. Stop (Seconds (\Upsilon \cdot, \cdot));
  Ptr<OnOffApplication> onoffapp;
   onoffapp = DynamicCast<OnOffApplication>(source apps.Get(.));
   onoffapp->TraceConnectWithoutContext("Tx", MakeBoundCallback
(&TagMarker, AC_VO));
  OnOffHelper onh ("ns ":: UdpSocketFactory", remote);
  onh.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (TY9f));
  onh.SetAttribute ("OnTime", StringValue
("ns~::ConstantRandomVariable[Constant=\]"));
  onh.SetAttribute ("OffTime", StringValue
("ns\"::ConstantRandomVariable[Constant=·]"));
  onh.SetAttribute ("DataRate", DataRateValue (DataRate ("TfMbps")));
  ApplicationContainer source apps = onh . Install (c.Get (sourceNode));
  source apps \cdot . Start (Seconds (\cdot, \Delta));
  source apps f. Stop (Seconds (f, \cdot));
```

```
Ptr<OnOffApplication> onoffappY;
   onoffappY = DynamicCast<OnOffApplication>(source appsY.Get(.));
   onoffappY->TraceConnectWithoutContext("Tx", MakeBoundCallback
(&TagMarker, AC VI));
   OnOffHelper onh ("ns :: UdpSocketFactory", remote);
   onh.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (۲۲۶۴));
   onh.SetAttribute ("OnTime", StringValue
("ns~::ConstantRandomVariable[Constant=\]"));
   onh.SetAttribute ("OffTime", StringValue
("ns\"::ConstantRandomVariable[Constant=·]"));
   onh.SetAttribute ("DataRate", DataRateValue (DataRate ("YfMbps")));
   ApplicationContainer source apps = onh .Install(c.Get (sourceNode));
   source apps \mathcal{C}. Start (Seconds (\cdot, \Delta));
   source apps \Upsilon. Stop (Seconds (\Upsilon \cdot, \cdot));
   Ptr<OnOffApplication> onoffappv;
    onoffapp\( = DynamicCast<OnOffApplication>(source apps\(\cdot\));
    onoffapp~->TraceConnectWithoutContext("Tx", MakeBoundCallback
(&TagMarker, AC BK));
Config::ConnectWithoutContext("/NodeList/./ApplicationList/./$nsv::Pack
etSink/Rx",MakeCallback (&ReceivePacket));
  Simulator::Stop (Seconds (\Upsilon \cdot, \cdot));
  Simulator::Run ();
  Simulator::Destroy ();
  return ·;
```





```
حال با پیادہ سازی قسمت Impact of Edca Parameter پیش می رویم:
  برای پیاده سازی نمودار ۳۲ سناریو ی زیر را با دو نود (یکی Station با نصب OnoffApp و یکی Access Point با
                                    نصب Packet Sink) و تولید ترافیک در شرایط بافر پر (نرخ بالا) پیاده کرده ایم .
برای تغییر مقدار Cwmin و Cwmin میتوان از سناریو با کد زیر این مقادیر را تنظیم کرد . و همچنین روش دوم می توان این مقادیر
                        را از طریق کلاس Regular -Wifi-Mac با تغییر مقادیر استاندارد نیز این کار را انجام داد .
Ptr<NetDevice> dev = node->GetDevice(·);
Ptr<WifiNetDevice> wifi_dev = DynamicCast<WifiNetDevice>(dev);
Ptr<WifiMac> mac = wifi_dev->GetMac();
PointerValue ptr;
mac->GetAttribute("DcaTxop", ptr);
Ptr<DcaTxop> dca = ptr.Get<DcaTxop>();
dca->SetMinCw(minCw);
dca->SetMaxCw(maxCw);
برای به دست آوردن مقدار متوسط تاخیر بسته ها از تقسیم تعداد بسته ها ی رسیده شده در طول زمان شبیه سازی بر زمان شبیه سازی در
        واحد میلی ثانیه استفاده کرده ایم . از سناریو ی زیر که در قسمت های قبل قسمت های آن توضیح داده شد استفاده کرده ایم .
#include "ns "/core-module.h"
#include "ns "/point-to-point-module.h"
#include "ns \(\tau/\) network-module.h"
#include "ns * / applications - module.h"
#include "ns\"/wifi-module.h"
#include "ns "/mobility-module.h"
#include "ns\(\tau\)/csma-module.h"
#include "ns "/internet-module.h"
```

```
#include "ns "/dca-txop.h"
using namespace nst;
// declare For Calculate Cw
uintTT t cwold=10;
uintTT t countcollision=.;
ApplicationContainer sinkApps;
std::ofstream myfile ("p.txt", std::ofstream::binary);
uintTT t totalRxBytesCounter = .;
// Add All Cw
uint TT t cw_all=.;
uintTT t count=.;
ApplicationContainer sinkApp;
NodeContainer wifiStaNodes;
// Calculate Colition and Avrage Cw
void ReceivePacket (Ptr<const Packet> packet, const Address &)
 NS LOG UNCOND ("Received one packet!");
      count++;
    totalRxBytesCounter += packet->GetSize ();
        totalRxBytesCounter+= \;
NS LOG UNCOND ("count basteha daryaft shode " << count);
NS_LOG_UNCOND ("Average Delay "<<count/(Simulator::Now
().GetSeconds()*1···));
NS LOG UNCOND ("count basteha daryaft shode " <<Simulator::Now
().GetSeconds());
//NS LOG UNCOND("th " << Simulator::Now ().GetSeconds()<<
"\t"<<(((totalRxBytesCounter*A,.)/\....)/Simulator::Now
().GetSeconds());
//NS LOG UNCOND("average packet transmition time " << Simulator::Now
().GetSeconds()<< "\t"<<((Simulator::Now ().GetSeconds())*\...)/count);
}
```

```
int
main (int argc, char *argv[])
 // bool verbose = true;
  // Number of Server And Wifi
 uintrr t nserver = \;
 uintTT t nWifi = 1;
// Definition server node
 NodeContainer serverNodes;
 serverNodes.Create (nserver);
  //CsmaHelper serverh;
 //serverh.SetChannelAttribute ("DataRate", StringValue ("N.Mbps"));
  //serverh.SetChannelAttribute ("Delay", TimeValue (NanoSeconds
(۶۵۶۰));
// NetDeviceContainer serverDevices;
 // serverDevices = serverh.Install (serverNodes);
 // Defiition Of Wifi Nodes
 wifiStaNodes.Create (nWifi);
 NodeContainer wifiApNode =serverNodes.Get(·);
 YansWifiChannelHelper channel = YansWifiChannelHelper::Default ();
 YansWifiPhyHelper phy = YansWifiPhyHelper::Default ();
 phy.SetChannel (channel.Create ());
  //The SetRemoteStationManager method tells the helper the type of
rate control algorithm to use. Here, it is asking the helper to use
the AARF algorithm
 WifiHelper wifi = WifiHelper::Default ();
 wifi.SetRemoteStationManager ("ns"::CaraWifiManager");
 wifi.SetStandard (WIFI PHY STANDARD A.TINg);
 // wifi.SetRemoteStationManager ("nsv::ConstantRateWifiManager",
   //
                                  "DataMode", StringValue
("OfdmRateYMbps"));
// wifi.SetRemoteStationManager ("nsw::ConstantRateWifiManager");
 NgosWifiMacHelper mac = NgosWifiMacHelper::Default ();
```

```
//creates an \lambda \cdot Y, VV service set identifier (SSID) object that will be
used to set the value of the "Ssidâ€□ Attribute of the MAC layer
implementation.
  //The particular kind of MAC layer is specified by Attribute as
being of the "ns":: NgstaWifiMac" type.
  //This means that the MAC will use a "non-QoS stationâ€□ (nqsta)
state machine. Finally, the "ActiveProbingâ€□ Attribute is set to
false.
  Ssid ssid = Ssid ("ns-\(\mathbf{r}\)-ssid");
  mac.SetType ("ns"::StaWifiMac",
                "Ssid", SsidValue (ssid),
                "ActiveProbing", BooleanValue (false));
  // install Wifi on Wifistathodes
 NetDeviceContainer staDevices;
  staDevices = wifi.Install (phy, mac, wifiStaNodes);
 mac.SetType ("nsT::ApWifiMac",
                "Ssid", SsidValue (ssid));
 NetDeviceContainer apDevices;
  apDevices = wifi.Install (phy, mac, wifiApNode);
  /* Setting mobility model */
 MobilityHelper mobility;
  Ptr<ListPositionAllocator> positionAlloc =
CreateObject<ListPositionAllocator> ();
  positionAlloc->Add (Vector (.,., .,., .,.));
  positionAlloc->Add (Vector (\land \land, \cdot, \cdot, \cdot, \cdot, \cdot));
  mobility.SetPositionAllocator (positionAlloc);
  mobility.SetMobilityModel ("ns"::ConstantPositionMobilityModel");
  mobility.Install (wifiStaNodes.Get(.));
 mobility.Install (wifiApNode.Get(.));
  // Define and install Internet Stack On All Nodes
  InternetStackHelper stack;
  //stack.Install (serverNodes);
  stack.Install (wifiApNode);
  stack.Install (wifiStaNodes);
// Define Ip Address
  IpvfAddressHelper address;
```


```
address.SetBase ("1\cdot,1,7,\cdot", "7\Delta\Delta,7\Delta\Delta,7\Delta\Delta,7\Delta\Delta,\cdot");
address.Assign (staDevices);
   IpvfInterfaceContainer i=address.Assign (apDevices);
  InetSocketAddress remote = InetSocketAddress (i.GetAddress (\cdot, \cdot),
λ٠);
  OnOffHelper onh("ns"::UdpSocketFactory", remote);
  onh.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (Y··));
 onh.SetAttribute ("OnTime", StringValue
("ns\"::ConstantRandomVariable[Constant=\]"));
  onh.SetAttribute ("OffTime", StringValue
("ns\"::ConstantRandomVariable[Constant=·]"));
  onh.SetAttribute ("DataRate", DataRateValue (DataRate ("'\.Mbps")));
  InetSocketAddress local = InetSocketAddress (IpvfAddress::GetAny (),
λ٠);
  PacketSinkHelper recvSink("ns"::UdpSocketFactory", local);
  sinkApp = recvSink.Install(serverNodes.Get (.));
   sinkApp.Start (Seconds (\cdot, \cdot));
   sinkApp.Stop (Seconds (\(\cdot\cdot\cdot\));
// install Source app on all wifi nodes
ApplicationContainer clientApps ;
    clientApps = onh.Install (wifiStaNodes.Get (.));
    clientApps.Start (Seconds (\cdot,\cdot));
    clientApps.Stop (Seconds (\(\cdot\cdot\cdot\cdot\));
 // IpvfGlobalRoutingHelper::PopulateRoutingTables ();
  // scheduling For All Wifi Nodes
```

```
Config::ConnectWithoutContext("/NodeList/./ApplicationList/./$nsr::Pack
etSink/Rx",MakeCallback (&ReceivePacket));
```

```
Simulator::Stop (Seconds (Y·,·));

Simulator::Run ();
Simulator::Destroy ();
//std::cout<<cw_all<<std::endl;
//std::cout<<cw_count<<std::endl;
//std::cout<<"-----"<<std::endl;
//long avg=cw_all/cw_count;
//std::cout<<avg<<std::endl;
return ·;
}</pre>
```

در نتیجه نمودار زیر را استخراج کرده ایم



برای نمودار ۳۳

در این شبیه سازی مقدار Goodput را برابر با ترافیک رسیده به لایه کاربرد در نظر گرفته ایم . برای پیاده سازی این نمودار سناریو استفاده شده در کلاس -Wifi تعریف شده در کلاس -Txop شده در نمودار ۲۱ را بر اساس یک Ac با txop های مختلف از طریق تغییر مقدار صفت Txop تعریف شده در کلاس -Wifi تعریف شده در کلاس -remote-station-manager را مجددا مورد استفاده قرار داده ایم .

مقدار تاخير را نيز به همان شكل قبل حساب مي كنيم .

در نتیجه نمودار های زیر را استخراج نموده ایم .

