

# Système d'Exploitation -Gestion de la Mémoire-

Med. AMNAI Filière SMI-S4 **Département d'Informatique** 

1 Introduction

- 1 Introduction
- 2 Représentations de la Mémoire

- 1 Introduction
- 2 Représentations de la Mémoire
- 3 Algorithmes d'Allocation d'Espace Libre

- 1 Introduction
- 2 Représentations de la Mémoire
- 3 Algorithmes d'Allocation d'Espace Libre
- 4 Pagination

- 1 Introduction
- 2 Représentations de la Mémoire
- 3 Algorithmes d'Allocation d'Espace Libre
- 4 Pagination
- **5** Mémoire Virtuelle

# Objectifs

Gestion efficace des ressources critiques du système :

- Allouer de la mémoire au processus (éviter le gaspillage);
- Connaître les zones libres de la mémoire physique;
- Récupérer la mémoire à la terminaison d'un processus;
- Offrir aux processus des services de mémoire virtuelle, de taille supérieure à la mémoire physique technique de va-et-vient (swapping) et de pagination.

#### Mémoire et Multiprogrammation

- Contexte :
  - Nombre arbitraire de processus;
  - Plusieurs processus simultanément en mémoire;
  - Une seule mémoire pour tout le monde ;
  - Usage dynamique de la mémoire;
- Attentes :
  - Sécurité : seul le processus propriétaire d'une zone mémoire peut en lire le contenu;
  - Intégrité: un processus ne peut modifier (volontairement ou non) la mémoire d'un autre processus;
  - Disponibilité: le système doit satisfaire un maximum de demandes de mémoire.



# Translation (relocation)

- Le même programme doit pouvoir s'exécuter à différent endroits de la mémoire.
  - Sans être ré-écrit ni re-compilé (Abstraction).
  - L'emplacement mémoire peut même varier au cours de l'exécution (swap)

#### Fragmentation de la mémoire

- Qst : Trouver de l'espace mémoire pour charger un processus ?
- La mémoire est découpée en zones de tailles fixes;
- Problèmes :
  - fragmentation : lorsque la mémoire disponible est inutilisable car non contiguë;
  - Fragmentation interne : certains processus peuvent ne pas utiliser toutes la mémoire qui leur est allouée;
  - Fragmentation externe : ils se peut qu'il n'y est pas de segment continue de mémoire pouvant accueillir un processus alors que la somme de l'espace dans les zones libres serait suffisant :

Objectifs Mémoire et Multiprogrammation Franslation (relocation) Fragmentation

# Adresses logique / Adresses physiques

- L'utilisation « optimale » du système peut requérir plus de processus qu'il n'en tient à un instant donné dans la mémoire;
  - **Idée** : étendre la mémoire vive en utilisant une mémoire de stockage, plus volumineuse, mais plus lente;
  - Problème : transférer toute la zone mémoire utilisée par un processus peut être coûteux.
- Solutions générale (logiciel, matériel)
  - adresses logiques vues par le programme / le compilateur;
  - adresse physique vues par le système et le matériel;
- Solution matériel
  - En mode utilisateur, les instructions manipulent des adresses logiques. Le MMU (Memory Management Unit) qui assure la traduction en adresses physiques.
  - En mode kernel, les instructions manipulent directement les adresses physiques.

#### Représentation par Table de bits

Par bitmap : A chaque unité (ou bloc) de mémoire, on fait correspondre un bit (0 ou 1) dans la table de bits :


Mémoire				
A	A	Ш	Ш	
Ш	В	В	В	
Ш	Ш	C	C	
C	C	$\square$	Ш	
D	D	D	Ш	
Ш	E	E	E	
	A	A A	A A	

	Table de bits				
1	1	1	0	0	
0	0	1	1	1	
0	0	0	1	1	
1	1	1	0	0	
1	1	1	1	0	
0	0	1	1	1	

- Chaque unité est un mot(s) ou KO(s);
- Dimension de la table de bits = (taille (M.P))/(taille Unité)
- La table est découpée en blocs d'allocation généralement de taille 2<sup>n</sup>;


## Représentation par Liste Chainée

Listes chaînées : construire et maintenir une liste de blocs de mémoire libres et occupés




- Chaque bloc est une suite d'adresses consécutives : Toutes occupées par un même processus ou toutes libres.
- Chaque bloc est une structure composé de :
  - L (libre) et P (occupée).
  - Adresse de début.
  - Taille : longueur.
- Maintenance plus facile et la recherche est moins coûteuse.

## Exemple



Cette configuration peut être représentée comme suit :



# Algorithmes de recherche

- First Fit : Première zone libre.
- Best Fit : Meilleur ajustement.
- Worst Fit : Plus grand résidu.

#### First Fit: Première zone libre

- Liste les trous par adresse (à partir du début de la mémoire).
- Le gestionnaire de la mémoire (MMU) parcourt la liste des segments à la recherche de la première zone mémoire libre capable de contenir le processus (dont la taille est supérieure ou égale à la taille du processus).
- Algorithme très rapide, il provoque une fragmentation interne de la mémoire.
- RQ : Next Fit a le même principe mais à partir du dernier bloc alloué (crée un peu plus de fragment que Fist Fit).

#### Best Fit: Meilleur Ajustement

- Liste les trous par taille croissante.
- Le gestionnaire de la mémoire (MMU) recherche dans toute la liste la plus petite zone libre capable de contenir le processus.
- Algorithme long et provoque aussi une fragmentation de la mémoire (de très petites zones mémoires libres).

#### Worst Fit: Plus grand résidu.

- Liste les trous par taille decroissante.
- Le gestionnaire de la mémoire (MMU) parcourt la mémoire à la recherche de la plus grande zone libre qui peut contenir le processus.
- Algorithme long.
- RQ : First Fit est souvent le plus utilisé.

#### Exemples

- Si une liste des blocs libres contient les blocs de tailles 10k,
  4k, 20k, 18k, 7k, 9k, 12k et 19k.
- Quelle sera la zone allouée pour les demandes de tailles 12k(A), 10k(B), 9k(C) et 8k(D) en utilisant les algorithmes (First Fit, Best Fit, Worst Fit)?
- Solution :

	A (12K)	B (10K)	C (9K)	D (8K)
First Fit	20K	10K	10K	10K
Best Fit	12K	10K	9K	9K
Worst Fit	20K	20K	20K	20K

# Problématique

Demande de page

Dans le cas de la présence d'un processus dont la taille est supérieure à la taille de la mémoire physique disponible.

- Solution: Mémoire virtuelle (pagination, segmentation, segmentation avec pagination).
- Remarque : La taille (MV) >= 2\*taille(MP)

## Principe de la Pagination

- La mémoire (virtuelle et physique) est divisée en zones de taille fixe, appelées pages.
- L'unité d'allocation est une page.
- La taille d'une page varie entre 512 octets et quelques kilos octets


## Exemple de pages

- Etant donner :
  - une mémoire physique de taille 32ko;
  - une mémoire virtuelle de taille 64ko;
  - la taille d'une page est de 4 ko.
- Alors :
  - le nombre de page de la MP = (32ko)/(4ko) = 8 pages
  - le nombre de page de la MV = (64ko)/(4ko) = 16 pages

# Représentation de la Pagination

Demande de page


Représentation des mémoires physique et virtuelle avec pagination.



#### Table de Pagination

Demande de page

**Table de pages** décrivant la correspondance entre les adresses virtuelles et physiques (selon l'exemple précédent).



# Adresses Physique/Virtuelle

Demande de page

- Une adresse virtuelle est composée du numéro de page virtuelle plus le déplacement dans celle-ci.
- Pour chaque adresse virtuelle est associée une adresse physique composée du numéro de page physique et d'un déplacement.
- Le déplacement dans la page physique est égale au déplacement dans la page virtuelle.

	Numero de page	Deplacement (offset)
Adresse virtuelle	N. P. V.	d
	m-n bits	n bits
	Numéro de page	Déplacement (offset)
Adresse physique	N. P. P.	d
	m-n bits	n bits

 Problématique : Comment trouver l'équivalent d'une page virtuelle vers une page physique?

#### Exemple

Demande de page

Calculer l'adresse physique qui correspond à l'adresse virtuelle 12500 Octets avec comme taille de page 4Ko?

- ==> 12500 = n \* 4k + offset (n ?, offset ?)
- n = 12500/4k = 3
- offset = 12500 (n\*4k) = 212

#### Ecriture des Adresses

- Une adresse virtuelle de 32 bits pourrait être découpée en un champ de 20 bits et un champ de 12 bits :
  - Ceci représente 1 M (2<sup>20</sup>) pages de 4 Ko (2<sup>12</sup> O).
  - Ce qui donne un total de 4 Go (2<sup>32</sup> O).

31 12	11	0
N page Virtuelle	Offset	

- Supposons que notre ordinateur a une mémoire physique de 32 Mo (2<sup>25</sup>) (nombre de pages?).
- Il aura donc (32M/4k) 8 K (2<sup>13</sup>) pages de **4 Ko**. L'adresse physique aura donc la forme suivante :

24	12	11		0
N page V	irtuelle		Offset	

## Exemple

- si la taille (Mémoire Virtuelle) = 64 KO = 2<sup>6</sup> x 2<sup>10</sup> O = 2<sup>16</sup>O.
  d'où l'utilisation de 2<sup>16</sup> adresses virtuelles.
- chacune peut être codée sur 16 bits.
- si la taille (Page Virtuelle) = 4 KO =  $2^2 \times 2^{10}$  O =  $2^{12}$  O, ce qui donne  $2^{12}$  déplacement.
- chacun d'entre eux peut être codé sur 12 bits de la façon suivante :

15	12	11		0
N page Virtu	elle		Offset	

# Table de Pages

Demande de page

La table de pages permet de trouver le correspondant d'une page virtuelle vers une page physique.

		N page physique	Bits complémentaires
4)	0	2	
N° de pages Virtuelle	1	1	
판	2	6	
s Vi	3	0	
ge	4	4	
è be	5	Х	
ğ			
Z	15	X	

 Bits complémentaires : présence (chargéé ou non),
 modification (M), référence (R) (utilisée ou non) et les bits de protection.

# Table de Pages (1)

- Pour chaque index (N de pages Virtuelles) on fait correspondre le N de pages Physiques + des bits complémentaires + des bits de protection.
- Bits complémentaires composés d'un bit de présence (1 si la page virtuelle est chargée en mémoire physique, 0 sinon).
- Les **bits de protection** définissent les droits de *lecture*, *écriture* et *exécution*.

# Table de Pages (2)

- Généralement, le nombre de pages Virtuelles est égale au moins 2 fois le nombre de pages physiques;
- Donc quelques pages Virtuelles ne seront pas mappées (n'auront pas de correspondance en mémoire physique);
- Si une page virtuelle n'est pas présente en mémoire physique, il se produit un défaut de page;
- Dans ce cas le système procède comme suit :
  - Repère une page physique peu utilisée;
  - Recopie son contenu sur le disque, si elle a été modifiée;
  - Place la page demandée dans la mémoire physique (c-a-d la case libérée);
  - Modifier les indicateurs de présence dans la table des pages;
  - Exécution de l'instruction.



#### Taille de la Table de Pages

- Taille (TP) = NB de pages Virtuelle \* (NB de bits pour coder un N de page physique + bits complémentaires).
- Exemple
  - une mémoire virtuelle de 64Mo.
  - une mémoire physique de 32Mo.
  - a taille d'une page est de 4Ko.
- Donner la taille de la table des pages?
  - Déterminer le nombre de pages virtuelles :  $64Mo / 4Ko = 64 \times 2^{20} / 4 \times 2^{10} = 2^{26} / 2^{12} = 2^{14} P.V.$
  - Déterminer le nombre de pages physiques :  $32\text{Mo} / 4\text{Ko} = 32 \times 2^{20} / 4 \times 2^{10} = 2^{25} / 2^{12} = 2^{13} \text{ P.Ph.}$
  - Déterminer le nombre de bits nécessaires pour stocker Adresse physique :  $log2(2^{13}) = 13$  bits.
- La taille de la table des pages (sans bits complémentaires) :  $2^{14} \times 13 = 2^4 \times 13 \times 2^{10} = 208 \times 2^{10} = 208 \text{Kbits} = 26 \text{Ko}$

# Demande de page : 1- Algorithme Optimal

- À chaque fois qu'une page est accédée, elle est étiquetée avec un label donnant le nombre d'instructions à exécuter avant le prochain accès à cette page (impossible de connaitre les accès futures!!!!);
- Lors d'une demande de remplacement de page, la page avec le label le plus élevé est choisie pour être déchargée de la mémoire principale;
- Impossible à implanter : Solution théorique.

# 2- Algorithme NRU (Not Recently Used)(1)

- Utilise 2 bits : R page été utilisée, et M (dirty) page modifiée;
- SE, régulièrement (timer qui génère une interruption) le bit R est remis à 0;
- Retirer les pages dont R est à 0 car elles n'ont pas été utilisées récemment (depuis la dernière mise à zéro).

# 2- Algorithme NRU (Not Recently Used) (2)

- Cas possibles :
  - Non accédée, non modifiée (R=0,M=0): il sélectionne une page et la retire.
  - Non accédée, modifiée (R=0,M=1): il sélectionne une page et la retire (une sauvegarde sur disque de la page retirée).
  - Accédée, non modifiée (R=1,M=0): il sélectionne une page et la retire.
  - Accédée, modifiée (R=1,M=1): une sauvegarde sur disque de la page retirée est nécessaire.
- Facile à implanter et assez efficace.



## 3- Algorithme FIFO

- Liste des pages en mémoire principale suivant leur ordre d'arrivée;
- La page retirée est la plus ancienne;
- Très basique et peut remplacer des pages plus utilisées juste parce qu'elles sont vieilles;

## 4- Algorithme de la seconde chance (amélioration FIFO)

- Tenir compte du bit R;
- Si bit R à 1 (accès récent), le bit R est remis à zéro (0) et la page est réinsérée en fin de la liste des pages;
- Si tous les bits R sont à 1 alors il dégénère en FIFO;

## 5- Algorithme LRU (Least Recently Used)

- Enlever la page la moins récemment utilisée.
- La page la plus anciennement utilisée est retirée de la mémoire.
- Un peu plus coûteux, mais excellente approximation de l'optimal.
- Liste chaînée des pages, à mettre à jour à chaque accès à une page.
- Ou bien compteur à incrémenter à chaque accès (matériel).
- RQ : Solution la plus performante et la plus utilisée.