

Système d'Exploitation Tuyaux (Tubes)

Med. AMNAI Filière SMI-S4 **Département d'Informatique**

1 Introduction

- 1 Introduction
- 2 Tubes Anonymes

- 1 Introduction
- 2 Tubes Anonymes
- 3 Communication Uni/Bidirectionnelle

- 1 Introduction
- 2 Tubes Anonymes
- 3 Communication Uni/Bidirectionnelle
- 4 Redirection des Entrées/Sorties

- 1 Introduction
- 2 Tubes Anonymes
- 3 Communication Uni/Bidirectionnelle
- 4 Redirection des Entrées/Sorties
- 6 Tubes Nommés


Principe

Un processus peut envoyer des **données** à un autre processus se trouvant sur la même machine ou sur des machines différentes via :

- Tubes de communication anonymes;
- Tubes de communication **nommés**;
- Sockets.

Principe (suite)

 Exemple : Déterminer le nombre d'utilisateurs connectés au système en appelant who, puis en comptant les lignes avec wc.



- Principe : Sortie standard redirigée vers entrée d'un tube :
 commande 1 | commande 2 | ... | commande n
- Ex : ps -aux | wc -l

Généralités

- Tubes (ou "pipe") permettent à un groupe de processus d'envoyer des données à un autre groupe de processus;
- Données envoyées directement en mémoire flot continu d'octets et ne sont pas stockées temporairement sur le disque dur (rapidité);
- Un tube appartient aux mécanismes lies au SGF.
- Un tube est désigné par un descripteur(s);
- Un tube peut donc être manipulé par les primitives classiques : read, write, ...

Généralités (1/2)

- Un tube (tuyau ou pipe) de données a deux côtés :
 - Un côté permettant d'écrire les données dedans;
 - Un côté permettant de lire les données;
 - Chaque côté est un descripteur de fichier ouvert soit en lecture ou en écriture;
- L'opération de lecture est destructive!
- L'ordre des caractères en entrée est conservé en sortie (FIFO).
- Un tube a une capacité finie de 5 à 80 Ko.


Généralités (2/2)

- Si un tube est vide, le processus essayant de lire le tuyau sera suspendu jusqu'à ce que des données soient disponibles;
- Un processus essayant d'écrire dans un tuyau plein sera suspendu en attendant qu'un espace suffisant se libère;
- Si plusieurs processus lisent le même tuyau, toute donnée lue par l'un disparaît pour les autres;
- Si l'on veut envoyer des informations identiques à plusieurs processus, il est nécessaire de créer un tuyau vers chacun d'eux.

Contraintes d'Utilisation

- Les tuyaux ne permettent qu'une communication unidirectionnelle;
- Les processus pouvant communiquer au moyen d'un tuyau doivent être issus d'un ancêtre commun qui devra avoir créé le tuyau;
- Un processus ne peut utiliser que les tubes qu'il a créés lui-même (pipe) ou qu'il a hérités de son père via (fork ou exec).

Création de Tubes



Création de Tubes (suite)


- #include <unistd.h> int pipe(int fd[2]);
- Appel à la primitive (pipe) avec int fd[2] en paramètre;
 - fd[0] descripteur en lecture;
 - fd[1] descripteur en écriture.
- Valeur de retour 0 (ok) ou -1 (plantage).

Etapes de Communication de Données

Exemple: Un processus qui crée un fils auquel il va envoyer des données :


- 1 Le processus père crée le tuyau au moyen de pipe().
- 2 Le père crée un processus fils grâce à fork(). ==> les deux processus partagent le tuyau.
- 3 Puisque le père va écrire dans le tuyau, il n'a pas besoin du côté lecture, donc il le ferme.
- 1 De même, le fils ferme le côté écriture.
- 6 Le processus père peut envoyer des données au fils à travers le tuyau.

Etapes de Communication de Données



Création de Tubes Etapes de Communication Fermeture d'un Tube Lecture et Ecriture Appels systèmes

Etapes de Communication de Données



Fermeture d'un Tube

Considéré fermé lorsque :

- Tous les descripteurs en lecture sont fermés;
- Tous les descripteurs en écriture sont fermés;

RQ: Primitive int close(int fd); permet de fermer un tube.

Lecture et Ecriture d'un tube anonyme

- Primitive Lecture : int read(int desc[0], char *buf, int nb)
 - Lecture de nb caractères depuis le tube desc dans le tampon buf;
 - Retourne en résultat le nombre de caractères réellement lus.
- Primitive Ecriture : int write(int desc[1], char *buf, int nb);
 - Écriture de nb caractères placés dans le tampon buf dans le tube desc;
 - Retourne en résultat le nombre de caractères réellement écrits.

Création de Tubes Etapes de Communication Fermeture d'un Tube Lecture et Ecriture Appels systèmes

Appel système pipe()

```
#include <unistd.h>
int tuyau[2], retour;
retour = pipe(tuyau);
if ( retour == -1 ) {
   /* erreur : le tuyau n'a pas pu <u>etre cree</u> */
```

Exemple (pipe1.c)

```
#define LECTURE 0
#define ECRITURE 1
int main(int argc, char *argv[]) {
int tuyau[2], nb, i;
char donnees[10];
if (pipe(tuvau) == -1) { /* creation du pipe */
    perror("Erreur dans pipe()");
    exit(EXIT FAILURE):
3
switch (fork()){ /* les deux processus partagent le pipe */
case -1 : /* erreur */
    perror("Erreur dans fork()");
    exit(EXIT_FAILURE);
case 0 : /* processus fils, lecteur */
    close(tuvau[ECRITURE]): /* on ferme Le cote ecriture */
   /* on peut alors lire dans le pipe */
   nb = read(tuvau[LECTURE], donnees, sizeof(donnees));
    for (i = 0; i < nb; i++) {
        putchar(donnees[i]);
    putchar('\n');
    close(tuvau[LECTURE1);
    exit(EXIT SUCCESS);
    default : /* processus pere, ecrivain */
    close(tuvau[LECTURE1): /* on ferme le cote lecture */
    strncpy(donnees, "bonjour", sizeof(donnees));
    /* on peut ecrire dans le pipe */
    write(tuyau[ECRITURE], donnees, strlen(donnees));
    close(tuvau[ECRITURE]);
    exit(EXIT SUCCESS);
```

Fonctions E/S standard

- Afin de pouvoir utiliser les fonctions d'entrées/sorties standard (fprintf(), fscanf()...) au lieu de read() et write(),
- Il faut transformer les descripteurs de fichiers en pointeurs de type FILE *.

```
FILE * mon_tuyau = fdopen(tuyau[LECTURE], "r");
```

Exemple (pipe2.c)


```
#define LECTURE 0
#define ECRITURE 1
int main (int argc, char *argv[]) {
int tuvau[2]:
char str[100]:
FILE *mon tuyau ;
                                                     default : /* processus pere, ecrivain */
if ( pipe(tuvau) == -1 ) {
                                                     close(tuvau[LECTURE1);
   perror("Erreur dans pipe()");
                                                     mon tuyau = fdopen(tuyau[ECRITURE], "w");
    exit(EXIT FAILURE);
                                                     if (mon_tuyau == NULL) {
                                                         perror("Erreur dans fdopen()");
switch (fork()) {
                                                         exit(EXIT FAILURE):
case -1 : /* erreur */
       perror("Erreur dans fork()");
                                                     /* mon_tuyau est un FILE * accessible en ecriture */
        exit(EXIT FAILURE):
                                                     fprintf(mon tuyau, "petit message\n");
case 0 : /* processus fils, lecteur */
                                                     fclose(mon tuyau);
        close(tuyau[ECRITURE]);
                                                     exit(EXIT SUCCESS);
       /* ouvre un descripteur de flot FILE * a par
       /* du descripteur de fichier UNIX */
       mon tuyau = fdopen(tuyau[LECTURE], "r");
        if (mon_tuyau == NULL) {
            perror("Erreur dans fdopen()");
            exit(EXIT FAILURE):
        /* mon tuvau est un FILE * accessible en lecture */
        fgets(str. sizeof(str), mon tuvau):
        printf("Mon pere a ecrit : %s\n", str);
        /* il faut faire fclose(mon_tuyau) ou a la rigueur */
        /* close(tuvau[LECTURE]) mais surtout pas les deux */
        fclose(mon_tuyau);
```

exit(EXIT SUCCESS);


Exemple (pipe3.c)

```
#include<sys/types.h> // pipe3.c
#include<unistd.h>
#include<stdio.h>
#define R 0
#define W 1
int main ( )
int fd[ 2 ] ;
char message [100]; // pour recuperer un message
int nboctets;
char * phrase = " message envoye au pere par le fils " ;
pipe (fd); // creation d 'un tube sans nom
if ( fork ( ) == 0 ) // creation d' un processus fils
   // Le fils ferme le descripteur non utilise de lecture
   close ( fd[R ] );
   // depot dans le tube du message
   write( fd[W] , phrase , strlen ( phrase ) + 1 );
   // fermeture descripteur d' ecriture
   close( fd[W] );
}else{
   // Le pere ferme le descripteur non utilise d'ecriture
   close ( fd[W] );
   // extraction du message du tube
   nboctets = read ( fd[R ] , message , 100 );
   printf( " Lecture %d octets : % s\n " , nboctets , message );
   // fermeture du descripteur de lecture
   close ( fd[R ] );
```

Communication Unidirectionnelle



Communication Bidirectionnelle



Redirection avec dup2()


dup, dup2 : Dupliquer un descripteur de fichier.

- int dup2 (int descripteur, int copie);
 - descripteur : descripteur de fichier à dupliquer;
 - copie : numéro du descripteur souhaité pour la copie. Le descripteur copie est éventuellement fermé avant d'être réalloué.
- int descripteur2 = dup(int descripteur1);
 - utilise le plus petit numéro inutilisé pour le nouveau descripteur.

Remarques:

- dup() et dup2() renvoient le nouveau descripteur, ou -1 s'ils échouent, auquel cas errno contient le code d'erreur.
- Il est recommandé d'utiliser plutôt dup2() que dup() pour des raisons de simplicité.

Exemple dup2()



Exemple dup2() (suite)

```
#include<sys/types.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
                                             default : /* processus pere, wc , lecteur */
#include<string.h>
                                                  //Etape 2.1
#include<unistd.h>
                                                  close(fd[ECRITURE]);
                                                  /* dup2 va brancher le cote lecture du tuyau */
#define LECTURE 0
                                                  /* comme entree standard du processus courant */
#define ECRITURE 1
                                                  //Etape 2.2
                                                  if (dup2(fd[LECTURE], STDIN FILENO) == -1) {
int main(int argc, char *argv[]) {
                                                      perror("Erreur dans dup2()");
int fd[2];
                                                  /* on ferme le descripteur aui reste */
if (pipe(fd) == -1) {
                                                  close(fd[LECTURE]);
        perror("Erreur dans pipe()");
                                                  /* wc lit l'entree standard, et les donnees */
        exit(EXIT FAILURE);
                                                  /* au'il recoit proviennent du tuvau */
                                                  if (execlp("wc", "wc", "-1", NULL) == -1) {
                                                      perror("Erreur dans execlp()");
switch (fork()) {
                                                      exit(EXIT FAILURE);
case -1 : /* erreur */
        perror("Erreur dans fork()");
        exit(EXIT FAILURE);
case 0 : /* processus fils, ls , ecrivain */ exit(EXIT_SUCCESS);
        //Etape 1.1
        close(fd[LECTURE]);
        /* dup2 va brancher le cote ecriture du tuyau */
        /* comme sortie standard du processus courant */
        //Etape 1.2
        if (dup2(fd[ECRITURE], STDOUT FILENO) == -1) {
            perror("Erreur dans dup2()");
        /* on ferme le descripteur qui reste pour */
        /* << eviter les fuites >> ! */
        close(fd[ECRITURE]);
        /* ls en ecrivant sur stdout envoie en fait dans le
        /* tuyau sans le savoir */
        if (execlp("ls", "ls", NULL) == -1) {
            perror("Erreur dans execlp()");
            exit(EXIT FAILURE);
```

Synchronisation de deux processus au moyen d'un tuyau

- Rappel : Un processus tentant de lire un tuyau vide est suspendu jusqu'à ce que des données soient disponibles.
- ==> On peut synchroniser le processus lecteur sur le rythme du processus écrivain.

Exemple (synch.c)

```
#define LECTURE 0
#define ECRITURE 1
int main(int argc, char *argv[]) {
int tuyau[2], i;
char car:
if (pipe(tuyau) == -1) {
    perror("Erreur dans pipe()");
    exit(EXIT FAILURE);
switch (fork()) {
case -1 : /* erreur */
        perror("Erreur dans fork()");
        exit(EXIT FAILURE);
case 0 : /* processus fils, lecteur */
        close(tuvau[ECRITURE1):
        /* on lit les caracteres un a un */
        while (read(tuyau[LECTURE], &car, 1) != 0 ) {
            putchar(car):
            /* affichage immediat du caracter lu */
            fflush(stdout);
                                 default : /* processus pere, ecrivain */
                                     close(tuyau[LECTURE]);
        close(tuyau[LECTURE]);
                                     for (i = 0; i < 10; i++) {
        putchar('\n'):
                                             /* on obtient le caractère qui represente le chiffre i */
        exit(EXIT SUCCESS):
                                             /* en prenant le i-eme caractere a partir de '0' */
                                             car = '0' + i:
                                             /* on ecrit ce seul caractere */
                                             write(tuyau[ECRITURE], &car, 1);
                                             sleep(1); /* et on attend 1 sec */
                                     close(tuyau[ECRITURE]);
                                     exit(EXIT SUCCESS):
```

Contexte des Tubes Nommés

- Inconvéniont :
 - Les tuyaux ne permettent qu'une communication unidirectionnelle
 - Seulement les processus partageant un **même ancêtre** peuvent communiquer via un tuyau.
- Solution :
 - 1 Tubes nommées (FIFOs): les tubes nommées sont des fichiers spéciaux qui se comportent comme des tuyaux une fois ouverts. Les données sont envoyées directement sans être stockées sur disque.
 - Sockets: peuvent être utilisés dans le but de permettre une communication bidirectionnelle entre divers processus sur la même ou sur des machines reliées par réseaux.

Avantatges des Tubes Nommés

Les tubes de communication nommés offrent les avantages suivants :

- Ils ont chacun un nom qui existe dans le système de fichiers (une entrée dans la Table des fichiers);
- Ils sont considérés comme des fichiers spéciaux;
- Ils peuvent être utilisés par des processus indépendants, à condition qu'ils s'exécutent sur une même machine.
- Ils existeront jusqu'à ce qu'ils soient supprimés explicitement;
- Ils sont de capacité plus grande.

Création des Tubes Nommés

- mkfifo(): Permet de créer un tube nommé;
- Ouverture avec open() ou fopen() et s'utilise au moyen des fonctions d'entrées/sorties classiques.

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
int mkfifo (const char *nom, mode_t mode);
```

- nom correspond au nom du fichier;
- mode correspond aux droits d'accès associés au tube.

Exemple

```
menthe22> mkfifo fifo
menthe22> ls -l fifo
prw-r--r-- 1 in2θ1 in2θ1 θ Jan 10 17:22 fifo

menthe22> echo coucou > fifo &
[1] 25312
menthe22> cat fifo
[1] + done echo coucou > fifo
coucou
```

```
#include <sys/stat.h>
```

```
int retour;
retour = mkfifo("fifo", 0644);
if ( retour == -1 ) {
    /* erreur : le tuyau nomme n'a pas pu etre cree */
}
```