ESTM/GLAR L2 M. MBAYE

TP1. Configuration de Call Manager Express (CME) cisco

- 1 Schéma réseau
- 2 Configuration du Switch (VLAN donnée et VLAN voix)
- 3 Configuration du Routeur
- 3.1 configuration du DHCP
- 3.2 configuration de la téléphonie
 - A. Avant de pouvoir configurer des Ephones (téléphone) et Ephone-Dn (ligne/numéro), il faut spécifier un maximum.

```
R1(config)#telephony-service
R1(config-telephony)#max-ephones 20
R1(config-telephony)#max-dn 20
```

B. Il faut aussi spécifier l'IP source. Il s'agit de l'IP du CME

```
R1(config-telephony)#ip source-address 192.168.20.1 port 2000
```

C. Il y a moyen de faire en sorte que les postes qui s'enregistrent automatiquement soient associés à une ligne. La configuration est la suivante.

```
R1(config-telephony) #auto assign 2 to 3
```

D. Nous pouvons ensuite créer nos lignes et y assigner des numéros de téléphones internes

```
R1(config) #ephone-dn 1
R1(config-ephone-dn) #number 5001
R1(config) #ephone-dn 2
R1(config-ephone-dn) #number 5002
R1(config) #ephone-dn 3
R1(config-ephone-dn) #number 5003
```

A. Affectation des lignes (numéros) aux postes en utilisant leur adresse mac

```
R1(config)#ephone 1
R1(config-ephone)#mac-address 0050.5623.733C
R1(config-ephone)#button 1:2
```