

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مقطع: كارشناسي

DHCP Spoofing | Snooping

نگارش امیررضا نظریزاده

اردیبهشت ۱۳۹۹

صفحه

فهرست مطالب

٣	بخش اول: آشنایی با پروتکل ARP
	ى . ۲-۱–حملات ARP Spoofing
۸	
9	۱-۲–آشنایی با DHCP
٩	7-۲-نصب DHCP
1 •	۳-۲-پیکربندی DHCP
	۴-۲–آشنایی با DHCP Spooping
١٣	۵–۲–آشنایی با DHCP Snooping

بخش اول: آشنایی با پروتکل ARP

۱-۱–آشنایی با ARP

هر دستگاهی که درون یک شبکه قرار دارد صاحب یک رکورد اطلاعاتی در جدول ۱ین در این در این جدول مشخص میشود که به هر مک آدرس درون شبکه چه IP تخصیص داده شده است. در این صورت، وقتی شما میخواهید به یک سیستم دادهای ارسال کنید، سیستم شما متوجه میشود سیستمی که IP مورد نظر را دارد، چه آدرس فیزیکی دارد. این جدول در سیستم عامل لینوکس برای سیستمهای درون شبکه از طریق دستور زیر قابل مشاهده است:

Sudo arp -a

نتیجه حملات ARP Spoofing می تواند تاثیرات بسیار منفی برروی شرکتهای تجاری بگزارد. به عنوان یک نمونه اولیه از این اثرات می توان به ربوده شدن اطلاعات حساس تو سط مهاجم اشاره کرد. فراتر از آن، ARP Spoofing می تواند منجر به آماده سازی جملات دیگری همانند حملات زیر بشود:

• حملات DoS: این دسته از حملات به این صورت از اسپوفینگ آرپ بهره میبرند که چندین آدرس از نصورت از اسپوفینگ آرپ بهره میبرند که چندین آدرس فیزیکی، آدرس IP از به یک آدرس فیزیکی همان آدرس قربانی میباشد. سپس، ترافیکی که قرار بود برای چندین آدرس IP متفاوت ار سال

Address Resolution Protocol

Mac Address ¹

Valid/Legitimare *

Local 5

شـود، به سـمت قربانی جهت داده میشـود و باعث درگیری قربانی با حجم زیادی ترافیک ناخواسته میشود.

- Session Hijacking: مهاجم با Intercept کردن دادههایی که در حال رد و بدل شدن بین سیستم قربانی و دیگر سیستم ها است، می تواند به SessionID قربانی د ست پیدا کند و با تغییر Session خود به Session قربانی، به اطلاعات حساس او دست پیدا کند.
- حملات MitM: این نوع از جملات نیز با استفاده از قابلیت اصلی اسپوفینگ آرپ یعنی دریافت و تغییر /قطع ترافیک، می تواند صورت بگیرند.

۱−۲−حملات ARP Spoofing

برای انجام عملیات جعل ARP یا همان اسپوفینگ، ابتدا به وسیله دستور زیر اطلاعات شبکهای که در آن قرار داریم را دریافت می کنیم:

```
kalimkali:~$ sudo ip route
[sudo] password for kali:
default via 192.168.1.1 dev eth0 onlink
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.136
```

بنابراین در مثال بالا سیستم در شبکهای با NetID نمایش داده شده یعنی ۱۹۲,۱۶۸,۱٫۰ قرار دارد. پس از متوجه شدن محدوده آدرس شبکهای که در آن قرار داریم، با استفاده از دستور زیر میتوانیم دستگاههایی را که در شبکه فعلی حضور دارند مشاهده کنیم:

sudo netdiscover –r <range of IP>

```
Currently scanning: Finished!
                                    Screen View: Unique Hosts
98 Captured ARP Req/Rep packets, from 4 hosts. Total size: 5880
                At MAC Address
                                             Len MAC Vendor / Hostname
                                   Count
192.168.1.1
                74:da:da:6a:27:91
                                      72
                                            4320 D-Link International
192.168.1.34
               80:19:34:a3:e6:9d
                                      22
                                            1320
                                                  Intel Corporate
192.168.1.36
               e0:19:1d:5b:aa:eb
                                                 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD
                                             180
192.168.1.33
                c0:bd:d1:d3:61:22
                                                 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS(THAILAND
                                       1
```

یکی از IPهای موجود را به عنوان هدف انتخاب میکنیم. (برای آزمایش میتوان یک ماشین مجازی بارگزاری کرد و سیس عملیات را برروی آن انجام داد)


ابزاری که در اینجا میخواهیم به وسیله آن اسپوفینگ انجام بدهیم، Ettercap نام دارد. این ابزار به صورت پیشفرض برروی سیستمعاملهایی همانند Kali و یا ParrotOS نصب میباشد. در صورتی که این ابزار بر روی سیستم شما نصب نیست با استفاده از دستور زیر آن را نصب کنید (بر روی سیستمهای مبتنی بر apt):

Sudo apt-get install ettercap-grapgical

سپس برنامه را در حالت سوپریوزر باز کنید:

Sudo ettercap –G

فلگ G به معنای باز کردن برنامه در حالت گرافیکی میباشد. بعد از باز شدن برنامه از نوار بالایی گزینه G به معنای باز کرده بر روی Unified Sniffing کلیک کرده و کارت شبکه مورد نظر را انتخاب کنید.



در مرحله بعدی میبایست host و یا همان دستگاههای درون شبکه را اسکن کنیم. از نوار بالایی برنامه، گزینه Hosts را انتخاب کرده بر روی Scan for hosts کلیک کنید. بعد از اتمام اسکن، این بار از نواربالایی و گزینه Hosts ، آیتم Hosts List را انتخاب کنید تا هاستهای اسکن شده را مشاهده کنید. بر روی Host های مورد نظر کلیک راست کرده و با زدن گزینههای Add هاست مورد نظر را در گروههای مجزا (گروه۱ و ۲) قرار دهید. این دو هاست برای مثال میتواند روتر خانگی شما و یک ماشین مجازی باشد.

بعد از انتخاب اهداف، نوبت به شروع حمله میرسد. این بار از نوار بالایی گزینه Mitm را انتخاب کرده، بر روی arp poisoning کلیک کنید. گزینه اول به معنای شنود ارتباطات ریموت میباشد بنابراین آن را انتخاب کنید. اگر میخواهید حمله یک طرفه (تنها پکتهایی که از گروه ۱ به گروه ۲ میروند) انجام شود تیک گزینه دوم را بزنید. پس انجام تنظیمات، از منوی بالا، گزینه دوم را بزنید. پس انجام تنظیمات، از منوی بالا، گزینه دوم را بزنید.

را بزنید. جزییات حمله از طریق خروجی پایین برنامه قابل مشاهده است. اگر تنظیمات درست انجام شده باشد، یکی از کارهایی که مهاجم میتواند انجام دهد این است که اگر قربانی در یک سایت که از SSL باشد، یکی از کارهایی که مهاجم میتواند انجام دهد این است که اگر قربانی در یک سایت که از استفاده نمی کند، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کند، توسط مهاجم Intercept شده و مهاجم میتواند از آن سواستفاده کند:

همانطور که قابل مشاهده است، فیلدهای User و Password توسط مهاجم قابل رویت است.

بخش دوم: آشنایی با پروتکل DHCP

۱-۲ آشنایی با DHCP

DHCP کیک پروتکل مدیریت شبکه 9 است که در شبکههای مبتنی بر IP مورد استفاده قرار می گیرد که به واسطه آن یک سرور DHCP به صورت پویا به تخصیص آدرسهای IP و دیگر پارامترهای شده و شبکه به دستگاههای درون شبکه می پردازد. در نتیجه این عملیات، دستگاهها در شبکه شناسایی شده و می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

بسیاری از Access Point نظیر روترهای خانگی برای احراز دستگاهها در شبکه خود، از پروتکل DHCP استفاده می کنند. ما نیز دراین گزارش در تلاش هستیم یک سرور DHCP را نصب و راهاندازی کنیم. بدین منظور، از یک سیستم لینوکسی متصل به شبکه استفاده می کنیم. مطالب مطرح شده در این گزارش بر روی سیستم عامل ویندوز نیز قابل انجام است، در صورت تمایل به راهاندازی این سرور مطرح شده بر روی سیستم عامل ویندوز به راحتی و از طریق جستجو در اینترنت و سایت رسمی مایکروسافت، اقدام کنید.

۲-۲-نصب DHCP

سرورهای DHCP زیادی برای لینوکس موجود میباشد. سرور ISC یکی از قدرتمندترین و معروف ترین سرورهای DHCP میباشد و در عین حال به سادگی قابل تنظیم است. ما نیز در این گزارش از ISC استفاده می کنیم.

در گام اول، به یک سیستم مبتنی بر لینوکس نیاز داریم. برای این کار از یک ماشین مجازی استفاده کنیم. لینوکس مورد استفاده در این گزارش مبتنی بر Debian میباشد، در عین حال اجرای عملیات این گزارش بر روی دیگر نسخ لینوکس تفاوت چندانی نمی کند. برای شروع، پس اطمینان از اتصال به اینترنت، سرور DHCP را از طریق وارد کردن دستور زیر در ترمینال لینوکس، نصب می کنیم:

sudo apt-get install isc-dhcp-server

Dynamic Host Configuration Protocol °

Network Management Protocol

Router ^v

پس از اتمام نصب، باید مشخص کنیم که سرور DHCP برای کدام یک از آداپتورهای موجود بر روی سیستم میبایست کار کند. برای مثال، ما قصد داریم از آداپتور wlan0 برای راهاندازی این سرور استفاده کنیم. به همین منظوراز طریق دستور زیر فایل مربوطه را به وسیله ویرایشگر nano باز کرده:

Sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

و نام آداپتور مورد نظر به عنوان مقدار متغير INTERFACESv4 وارد مي كنيم:

INTERFACESv4="wlan0"

۲-۳-پیکربندی DHCP

در این مرحله ابتدا به سیستمی که سرور بر روی آن قرار است راهاندازی شود یک IP ایستا Sudo ایستام میدهیم. بدین منظور فایل مربوطه را از طریق وایرایشگر nano و با دسترسی سوپریوزر باز می کنیم:

Sudo nano /etc/network/interfaces

خطوط زیر را به منظور تنظیم IP ایستا وارد می کنیم:

auto wlan0

iface wlan0 inet static

address 192.168.1.36

netmask 255.255.255.0

network 192.168.1.0

broadcast 192.168.1.255

gateway 192.168.1.1

نام هر فیلد بیانگر نقش آن میباشد. برای مثال فیلد Address بیانگر IP میباشد که میخواهیم به صورت ایستا به سرور اختصاص داده شود. همچنین فیلد Network بیانگر محدوده IPهای شبکهای است که در آن قرار دارد.

پس از تنظیم IP ایستا برای سرور خود، حال نوبت به تنظیم سرور DHCP میرسد. برای اینکار فایل etc/dhcp/dhcpd.conf را به صورت زیر تغییر میدهیم:

Sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
authoritative;
default-lease-time 86400;
max-lease-time 86400;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0}
range 192.168.1.100 192.168.1.150;
option routers 192.168.1.1;
option domain-name-servers 192.168.1.1;
option domain-name "local";
}
```

بقیه خطوط این فایل را یا پاک کنید و یا به حالت کامنت در بیاورید. توجه کنید که در انتهای هر خط می بای ست یک ; وجود دا شته با شد. در اینجا خط اول یعنی authoritative به این معنی ا ست که اگر DHCP سرور دیگری موجود نباشد، سروری که ما ساخته ایم وارد عمل شده و عملیات DHCP را انجام می دهد. دیگر پارامترها نیز پارامترهای مر سوم DHCP می با شند. فیلدهای بالا را مطابق با شبکه ای که در آن قرار دارید و با توجه به نیاز خود پر کنید.

حال نوبت به آن می رسد که سیستم را فعال کنیم. برا این کار سرویس DHCP را به و سیله دستور زیر فعال می کنیم:

Sudo systemctl start isc-dhcp-server

برای مشاهده وضعیت سرور می توانید از دستور زیر استفاده کنید:

Sudo systemctl status isc-dhcp-server

در اینجا پیکربندی سرور به اتمام میرسد. برای آزمایش سرور خود، یک دستگاه همانند تلفن همراه خود را برداشته و Wi-Fi آن را روشن کرده تا به شبکه متصل شود. توجه داشته باشید، برای راحتی آزمایش سرور می توانید از تنظیمات روتر خود، گزینه DHCP را غیر فعال کنید. این گزینه عموما در منوی local network روترها موجود است. برای پیدا کردن محل دقیق آن از سایت سازنده روتر استفاده کنید. پس از اتصال تلفن همراه، برای ارزیابی صحت عملکرد سرور، به قسمت تنظیمات تلفن رفته، IP محلی آن را بررسی می کنیم. این IP می بایست از بازهای باشد که در تنظیمات DHCP روبروی کلمه کلیدی Range زدیم. روش دیگر، بررسی دستگاههای متصل از طریق وارد کردن دستور زیر در ترمینال سرور می باشد:

cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases

۴-۲–آشنایی با DHCP Spooping

همانطور که پیشتر اشاره کردیم، به هنگام ورود یک دستگاه به یک شبکه محلی، سرور DHCP منتشر یک IP محلی به آن دستگاه اختصاص می دهد. درخواستهای DHCP به صورت Broadcast منتشر می شوند؛ فلذا در DHCP Spoofing هدف این است که جواب این درخواست از سمت نفوذگر و قبل از پاسخ واقعی از سمت سرور معتبر باشد. در این صورت می توانیم Default Gateway و دیگر المانهای شبکه را طبق خواسته خود به درخواست کننده ارسال کنیم. برای مثال معرفی خود به عنوان GW شبکه به کاربر جدید، می توانیم ترافیک مدنظر را از سیستم خود مسیردهی کنیم.

برای انجام این حمله نیز، از ابزار Ettercap استفاده می کنیم. بدین منظور همانند حمله Proof که در ابتدای گزارش به آن پرداخته شد، پارامترهای مورد نیاز را در ابزار وارد می کنیم. در مرحله Proof که در ابتدای گزارش به آن پرداخته شد، پارامترهای مورد نیاز را در ابزار وارد می کنیم. در فیلدهای پیش بعد بر روی گزینه Mitm کلیک کرده و گزینه Subnet و در قسمت Netmask آدرس Subnet فعلی و در قسمت DNS Server یک Roof همانند ۸,۸,۸,۸ می دهیم. سپس از نوار Start، حمله را شروع می کنیم.

ettercap 0.8.2				
Plugins Info				
Target 2				
192.168.1.1				
Delete	Add			
	Target 2 192.168.1.1			

7 hosts added to the hosts list...

Host 192.168.1.38 added to TARGET1

SNMP: 255.255.255.255:161 -> COMMUNITY: public INFO: SNMP v2 SNMP: 255.255.255.255.255:161 -> COMMUNITY: public INFO: SNMP v2

DHCP spoofing: using specified ip_pool, netmask 255.255.255.0, dns 8.8.8.8

Unified sniffing already started...

در شکل بالا، دستگاههای با آدرس ۱۹۲٬۱۶۸٬۱٬۳۸ و ۱۹۲٬۱۶۸٬۱٬۱۱ به عنوان اهداف انتخاب شدهاند. در این حالت سیستم نفوذگر پس از انجام عملیات اسپوفینگ، می تواند خود را به عنوان GW شبکه به کاربر جدید با آدرس ۱۹۲٬۱۶۸٬۱٬۳۸ معرفی کند.

۵−۲–آشنایی با DHCP Snooping

حملات DHCP Starvation یکی از حملات مرسوم شبکههای کامپیوتری می با شد که در آن عملکرد سرور DHCP مورد هدف قرار می گیرد. هدف اصلی این نوع از حملات این است که سرور DHCP مورد هجوم حجم زیادی از درخوا ستهای DHCP یا DHCP به سرور وسیله مک آدرسهای مبدا جعل شده، قرار بگیرد. پس از رسیدن این حجم از درخواستها به سرور DHCP Starvation سرور به آنها پاسخ می دهد بدون اینکه متوجه با شد که این یک حمله DHCP Starvation است. مهاجم نیز تا تخلیه شدن تمامی محتوای DHCP Pool (مخزنی که در آن IPهای ممکن و قابل تخصیص به کاربران، درون آن نگه دا شته می شود) به ار سال این درخواستها ادامه خواهد داد. حال که مهاجم اختیار آدرسهای ممکن برای شبکه فعلی را دارد، می تواند کارهای مختلفی انجام دهد که نتیجه آن اختلال در شبکه خواهد بود. برای مثال می تواند به کاربران آدرس تجهیزات و زیرساختهای شبکه را اختصاص دهد که این باعث بوجود آمدن اختلالات جدی در شبکه می شود.

مکانیزمهای مربوط به اسنوپینگ DHCP، برروی سوییچهای موجود در شبکه اعمال می شوند. برای مثال برای مثال سوییچهای سیسکو و هواوی ارائه دهنده این خدمت برروی تجهیزات خود هستند. برای مثال سوییچهای د Cisco ۲۹۶۰، Cisco ۳۷۵۰ و ۳۸۵۰ که جزو سوییچهای پرکاربرد چه در زمینه آموزش و چه در شرکتهای تجاری هستند، قابلیتهایی را بدین منظور مهیا می کنند.

ا سنوپینگ DHCP یک قابلیت لایه ۲ در سوییچ می با شد که سرور DHCP نامعتبری که اقدام به آدرسدهی به کاربران می کند را مسدود می کند. روش کار اسنوپینگ DHCP مشخص و ساده است. این سازوکار پورتهای سوییچ را به دو دسته تقسیم می کند:

- يورتهاي Trusted
- پورتهای Untrusted

پورت مورد اعتماد که با نام های Trusted Source و همچنین Trusted Interface نیز شــناخته می شود، به پورت یا سورسی گفته می شود که پیامهای DHCP آن مورد اعتماد است چراکه تحت نظارت ادمین سیستم می با شد. پس بنابراین در یک شبکه پورتی که به سرور DHCP متصل است Untrusted نامیده می شود و دیگر پورتها که به سیستمها و یا تجهیزات دیگه متصل هستند، Untrusted نامیده می شوند.

اما سازوکار عملی اسنوپینگ DHCP به این صورت است که وقتی آن را فعال میکنیم، سوییچ شروع به جلوگیری از یک سری ترافیک مربوط به DHCP میکند تا بتواند در مقابل سرورهای PHCP جعلی از سیستم محافظت کند. برخی از این ترافیکها عبارتند از:

- پیامهای DHCP زیر را که از یک سرور DHCP که مورد اعتماد نیست را متوقف می کند:
 - DHCPACK o
 - DHCPNACK o
 - DHCPOFFER o
- اگر پیامهای DHCP که یک offer را reject و یا reject می کنند از طرف ارتباط اصلی DHCP نباشند، توسط این مکانیزم مسدود می شوند.

و همچنین دیگر مواردی که به وسیله آنها مکانیزم DHCP Snooping عملیاتی می شود.

برای تنظیم این کانیزم برروی سوییچ سیسکو پس از وارد شدن به مود Configure دستور زیر را وارد می کنیم تا سرویس بصورت Global برروی سوییچ فعال شود:

switch(config)#ip dhcp snooping

پس از فعال سازی، به وسیله دستور زیر VLAN ای که میخواهید این امکان برای آن فعال شود را وارد کنید:

switch(config) #ip dhcp snoop vlan 99,999

برای مثال این سرویس را برای vlan شـماره ۹۹۹۹۹ فعال کردیم. حال همانطور که گفتیم، باید پورت متصل به سرور DHCP که میدانیم معتبر است را باید به عنوان اینترفیس مورد اعتماد تعریف کنیم. بدین منظور در مود Configure ابتدا وارد اینترفیس مربوطه میشـویم و سـپس آن را به عنوان یک اینترفیس مورد اعتماد معرفی میکنیم:

switch(config)#int g0/22 switch(config-if)#ip dhcp snooping trust

بنابراین سرور DHCP که برروی پورت g۰/۲۲ میباشد، به عنوان سرور معتبر شناخته می شود و دیگر کاربران و تجهیزات نمی توانند به عنوان سرور شروع به کار کنند چراکه طبق عملیات کنترل ترافیک DHCP که پیش تر گفتیم، فعالیت آنها در این باره مسدود می شود.